啟用NAS儲存設備

ONTAP 9

NetApp
May 06, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/ontap/task_nas_enable_linux_nfs.html on May 06, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目錄

啟用NAS儲存設備 1
使用NFS為Linux伺服器啟用NAS儲存設備 1
使用SMB為Windows伺服器啟用NAS儲存設備 1
使用NFS和SMB同時為Windows和Linux啟用NAS儲存設備 2

啟用NAS儲存設備

使用NFS為Linux伺服器啟用NAS儲存設備

修改儲存VM、以啟用NFS伺服器、將資料提供給Linux用戶端。

此程序可啟用現有的儲存VM。假設您的環境中所需的任何驗證或安全服務都有組態詳細資料可供使用。



步驟

1. 在現有VM上啟用NFS：按一下*儲存設備>儲存VM*、選取儲存VM、按一下*設定*、然後按一下 ⚙ 在* NFS*下。
2. 開啟儲存VM根磁碟區的匯出原則：
   a. 按一下「儲存設備**>**磁碟區」、選取儲存虛擬機器的根磁碟區（預設為_volume名稱__root）、然後按一下「匯出原則」下顯示的原則。
   b. 按一下「新增」以新增規則。
      - 用戶端規格= 0.00.0.0/0
      - 存取傳輸協定= NFS
      - 存取詳細資料= UNIX唯讀
3. 設定DNS進行主機名稱解析：按一下*儲存設備>儲存設備VM*、選取儲存設備VM、按一下*設定*、然後按一下 ⚙ 在* DNS *下。
4. 視需要設定名稱服務。
   a. 按一下「儲存設備**>**儲存設備**VM**」、選取儲存設備VM、按一下「設定」、然後按一下「適用」 ⚙ LDAP或NIS。
   b. 在名稱服務交換器檔案中加入任何變更：按一下 ✎ 在「名稱服務交換器」方塊中。
5. 如有必要、請設定Kerberos：
   a. 按一下「儲存設備**>**儲存虛擬機器」、選取儲存虛擬機器、然後按一下「設定」。
   b. 按一下 → 在Kerberos方塊中、然後按一下*「Add*（新增*）」。

使用SMB為Windows伺服器啟用NAS儲存設備

修改儲存VM、以啟用SMB伺服器、將資料提供給Windows用戶端。

此程序可啟用現有的儲存VM。假設您的環境中所需的任何驗證或安全服務都有組態詳細資料可供使用。



步驟

1. 在現有VM上啟用SMB：按一下*儲存設備>儲存VM*、選取儲存VM、按一下*設定*、然後按一下 ⚙ 低於* SMB *。
2. 開啟儲存VM根磁碟區的匯出原則：
   a. 按一下「儲存設備>磁碟區」、選取儲存VM的根磁碟區（預設為_volume名稱_root_）、然後按一下「匯出原則」下顯示的原則。
   b. 按一下「新增」以新增規則。
      - 用戶端規格= 0.00.0.0/0
      - 存取傳輸協定= SMB
      - 存取詳細資料= NTFS唯讀
3. 設定DNS進行主機名稱解析：
   a. 按一下「儲存設備>儲存虛擬機器」、選取儲存虛擬機器、按一下「設定」、然後按一下 ⚙ 在* DNS *下。
   b. 切換到DNS伺服器、然後對應SMB伺服器。
      - 建立轉送（A -位址記錄）和反轉（PTTR-指標記錄）查詢項目、將SMB伺服器名稱對應至資料網路介面的IP位址。
      - 如果您使用的是NetBios別名、請建立別名標準名稱（CNAME資源記錄）查詢項目、將每個別名對應至SMB伺服器資料網路介面的IP位址。
4. 視需要設定名稱服務
   a. 按一下「儲存設備>儲存虛擬機器」、選取儲存虛擬機器、按一下「設定」、然後按一下 ⚙ 在* LDAP*或* NIS *下。
   b. 在名稱服務交換器檔案中加入任何變更：按一下 ✎ 在*名稱服務交換器*下。
5. 如有必要、請設定Kerberos：
   a. 按一下「儲存設備>儲存虛擬機器」、選取儲存虛擬機器、然後按一下「設定」。
   b. 按一下 → 在「* Kerberos 」下、然後按一下「 Add *」。

使用NFS和SMB同時為Windows和Linux啟用NAS儲存設備

修改儲存VM、讓NFS和SMB伺服器能夠為Linux和Windows用戶端提供資料。

此程序可啟用現有的儲存VM。假設您的環境中所需的任何驗證或安全服務都有組態詳細資料可供使用。



步驟

1. 在現有VM上啟用NFS：按一下*儲存設備>儲存VM*、選取儲存VM、按一下*設定*、然後按一下 ⚙ 在* NFS*下。
2. 在現有VM上啟用SMB：按一下 ⚙ 低於* SMB *。
3. 開啟儲存VM根磁碟區的匯出原則：
   a. 按一下「儲存設備>磁碟區」、選取儲存VM的根磁碟區（預設為_volume名稱_root_）、然後按一下「匯出原則」下顯示的原則。
   b. 按一下「新增」以新增規則。
      - 用戶端規格= 0.00.0.0/0
      - 存取傳輸協定= NFS
      - 存取詳細資料= NFS唯讀
4. 設定DNS進行主機名稱解析：
   a. 按一下「儲存設備>儲存虛擬機器」、選取儲存虛擬機器、按一下「設定」、然後按一下 ⚙ 在* DNS *下。
   b. DNS組態完成後、切換至DNS伺服器並對應SMB伺服器。
      - 建立轉送（A -位址記錄）和反轉（PTTR-指標記錄）查詢項目、將SMB伺服器名稱對應至資料網路介面的IP位址。
      - 如果您使用的是NetBios別名、請建立別名標準名稱（CNAME資源記錄）查詢項目、將每個別名對應至SMB伺服器資料網路介面的IP位址。
5. 視需要設定名稱服務：
   a. 按一下「儲存設備>儲存虛擬機器」、選取儲存虛擬機器、按一下「設定」、然後按一下 ⚙ 適用於LDAP或NIS。
   b. 在名稱服務交換器檔案中加入任何變更：按一下 ✎ 在*名稱服務交換器*下。
6. 如有必要、請設定Kerberos：按一下 → 在Kerberos方塊中、然後按一下*「Add*（新增*）」。
7. 如有需要、請對應UNIX和Windows使用者名稱：按一下 → 在「名稱對應」下、然後按一下「新增」。

   只有當您的網站有Windows和UNIX使用者帳戶並未隱含對應時、才應使用此程序、亦即每個Windows使用者名稱的小寫版本都與UNIX使用者名稱相符時。此程序可使用LDAP、NIS或本機使用者來完成。如果您有兩組使用者不相符、則應設定名稱對應。

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system-without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.