在工作群組中設定SMB伺服器

ONTAP 9

NetApp
May 13, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/ontap/smb-config/set-up-server-workgroup-task.html on May 13, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目錄

在工作群組中設定SMB伺服器 1
在工作群組總覽中設定SMB伺服器 1
在工作群組中建立SMB伺服器 1
建立本機使用者帳戶 2
建立本機群組 3
管理本機群組成員資格 4

在工作群組中設定SMB伺服器

在工作群組總覽中設定SMB伺服器

將SMB伺服器設定為工作群組的成員包括建立SMB伺服器、然後建立本機使用者和群組。

當Microsoft Active Directory網域基礎架構無法使用時、您可以在工作群組中設定SMB伺服器。

工作群組模式中的SMB伺服器僅支援NTLM驗證、不支援Kerberos驗證。

在工作群組中建立SMB伺服器

您可以使用「vserver CIFS create」命令、在SVM上建立SMB伺服器、並指定其所屬的工作群組。

您用來提供資料的SVM和LIF必須設定為允許SMB傳輸協定。生命期必須能夠連線到SVM上設定的DNS伺服器。

工作群組模式的SMB伺服器不支援下列SMB功能：

- SMB3見證傳輸協定
- SMB3 CA共用
- SQL over SMB
- 資料夾重新導向
- 漫遊設定檔
- 群組原則物件（GPO）
- Volume Snapshot服務（VSS）

「vserver CIFS」手冊頁包含其他選用的組態參數和命名需求。

步驟

1. 確認叢集上的SMB已獲得授權：「System license show -package CIFS（系統授權顯示-套件CIFS）」

   如果沒有、請聯絡您的銷售代表。

   如果SMB伺服器僅用於驗證、則不需要CIFS授權。

2. 在工作群組中建立SMB伺服器：「vserver CIFS create -vserver vserver_name -CIFS伺服器CIFS伺服器名稱-workgroup workgroup名稱（-註釋文字）」

   下列命令會在工作群組「workgroup 01」中建立SMB伺服器「'shMB_server01」：

   ```
   cluster1::> vserver cifs create -vserver vs1.example.com -cifs-server
   SMB_SERVER01 -workgroup workgroup01
   ```

3. 使用「vserver CIFS show」命令來驗證SMB伺服器組態。

   在下列範例中、命令輸出顯示在工作群組「workgroup 01」的SVM vs1.example.com上建立了名為「shmb_server01」的SMB伺服器：

```
cluster1::> vserver cifs show -vserver vs0

                                          Vserver: vs1.example.com
                        CIFS Server NetBIOS Name: SMB_SERVER01
                    NetBIOS Domain/Workgroup Name: workgroup01
                      Fully Qualified Domain Name: -
                              Organizational Unit: -
Default Site Used by LIFs Without Site Membership: -
                                   Workgroup Name: workgroup01
                             Authentication Style: workgroup
                CIFS Server Administrative Status: up
                          CIFS Server Description:
                          List of NetBIOS Aliases: -
```

對於工作群組中的CIFS伺服器、您必須在SVM上建立本機使用者及選擇性的本機群組。

"中小企業管理"

建立本機使用者帳戶

您可以建立本機使用者帳戶、以便透過SMB連線授權存取SVM中所含的資料。您也可以在建立SMB工作階段時、使用本機使用者帳戶進行驗證。

建立SVM時、預設會啟用本機使用者功能。

建立本機使用者帳戶時、您必須指定使用者名稱、並指定要與帳戶建立關聯的SVM。

"vserver CIFS user-and Groups local-user-users"手冊頁包含有關可選參數和命名要求的詳細信息。

步驟

1. 建立本機使用者：「vserver CIFS user-and -Groups local-user create -vserver *vserver_name*-user-name *user_name__Optional _parameters*」

   下列選用參數可能很有用：

   - 「全名」

     使用者的全名。

   - 「-`-description'」

     本機使用者的說明。

- 停用「is-Account」 {true|假}

  指定使用者帳戶是啟用還是停用。如果未指定此參數、則預設為啟用使用者帳戶。

命令會提示輸入本機使用者的密碼。

2. 輸入本機使用者的密碼、然後確認密碼。
3. 驗證是否已成功建立使用者：「vserver CIFS user-and -Groups local-user show -vserver *vserver_name*」

以下範例建立一個本機使用者「'Smb_server01\sue」、全名為「'Shue Chang'」、與SVM vs1.example.com相關聯：

```
cluster1::> vserver cifs users-and-groups local-user create -vserver
vs1.example.com -user-name SMB_SERVER01\sue -full-name "Sue Chang"

Enter the password:
Confirm the password:

cluster1::> vserver cifs users-and-groups local-user show
Vserver  User Name                  Full Name  Description
-------- -------------------------- ---------- -------------
vs1      SMB_SERVER01\Administrator            Built-in administrator
account
vs1      SMB_SERVER01\sue            Sue Chang
```

建立本機群組

您可以建立本機群組、以便透過SMB連線授權存取與SVM相關的資料。您也可以指派權限來定義群組成員擁有的使用者權限或功能。

建立SVM時、預設會啟用本機群組功能。

當您建立本機群組時、必須為群組指定名稱、而且必須指定要與群組建立關聯的SVM。您可以使用或不使用本機網域名稱來指定群組名稱、也可以選擇性地指定本機群組的說明。您無法將本機群組新增至其他本機群組。

"vserver CIFS user-and Groups local-group（vserver CIFS用戶和組本地組）"手冊頁包含有關可選參數和命名要求的詳細信息。

步驟

1. 建立本機群組：「vserver CIFS user-and -Groups local-group create -vserver vserver_name -group name group _name」

   下列選用參數可能很有用：

   - 「-`-description'」

     本機群組的說明。

2. 確認已成功建立群組：「vserver CIFS user-and -Groups local-group show -vserver vserver_name」

下列範例建立與SVM VS1相關的本機群組「'Smb_server01\Engineering」：

```
cluster1::> vserver cifs users-and-groups local-group create -vserver
vs1.example.com -group-name SMB_SERVER01\engineering

cluster1::> vserver cifs users-and-groups local-group show -vserver
vs1.example.com
Vserver          Group Name                    Description
---------------- ----------------------------- ----------------------------
vs1.example.com  BUILTIN\Administrators        Built-in Administrators
group
vs1.example.com  BUILTIN\Backup Operators      Backup Operators group
vs1.example.com  BUILTIN\Power Users           Restricted administrative
privileges
vs1.example.com  BUILTIN\Users                 All users
vs1.example.com  SMB_SERVER01\engineering
vs1.example.com  SMB_SERVER01\sales
```

您必須將成員新增至新群組。

管理本機群組成員資格

您可以新增及移除本機或網域使用者、或新增及移除網域群組、來管理本機群組成員資格。如果您想要根據群組中的存取控制來控制資料存取、或是想要使用者擁有與該群組相關的權限、這很有用。

如果您不再希望本機使用者、網域使用者或網域群組擁有根據群組成員資格而設定的存取權限或權限、您可以從群組中移除成員。

將成員新增至本機群組時、必須謹記下列事項：

- 您無法將使用者新增至特殊的_Everyon__群組。
- 您無法將本機群組新增至其他本機群組。
- 若要將網域使用者或群組新增至本機群組、ONTAP 則必須能夠將名稱解析為SID。

從本機群組中移除成員時、必須謹記下列事項：

- 您無法從特殊的_Everyon__群組中移除成員。
- 若要從本機群組中移除成員、ONTAP 則必須能夠將成員的名稱解析為一個SID。

步驟

1. 新增成員至群組或從群組中移除成員。
    - 新增成員：「vserver CIFS user-and -Groups local-group add-membes-vserver vserver_name -group

名稱group名稱_name-member-names [,...]」

您可以指定要新增至指定本機群組的本機使用者、網域使用者或網域群組的以逗號分隔的清單。

- 移除成員：「vserver CIFS使用者與群組本機群組移除成員-vserver vserver_name -group名稱group名稱_name-member-names [,...]」

  您可以指定要從指定本機群組中移除的本機使用者、網域使用者或網域群組的以逗號分隔的清單。

以下範例將本機使用者「'Smb_server01\sue」新增至SVM vs1.example.com上的本機群組「'Smb_server01\Engineering」：

```
cluster1::> vserver cifs users-and-groups local-group add-members -vserver
vs1.example.com -group-name SMB_SERVER01\engineering -member-names
SMB_SERVER01\sue
```

以下範例將本機使用者「'MB_server01\sue」和「'MB_server01\James」從SVM vs1.example.com上的本機群組「'MB_server01\Engineering」中移除：

```
cluster1::> vserver cifs users-and-groups local-group remove-members
-vserver vs1.example.com -group-name SMB_SERVER\engineering -member-names
SMB_SERVER\sue,SMB_SERVER\james
```

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.