設定對等關係

ONTAP 9

NetApp
June 10, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/ontap/peering/create-cluster-relationship-93-later-task.html on June 10, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目錄

設定對等關係 1
建立叢集對等關係 1
建立叢集間SVM對等關係 4
新增叢集間SVM對等關係 5

設定對等關係

建立叢集對等關係

您可以使用「叢集對等建立」命令、在本機與遠端叢集之間建立對等關係。建立對等關係之後、您可以在遠端叢集上執行「叢集對等實體建立」、將其驗證到本機叢集。

開始之前

- 您必須在叢集中每個要處理的節點上建立叢集間生命體。
- 叢集必須執行ONTAP 的是不含更新版本的版本。（如果叢集執行ONTAP 的是版本號為2或更早的版本、請參閱中的程序 "此歸檔文件"）

步驟

1. 在目的地叢集上、建立與來源叢集的對等關係：

   「叢集對等實體建立-產生密碼-優惠到期日_mm/DD/YYYY hh：mm:ss_|1…7天|1…168hours-peer-addrs *Peer_Lif_ips*-初始允許的Vserver對等實體_Svm_name_.|*-IPspace *IPspace*」

   如果您同時指定「-genere-phrase」和「-peer-addrs」、則只有在「-per-addrs」中指定叢集間生命體的叢集才能使用所產生的密碼。

   如果不使用自訂IPspace、您可以忽略「-IPSpace」選項。如需完整的命令語法、請參閱手冊頁。

   如果ONTAP 您在更新版本的版本中建立對等關係、但不想加密跨叢集對等通訊、則必須使用「加密傳輸協定建議的NONE」選項來停用加密。

   下列範例建立與未指定遠端叢集的叢集對等關係、並預先授權與本機叢集上的SVM「VS1」和「VS2」建立對等關係：

```
cluster02::> cluster peer create -generate-passphrase -offer-expiration
2days -initial-allowed-vserver-peers vs1,vs2

                     Passphrase: UCa+6lRVICXeL/gq1WrK7ShR
                Expiration Time: 6/7/2017 08:16:10 EST
  Initial Allowed Vserver Peers: vs1,vs2
            Intercluster LIF IP: 192.140.112.101
              Peer Cluster Name: Clus_7ShR (temporary generated)

Warning: make a note of the passphrase - it cannot be displayed again.
```

   下列範例會在叢集間LIF IP位址192.140.112.103和192.140.112.104與遠端叢集建立叢集對等關係、並預先授權與本機叢集上的任何SVM建立對等關係：

```
cluster02::> cluster peer create -generate-passphrase -peer-addrs
192.140.112.103,192.140.112.104 -offer-expiration 2days -initial-allowed
-vserver-peers *

                     Passphrase: UCa+6lRVICXeL/gq1WrK7ShR
                Expiration Time: 6/7/2017 08:16:10 EST
  Initial Allowed Vserver Peers: vs1,vs2
            Intercluster LIF IP: 192.140.112.101,192.140.112.102
              Peer Cluster Name: Clus_7ShR (temporary generated)

Warning: make a note of the passphrase - it cannot be displayed again.
```

以下範例建立與未指定遠端叢集的叢集對等關係、並預先授權與本機叢集上的SVMs 'VS1'和'VS2'建立對等關係：

```
cluster02::> cluster peer create -generate-passphrase -offer-expiration
2days -initial-allowed-vserver-peers vs1,vs2

                     Passphrase: UCa+6lRVICXeL/gq1WrK7ShR
                Expiration Time: 6/7/2017 08:16:10 EST
  Initial Allowed Vserver Peers: vs1,vs2
            Intercluster LIF IP: 192.140.112.101
              Peer Cluster Name: Clus_7ShR (temporary generated)

Warning: make a note of the passphrase - it cannot be displayed again.
```

2. 在來源叢集上、驗證來源叢集到目的地叢集的驗證：

   「叢集對等端點create -對等 端點addrs *Peer_LIF_IPS*-IPSpace IPSpace」

   如需完整的命令語法、請參閱手冊頁。

   下列範例驗證本機叢集到叢集間LIF IP位址192.140.112.101和192.140.112.102的遠端叢集：

```
cluster01::> cluster peer create -peer-addrs
192.140.112.101,192.140.112.102

Notice: Use a generated passphrase or choose a passphrase of 8 or more
characters.
        To ensure the authenticity of the peering relationship, use a
phrase or sequence of characters that would be hard to guess.

Enter the passphrase:
Confirm the passphrase:

Clusters cluster02 and cluster01 are peered.
```

出現提示時、請輸入對等關係的通關密碼。

3. 確認已建立叢集對等關係：

「叢集對等端點顯示-instance」

```
cluster01::> cluster peer show -instance

                              Peer Cluster Name: cluster02
                    Remote Intercluster Addresses: 192.140.112.101,
192.140.112.102
              Availability of the Remote Cluster: Available
                            Remote Cluster Name: cluster2
                            Active IP Addresses: 192.140.112.101,
192.140.112.102
                          Cluster Serial Number: 1-80-123456
                  Address Family of Relationship: ipv4
            Authentication Status Administrative: no-authentication
               Authentication Status Operational: absent
                                  Last Update Time: 02/05 21:05:41
                     IPspace for the Relationship: Default
```

4. 檢查對等關係中節點的連線能力和狀態：

「叢集同儕健康展」

```
cluster01::> cluster peer health show
Node       cluster-Name                Node-Name
             Ping-Status               RDB-Health Cluster-Health  Avail…
---------- --------------------------- ---------  ---------------
--------
cluster01-01
           cluster02                   cluster02-01
             Data: interface_reachable
             ICMP: interface_reachable true       true            true
                                       cluster02-02
             Data: interface_reachable
             ICMP: interface_reachable true       true            true
cluster01-02
           cluster02                   cluster02-01
             Data: interface_reachable
             ICMP: interface_reachable true       true            true
                                       cluster02-02
             Data: interface_reachable
             ICMP: interface_reachable true       true            true
```

其他方法可在**ONTAP** 不一樣的情況下執行

若要執行這些工作...	請參閱此內容...
重新設計的System Manager（ONTAP 提供更新版本的更新版本）	"準備鏡射和保存"
System Manager Classic（ONTAP 適用於更新版本的更新版本）	"Volume災難恢復準備總覽"

建立叢集間**SVM**對等關係

您可以使用「vserver對等點create」命令、在本機和遠端叢集上的SVM之間建立對等關係。

開始之前

- 來源叢集和目的地叢集必須執行對等關係。
- 叢集必須執行ONTAP 的是功能不正常的（如果叢集執行ONTAP 的是版本號為2或更早的版本、請參閱中的程序 "此歸檔文件"）
- 您必須擁有遠端叢集上SVM的「預先授權」對等關係。

  如需詳細資訊、請參閱 "建立叢集對等關係"。

舊版ONTAP 的《不限用》可讓您一次只授權一部SVM建立對等關係。每次授權擱置的SVM對等關係時、您都需要執行「vserver對等端點接受」命令。

從功能支援的9.3開始ONTAP 、您可以在建立叢集對等關係時、將SVM列在「初始允許的vserver」選項中、以「預先授權」多個SVM的對等關係。如需詳細資訊、請參閱 "建立叢集對等關係"。

步驟

1. 在資料保護目的地叢集上、顯示預先授權用於對等的SVM：

   「Vserver對等權限顯示」

   ```
   cluster02::> vserver peer permission show
   Peer Cluster         Vserver               Applications
   -------------------  --------------------  --------------------
   cluster02            vs1,vs2               snapmirror
   ```

2. 在資料保護來源叢集上、建立與資料保護目的地叢集上預先授權SVM的對等關係：

   「vserver對等端點建立-vserver *local_svm*-對等 虛擬伺服器_remente_svm_」

   如需完整的命令語法、請參閱手冊頁。

   以下範例在本機SVM「pvs1」和預先授權的遠端SVM「VS1」之間建立對等關係：

   ```
   cluster01::> vserver peer create -vserver pvs1 -peer-vserver vs1
   ```

3. 驗證SVM對等關係：

   「Vserver對等展示」

   ```
   cluster01::> vserver peer show
               Peer        Peer                            Peering
   Remote
   Vserver     Vserver     State        Peer Cluster       Applications
   Vserver
   ----------- ----------- ------------ ------------------ --------------
   ---------
   pvs1        vs1         peered       cluster02          snapmirror
   vs1
   ```

新增叢集間SVM對等關係

如果您在設定叢集對等關係之後建立SVM、則需要手動新增SVM的對等關係。您可以使用「vserver對等點create」命令、在SVM之間建立對等關係。建立對等關係之後、您可以在遠端叢集上執行「vserver對等端點接受」、以授權對等關係。

來源叢集和目的地叢集必須執行對等關係。

您可以在同一個叢集中的SVM之間建立對等關係、以進行本機資料備份。如需詳細資訊、請參閱「vserver對等點建立」手冊頁。

系統管理員偶爾會使用「vserver對等拒絕」命令來拒絕提議的SVM對等關係。如果SVM之間的關係處於「拒絕」狀態、您必須先刪除關係、才能建立新關係。如需詳細資訊、請參閱「vserver對等刪除」手冊頁。

步驟

1. 在資料保護來源叢集上、與資料保護目的地叢集上的SVM建立對等關係：

   「vserver對等點create -vserver *local_svm*-對等 虛擬伺服器_remise_svm_-應用程式SnapMirror | file-copy | lun-copy -對等 叢集_remise_cluster _」

   以下範例建立本機SVM 'pvs1'與遠端SVM 'VS1'之間的對等關係

   ```
   cluster01::> vserver peer create -vserver pvs1 -peer-vserver vs1
   -applications snapmirror -peer-cluster cluster02
   ```

   如果本機和遠端SVM的名稱相同、您必須使用_local name_建立SVM對等關係：

   ```
   cluster01::> vserver peer create -vserver vs1 -peer-vserver
   vs1 -applications snapmirror -peer-cluster cluster01
   -local-name cluster1vs1LocallyUniqueName
   ```

2. 在資料保護來源叢集上、確認對等關係已啟動：

   「vserver對等點對點」

   如需完整的命令語法、請參閱手冊頁。

   以下範例顯示SVM''pvs1'與SVM 'VS1'之間的對等關係已經開始：

   ```
   cluster01::> vserver peer show-all
               Peer        Peer                        Peering
   Vserver     Vserver     State      Peer Cluster   Applications
   --------    --------    ---------  -------------  ------------
   pvs1        vs1         initiated   Cluster02       snapmirror
   ```

3. 在資料保護目的地叢集上、顯示擱置中的SVM對等關係：

   「Vserver對等展示」

   如需完整的命令語法、請參閱手冊頁。

   以下範例列出「cluster02」的擱置對等關係：

```
cluster02::> vserver peer show

                    Peer                Peer
Vserver             Vserver             State
-----------         -----------         ------------
vs1                 pvs1                pending
```

4. 在資料保護目的地叢集上、授權擱置的對等關係：

   「Vserver對等端點接受-vserver *local_svm*-對等 虛擬伺服器_remente_svm_」

   如需完整的命令語法、請參閱手冊頁。

   以下範例授權本機SVM「VS1」與遠端SVM「pvs1」之間建立對等關係：

```
cluster02::> vserver peer accept -vserver vs1 -peer-vserver pvs1
```

5. 驗證SVM對等關係：

   「Vserver對等展示」

```
cluster01::> vserver peer show
            Peer        Peer                            Peering
Remote
Vserver     Vserver     State        Peer Cluster      Applications
Vserver
----------- ----------- ------------ ----------------- --------------
---------
pvs1        vs1         peered       cluster02         snapmirror
vs1
```

版權資訊

Copyright©2022 NetApp、Inc.版權所有。美國印製本文件中版權所涵蓋的任何部分、不得以任何形式或任何方式（包括影印、錄製、 在未事先取得版權擁有者書面許可的情況下、在電子擷取系統中進行錄音或儲存。

衍生自受版權保護之NetApp資料的軟體必須遵守下列授權與免責聲明：

本軟體係由NetApp「依現狀」提供、不含任何明示或暗示的保證、包括但不限於適售性及特定用途適用性的暗示保證、特此聲明。在任何情況下、NetApp均不對任何直接、間接、偶發、特殊、示範、 或衍生性損害（包括但不限於採購替代商品或服務；使用損失、資料或利潤損失； 或業務中斷）、無論是在合約、嚴格責任或侵權行為（包括疏忽或其他）中、無論是因使用本軟體而產生的任何責任理論（包括疏忽或其他）、即使已被告知可能造成此類損害。

NetApp保留隨時變更本文所述之任何產品的權利、恕不另行通知。除非NetApp以書面明確同意、否則NetApp不承擔因使用本文所述產品而產生的任何責任或責任。使用或購買本產品並不代表NetApp擁有任何專利權利、商標權利或任何其他智慧財產權。

本手冊所述產品可能受到一或多個美國國家/地區的保護專利、國外專利或申請中。

限制權利圖例：政府使用、複製或揭露受DFARS 252.277-7103（1988年10月）和FAR 52-227-19（1987年6月）技術資料與電腦軟體權利條款（c）（1）（ii）分段所述限制。

商標資訊

NetApp、NetApp標誌及所列的標章 http://www.netapp.com/TM 為NetApp、Inc.的商標。其他公司和產品名稱可能為其各自所有者的商標。