管理各種SMB伺服器工作

ONTAP 9

NetApp
May 05, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/ontap/smb-admin/stop-start-server-task.html on May 05, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目錄

管理各種SMB伺服器工作 1
停止或啟動CIFS伺服器 1
將CIFS伺服器移至不同的OU 2
在移動SMB伺服器之前、請先修改SVM上的動態DNS網域 2
將SVM加入Active Directory網域 2
顯示有關TCP連線上的NetBios資訊 3
用於管理SMB伺服器的命令 4
啟用NetBios名稱服務 5

管理各種SMB伺服器工作

停止或啟動CIFS伺服器

您可以停止SVM上的CIFS伺服器、這在使用者無法透過SMB共用存取資料時、在執行工作時很有用。您可以啟動CIFS伺服器來重新啟動SMB存取。停止CIFS伺服器之後、您也可以修改儲存虛擬機器（SVM）上允許的傳輸協定。

步驟

1. 執行下列其中一項動作：

如果您想要...	輸入命令...
停止CIFS伺服器	「Vserver CIFS stop -vserver *vserver_name*（-foreground{true
fals}]）」	啟動CIFS伺服器
「Vserver CIFS start -vserver *vserver_name*（-foreground{true	fals}]）」

   foreground'指定命令應在前景或背景中執行。如果您未輸入此參數、則會將其設為「true」、命令會在前景執行。

2. 使用「vserver CIFS show」命令確認CIFS伺服器管理狀態正確。

下列命令會在SVM VS1上啟動CIFS伺服器：

```
cluster1::> vserver start -vserver vs1

cluster1::> vserver cifs show -vserver vs1

                                            Vserver: vs1
                        CIFS Server NetBIOS Name: VS1
                    NetBIOS Domain/Workgroup Name: DOMAIN
                      Fully Qualified Domain Name: DOMAIN.LOCAL
Default Site Used by LIFs Without Site Membership:
                             Authentication Style: domain
                CIFS Server Administrative Status: up
```

顯示已探索伺服器的相關資訊

重新設定及重新探索伺服器

將CIFS伺服器移至不同的OU

除非您指定不同的OU、否則CIFS伺服器建立程序會在設定期間使用預設的組織單位（OU）CN=電腦。您可以在設定後將CIFS伺服器移至不同的OU。

步驟

1. 在Windows伺服器上、開啟「* Active Directory使用者與電腦*」樹狀結構。
2. 找出儲存虛擬機器（SVM）的Active Directory物件。
3. 在物件上按一下滑鼠右鍵、然後選取*移動*。
4. 選取您要與SVM建立關聯的OU

SVM物件會放置在選取的OU中。

在移動SMB伺服器之前、請先修改SVM上的動態DNS網域

如果您想要Active Directory整合式DNS伺服器在將SMB伺服器移至其他網域時、在DNS中動態登錄SMB伺服器的DNS記錄、則必須先修改儲存虛擬機器（SVM）上的動態DNS（DDNS）、才能移動SMB伺服器。

必須在SVM上修改DNS名稱服務、才能使用DNS網域、其中包含將包含SMB伺服器電腦帳戶之新網域的服務位置記錄。如果您使用的是安全的DDNS、則必須使用Active Directory整合的DNS名稱伺服器。

雖然DDNS（如果在SVM上設定）會自動將資料LIF的DNS記錄新增至新網域、但原始網域的DNS記錄不會自動從原始DNS伺服器刪除。您必須手動刪除。

若要在移動SMB伺服器之前完成DDNS修改、請參閱下列主題：

"設定動態DNS服務"

將SVM加入Active Directory網域

您可以使用「vserver CIFS modify」命令修改網域、將儲存虛擬機器（SVM）加入Active Directory網域、而不需刪除現有的SMB伺服器。您可以重新加入目前的網域、或加入新的網域。

開始之前

- SVM必須已有DNS組態。
- SVM的DNS組態必須能夠為目標網域提供服務。

  DNS伺服器必須包含網域LDAP和網域控制器伺服器的服務位置記錄（SRV),

關於這項工作

- CIFS伺服器的管理狀態必須設定為「主動」、才能繼續修改Active Directory網域。
- 如果命令成功完成、系統管理狀態會自動設為「up」。

- 加入網域時、此命令可能需要幾分鐘的時間才能完成。

步驟

1. 將SVM加入CIFS伺服器網域：「vserver CIFS modify -vserver *vserver_name*-domain_name_-stue-admin down」

   如需詳細資訊、請參閱「vserver CIFS modify」命令的手冊頁。如果您需要重新設定新網域的DNS、請參閱「vserver DNS modify」命令的手冊頁。

   若要建立SMB伺服器的Active Directory機器帳戶、您必須提供Windows帳戶的名稱和密碼、並具有足夠的權限、以便將電腦新增至「*example _*」（範例）.com網域內的「ou=*example _ ou*」（範例）容器。

   從ONTAP 功能更新9.7開始、AD管理員可以提供Keytab檔案的URI、作為提供權限Windows帳戶名稱和密碼的替代方案。當您收到URI時、請在「-keytab-uri」參數中加入「vserver CIFS」命令。

2. 確認CIFS伺服器位於所需的Active Directory網域：「vserver CIFS show」

在下列範例中、SVM VS1上的SMB伺服器「'CIFSSERVER1'」會使用Keytab驗證加入example.com網域：

```
cluster1::> vserver cifs modify -vserver vs1 -domain example.com -status
-admin down -keytab-uri http://admin.example.com/ontap1.keytab

cluster1::> vserver cifs show

          Server       Status       Domain/Workgroup  Authentication
Vserver   Name         Admin        Name               Style
--------- -----------  ---------    ----------------  --------------
vs1       CIFSSERVER1  up           EXAMPLE           domain
```

顯示有關TCP連線上的NetBios資訊

您可以顯示有關TCP上的NetBios（NBT）連線的資訊。這在疑難排解與NetBios相關的問題時很有用。

步驟

1. 使用「vserver CIFS nbtstat」命令來顯示有關透過TCP連線的NetBios資訊。

   不支援透過IPv6提供的NetBios名稱服務（NBNS）。

以下範例顯示「'cluster1'」的NetBios名稱服務資訊：

```
cluster1::> vserver cifs nbtstat

          Vserver: vs1
          Node:    cluster1-01
          Interfaces:
                   10.10.10.32
                   10.10.10.33
         Servers:
                   17.17.1.2  (active  )
         NBT Scope:
                  [ ]
         NBT Mode:
                  [h]
         NBT Name    NetBIOS Suffix   State   Time Left   Type
         ----------- ---------------  ------- ---------   -----
         CLUSTER_1   00               wins    57
         CLUSTER_1   20               wins    57

         Vserver: vs1
         Node:    cluster1-02
         Interfaces:
                 10.10.10.35
         Servers:
                 17.17.1.2  (active  )
         CLUSTER_1          00               wins          58
         CLUSTER_1          20               wins          58
         4 entries were displayed.
```

用於管理SMB伺服器的命令

您需要知道建立、顯示、修改、停止、啟動、 和刪除SMB伺服器。也有命令可重設和重新探索伺服器、變更或重設機器帳戶密碼、排程機器帳戶密碼變更、以及新增或移除NetBios別名。

如果您想要…	使用此命令…
建立SMB伺服器	《Vserver CIFS create》（vserver CIFS create）
顯示SMB伺服器的相關資訊	「Vserver CIFS show」
修改SMB伺服器	《Vserver CIFS modify》（Vserver CIFS修改）
將SMB伺服器移至其他網域	《Vserver CIFS modify》（Vserver CIFS修改）

停止SMB伺服器	"Vserver CIFS stop（Vserver CIFS停止）"
啟動SMB伺服器	《Vserver CIFS start》
刪除SMB伺服器	《Vserver CIFS刪除》
重設並重新探索SMB伺服器的伺服器	「Vserver CIFS網域探索到伺服器重設伺服器」
變更SMB伺服器的機器帳戶密碼	"Vserver CIFS網域密碼變更"
重設SMB伺服器的機器帳戶密碼	"Vserver CIFS網域密碼變更"
排程SMB伺服器機器帳戶的自動密碼變更	"Vserver CIFS網域密碼排程修改"
新增SMB伺服器的NetBios別名	「Vserver CIFS add-netbios-alias」
移除SMB伺服器的NetBios別名	「Vserver CIFS remove-netbios-alias」

如需詳細資訊、請參閱每個命令的手冊頁。

"刪除SMB伺服器時、本機使用者和群組會發生什麼事"

啟用NetBios名稱服務

從ONTAP 功能更新開始、預設會停用NetBios名稱服務（NBNS、有時稱為Windows網際網路名稱服務或WINS）。先前、不論網路上是否啟用了WINS、均會傳送名稱登錄廣播給啟用CIFS的儲存虛擬機器（SVM）。若要將此類廣播限制在需要NBNS的組態、您必須針對新的CIFS伺服器明確啟用NBNS。

開始之前

- 如果您已經使用NBNS並升級ONTAP 至版本S9、則不需要完成此工作。NBNS將繼續如以往一樣運作。
- 透過udp（連接埠137）啟用NBNS。
- 不支援透過IPv6的NBNS。

步驟

1. 將權限層級設為進階。

```
set -privilege advanced
```

2. 在CIFS伺服器上啟用NBNS。

```
vserver cifs options  modify -vserver <vserver name> -is-nbns-enabled
true
```

3. 返回管理權限層級。

```
set -privilege admin
```

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.