管理存取控制角色

ONTAP 9

NetApp
May 05, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/ontap/authentication/manage-access-control-roles-concept.html on May 05, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目錄

管理存取控制角色 1
管理存取控制角色總覽 1
修改指派給系統管理員的角色 1
定義自訂角色 1
叢集管理員的預先定義角色 2
SVM系統管理員的預先定義角色 3

管理存取控制角色

管理存取控制角色總覽

指派給系統管理員的角色會決定系統管理員可以存取的命令。當您為系統管理員建立帳戶時、可以指派角色。您可以指派不同的角色、或視需要定義自訂角色。

修改指派給系統管理員的角色

您可以使用「安全登入修改」命令來變更叢集或SVM系統管理員帳戶的角色。您可以指派預先定義或自訂的角色。

您必須是叢集管理員才能執行此工作。

步驟

1. 變更叢集或SVM管理員的角色：

   「安全性登入修改-vserver Svm_name -user-or group名稱user_or group名稱-applicationer -authmethod驗證方法-role role -comment comment」

   如需完整的命令語法、請參閱 "工作表"。

   "建立或修改登入帳戶"

   下列命令會將AD叢集系統管理員帳戶「DOMAIN1\guest1」的角色變更為預先定義的「只讀」角色。

   ```
   cluster1::>security login modify -vserver engCluster -user-or-group-name
   DOMAIN1\guest1 -application ssh -authmethod domain -role readonly
   ```

   下列命令會將AD群組帳戶「DOMAIN1\adgroup」中SVM系統管理員帳戶的角色變更為自訂的「vol_role」角色。

   ```
   cluster1::>security login modify -vserver engData -user-or-group-name
   DOMAIN1\adgroup -application ssh -authmethod domain -role vol_role
   ```

定義自訂角色

您可以使用「安全登入角色create」命令來定義自訂角色。您可以視需要多次執行命令、以取得想要與角色建立關聯的確切功能組合。

您必須是叢集管理員才能執行此工作。

關於這項工作

- 無論是預先定義或自訂的角色、都會授予或拒絕ONTAP 存取各種指令或命令目錄。

  命令目錄（例如「volume」）是一組相關命令和命令子目錄。除非如本程序所述、否則授與或拒絕存取命令目錄會授與或拒絕存取目錄及其子目錄中的每個命令。

- 特定命令存取或子目錄存取會覆寫父目錄存取。

  如果某個角色是以命令目錄定義、然後以不同的存取層級再次定義、以用於特定命令或父目錄的子目錄、則為該命令或子目錄指定的存取層級會覆寫父目錄的存取層級。

> 您無法為SVM系統管理員指派一個角色、讓其存取只有「admin」叢集系統管理員才能使用的命令或命令目錄、例如「安全性」命令目錄。

步驟

1. 定義自訂角色：

   「安全登入角色create -vserver Svm_name -role role -cmd dirname command_or目錄名稱-access access_level -query query」

   如需完整的命令語法、請參閱 "工作表"。

   下列命令可讓「vol_role」角色完整存取「volume」命令目錄中的命令、並以唯讀方式存取「volume snapshot」子目錄中的命令。

```
cluster1::>security login role create -role vol_role -cmddirname
"volume" -access all

cluster1::>security login role create -role vol_role -cmddirname "volume
snapshot" -access readonly
```

   下列命令可將「vm_storage」角色的命令唯讀存取權授予「sorage」命令目錄中的命令、不存取「sorage encryption」子目錄中的命令、以及完整存取「sorage aggregate offline」非內在命令。

```
cluster1::>security login role create -role SVM_storage -cmddirname
"storage" -access readonly

cluster1::>security login role create -role SVM_storage -cmddirname
"storage encryption" -access none

cluster1::>security login role create -role SVM_storage -cmddirname
"storage aggregate plex offline" -access all
```

叢集管理員的預先定義角色

叢集管理員的預先定義角色應能滿足您大部分的需求。您可以視需要建立自訂角色。根據

預設、叢集管理員會被指派預先定義的「admin」角色。

下表列出叢集管理員的預先定義角色：

此角色…	具有此存取層級…	至下列命令或命令目錄
管理	全部	所有命令目錄（「預設」）
AutoSupport	全部	• 《設定》 • 系統節點AutoSupport
無	所有其他命令目錄（「預設」）	備份
全部	《Vserver服務NDMP》	唯讀
《Volume》（Volume）	無	所有其他命令目錄（「預設」）
唯讀	全部	• "ecurity登入密碼" • 《設定》
無	"安全性"	唯讀
所有其他命令目錄（「預設」）	無	無

> 這個角色是指派給預先定義的「僅供參考」帳戶、由《僅供參考》使用。AutoSupport AutoSupport AutoSupport無法修改或刪除「不一樣」帳戶。ONTAP AutoSupport此外、您也無法將「可疑」角色指派給其他使用者帳戶。ONTAP AutoSupport

SVM系統管理員的預先定義角色

SVM系統管理員的預先定義角色應能滿足您大部分的需求。您可以視需要建立自訂角色。根據預設、SVM管理員會被指派預先定義的「vsadmin」角色。

下表列出SVM系統管理員的預先定義角色：

角色名稱	功能

vsadmin	• 管理自己的使用者帳戶本機密碼和金鑰資訊 • 管理磁碟區、磁碟區移動除外 • 管理配額、qtree、Snapshot複本和檔案 • 管理LUN • 執行SnapLock 不含權限刪除的功能 • 設定傳輸協定：NFS、SMB、iSCSI和FC。包括FCoE • 設定服務：DNS、LDAP及NIS • 監控工作 • 監控網路連線和網路介面 • 監控SVM的健全狀況
vsadmin-volume	• 管理自己的使用者帳戶本機密碼和金鑰資訊 • 管理磁碟區、包括磁碟區移動 • 管理配額、qtree、Snapshot複本和檔案 • 管理LUN • 設定傳輸協定：NFS、SMB、iSCSI和FC、包括FCoE • 設定服務：DNS、LDAP及NIS • 監控網路介面 • 監控SVM的健全狀況
vsadmin-Protocol	• 管理自己的使用者帳戶本機密碼和金鑰資訊 • 設定傳輸協定：NFS、SMB、iSCSI和FC、包括FCoE • 設定服務：DNS、LDAP及NIS • 管理LUN • 監控網路介面 • 監控SVM的健全狀況
vsadmin-Backup	• 管理自己的使用者帳戶本機密碼和金鑰資訊 • 管理NDMP作業 • 使還原的Volume能夠讀取/寫入 • 管理SnapMirror關係和Snapshot複本 • 檢視磁碟區和網路資訊

vsadmin-SnapLock	• 管理自己的使用者帳戶本機密碼和金鑰資訊 • 管理磁碟區、磁碟區移動除外 • 管理配額、qtree、Snapshot複本和檔案 • 執行SnapLock 包含特權刪除在內的功能 • 設定傳輸協定：NFS和SMB • 設定服務：DNS、LDAP及NIS • 監控工作 • 監控網路連線和網路介面
vsadmin-readonly	• 管理自己的使用者帳戶本機密碼和金鑰資訊 • 監控SVM的健全狀況 • 監控網路介面 • 檢視磁碟區和LUN • 檢視服務與傳輸協定

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.