移動

SnapCenter Plug-in for VMware vSphere 4.5

NetApp
May 03, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/sc-plugin-vmware-vsphere-45/scpivs44_migrate.html on May 03, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目次

移動 1
移行オプションとサポートされるパス 1
データ移行の概要 1
移行の前提条件 3
Windows ベースの SnapCenter Plug-in for VMware vSphere から移行する 3
Windows ベースの SnapCenter VMware バックアップメタデータを移行する 4
移行後 5
移行中の「 Bad Gateway 」エラーを修正します 7
認証エラーを管理します 7

移動

移行オプションとサポートされるパス

SnapCenter の Windows PowerShell コマンドレットを使用して、 SnapCenter Plug-in for VMware vSphere メタデータを Windows ベースの SnapCenter サーバから Linux ベースの SnapCenter Plug-in for VMware vSphere 仮想アプライアンスに移行します。

移行オプション

移行には次の 2 つのオプションがあります。

- SnapCenter から移行しています

  Windows ベースの SnapCenter から次の項目のメタデータを移行する必要があります。

  - SnapCenter Plug-in for VMware vSphere で SnapCenter の Windows ベースのコンポーネントとして実行されていた VM と整合性のあるバックアップ。
  - SnapCenter の Windows ベースのコンポーネントとして実行されていた SnapCenter Plug-in for VMware vSphere のサポートにより、 SnapCenter アプリケーションベースのプラグインによって実行される仮想データベースまたはファイルシステムの、アプリケーションと整合性のあるデータ保護メタデータ。

    移行するには、 Windows SnapCenter PowerShell コマンドレットの「 Invoke-NaSCVOVAMigration.' 」を使用します

  メタデータは SnapCenter 4.0 以降からのみ移行できます。

- VSC からの移行

  VSC 6.2.x （ SMVI ）メタデータは、 SnapCenter に統合されていないバックアップジョブに移行できます。

  移行するには、 NetApp ToolChest ： NetApp Import Utility for SnapCenter and Virtual Storage Console を使用します。VSC から SnapCenter への移行オプションを選択してください。

  メタデータの移行は、既存のバックアップについてのみ実行できます。たとえば、既存のバックアップがない場合、ポリシーの移行はできません。

サポートされている移行パス

を参照してください "『 SnapCenter Plug-in for VMware vSphere リリースノート』" サポートされるアップグレードパスと移行パスについては、を参照してください。

データ移行の概要

移行コマンドでメタデータを移行できるのは、 SnapCenter 4.0 以降のみです。以前のバージョンの SnapCenter を使用している場合は、移行前にアップグレードする必要があ

ります。

移行の内容

SnapCenter メタデータ。ストレージシステム、カスタマイズされたスロットル、 SnapCenter 構成ファイルの E メール設定、ポリシー、リソースグループ、バックアップメタデータ、およびマウントが含まれます。（プリスクリプトまたはポストスクリプトが検出されると移行が失敗する）

何が移行されないか

- リソースグループに対して設定された、事前および事後スクリプト
- アクティブなゲストファイルのリストアセッション、ゲストファイルのリストアクレデンシャル、およびプロキシ VM
- 設定ファイル「 CBR オーバーライド」でカスタマイズされた設定
- ゲストファイルの復元セッションがアクティブなときに移行を開始すると、セッションが削除され、接続されたディスクはアンマウントされません。接続されているディスクを手動で削除しなければならない場合があります。

SnapCenter ホストが一時停止されている

移行が確実に成功するために、移行コマンドは SnapCenter に登録されているすべてのホストを一時停止します。移行プロセスが正常に完了すると、 SnapCenter ホストが再開されます。

メタデータの保存場所

アプリケーションベースの VMDK バックアップのメタデータは、 SnapCenter サーバリポジトリに格納されます。VM およびデータストアのバックアップのメタデータは、 SnapCenter VMware プラグインの MySQL リポジトリに格納されます。

データ移行ワークフロー

SnapCenter に登録されている SnapCenter プラグインの各インスタンスには、 Windows PowerShell コマンドレット「 Invoke-NaSCVOVAMigration 」を使用する必要があります。

このコマンドレットでは次の処理が実行されます

1. 移行中にジョブが失敗しないように、すべてのスケジュールを一時停止します。移行が成功すると、スケジュールは自動的に再度有効になります。
2. ストレージ接続とメタデータを移行します。
3. 移行後のバックアップのバックアップスケジュールを作成します。
4. Windows ホストから既存の SnapCenter Plug-in for VMware vSphere をアンインストールします。

   SnapCenter VMware プラグインが SnapCenter サーバホストにインストールされていて、 SnapCenter リポジトリ用に保護が設定されている場合は、移行プロセスによって、 SnapCenter Plug-in for VMware vSphere および SnapCenter Plug-in for Windows を含む Windows ベースのプラグインパッケージもアンインストールされます。 次に、リポジトリの保護をサポートするために、最新バージョンの SnapCenter Plug-in for Windows を再インストールします。SnapCenter GUI のホストタイプが「 vSphere 」から「 Windows 」に変わります。

5. Windows SnapCenter サーバから vSphere ホストとリソースグループを削除します。
6. Linux ベースの SnapCenter VMware プラグインのバックアップジョブをアクティブ化します。
7. 仮想化されたデータベースやファイルシステム（ VMDK バックアップ経由のアプリケーションベースのバックアップ）のアプリケーションベースのバックアップをサポートするために、 SnapCenter VMware プラグイン用の vSphere ホストを SnapCenter に登録します。

移行の前提条件

SnapCenter Plug-in for VMware vSphere に移行する前に、すべての前提条件が完了していることを確認してください。

- SnapCenter サーバ 4.2 以降が実行されている必要があります。
- Admin クレデンシャルを使用する必要があります。
- SnapCenter Plug-in for VMware vSphere 仮想アプライアンスを導入して SnapCenter VMware プラグインを有効にし、 vCenter に登録する必要があります。
- SnapCenter VMware プラグインダッシュボードで、 SnapCenter Plug-in for VMware vSphere のステータスが「接続済み」である必要があります。
- SnapCenter VMware プラグインの導入時に指定したアカウントを使用して、 Linux タイプの Run As クレデンシャルを作成しておく必要があります。
- すべてのゲストファイルのリストアセッションを削除する必要があります。
- SnapCenter ホストには、完全修飾ドメイン名（ FQDN ）ではなく IP アドレスを設定する必要があります。

  リンクモード環境では、リンクされたすべてのノードを一緒に移行する必要があります。

- Storage VM の名前は、管理 LIF に解決できる必要があります。 SnapCenter で Storage VM 名に「 etc 」ホストエントリを追加した場合は、それらのエントリが仮想アプライアンスからも解決可能であることを確認する必要があります。

Windows ベースの SnapCenter Plug-in for VMware vSphere から移行する

Windows ベースの SnapCenter VMware プラグインを使用していて、 SnapCenter Plug-in for VMware vSphere 仮想アプライアンスの機能を使用する場合は、仮想アプライアンスを導入してバックアップメタデータを移行する必要があります。

作業を開始する前に

- 仮想化されたデータベースとファイルシステムのバックアップを SnapCenter と統合する必要があります。
- SnapCenter サーバが VM の場合は、アップグレード前に VMware ベースのスナップショットを作成することを推奨します。
- SnapCenter サーバがアップグレードされていることを確認します。を参照してください "『 SnapCenter Plug-in for VMware vSphere リリースノート』" サポートされているアップグレードパスの詳細については、を参照

基本的な手順は 4 つあります。

1. SnapCenter Plug-in for VMware vSphere の .ova ファイルをダウンロードします。
2. Windows ベースの SnapCenter VMware プラグインのバックアップジョブを一時停止する
3. SnapCenter Plug-in for VMware vSphere OVA を導入します。
4. Windows ベースの VMware バックアップメタデータを移行する。

手順

1. SnapCenter Plug-in for VMware vSphere の .ova ファイルをダウンロードします。
   a. ネットアップサポートサイトにログインします。 ("https://mysupport.netapp.com/products/index.html" ）。
   b. 製品のリストから「 * SnapCenter Plug-in for VMware vSphere * 」を選択し、「 Download latest release * 」ボタンをクリックします。
   c. 任意の VM に「 .ova 」ファイルをダウンロードします。
2. バックアップジョブを一時停止

   Windows ベースの SnapCenter Plug-in for VMware vSphere でバックアップジョブが実行されていないことを確認します。

3. SnapCenter Plug-in for VMware vSphere OVA を導入します。

   Linux ベースの SnapCenter VMware プラグインを新規にインストールするため、 OVA の導入手順に従います。

   "SnapCenter Plug-in for VMware vSphere を導入"

   "導入後に必要な処理と問題"

4. Windows ベースの VMware バックアップメタデータを移行する。

   "Windows ベースの SnapCenter VMware バックアップメタデータを移行する"

Windows ベースの SnapCenter VMware バックアップメタデータを移行する

SnapCenter Windows PowerShell コマンドレットを使用して、 SnapCenter VM と整合性のあるバックアップメタデータと SnapCenter アプリケーションと整合性のある仮想データバックアップメタデータを SnapCenter Plug-in for VMware vSphere 仮想アプライアンスに移行します。

手順

1. MySQL データベースをバックアップし、保持ポリシーによってそのバックアップを別の場所にコピーして移動し、削除されないようにします。

   "SnapCenter Plug-in for VMware vSphere MySQL データベースをバックアップします"

2. VMware vSphere Web Client にログオンし、実行中のジョブがないことを確認します。
3. SnapCenter 管理者のユーザ名を使用して、 SnapCenter GUI にログオンします。

   原因で移行エラーが発生する可能性があるため、他のユーザ名を使用してログインしないでください。ユーザ名にすべての権限が割り当てられている場合も同様です。

4. Windows SnapCenter GUI の左ナビゲーションペインで、 * 設定 * をクリックし、 * 認証情報 * タブをクリックしてから、 * 追加 * をクリックして仮想アプライアンスの認証情報を追加します。
5. 「 Invoke-NaSCVOVAMigration 」コマンドレットで使用する Run As クレデンシャルの名前を作成します。

   [Authentication] フィールドに [Linux] を選択する必要があります。

   この手順では、移行中に SnapCenter サーバが仮想アプライアンスにアクセスするために使用するクレデンシャルを追加します。

6. Windows PowerShell ウィンドウを開き、次のコマンドレットを実行します。

   「 Open-SmConnection 」

   「 Invoke-NaSCVOVMigration - SourceSCVHost <old-cve-host-ip>-DestinationSCVOVAHost <new-apply-ip>-OVACredential <apply-credentials> -byPassValidationCheck-Overwrite -ContinueMigrationOnStorageError - ScheduleOffsetTime<Time-offsetTime> 」のようになります

   マイグレーションワークフローの概要については、を参照してください "データ移行ワークフロー"

   オプションの -Overwrite' パラメータを使用すると ' 大規模な環境での迅速な移行が可能になりますこのパラメータは、 SnapCenter Plug-in for VMware vSphere ホスト上の MySQL データベース内のデータを上書きします。-Overwrite パラメータを複数回使用しないでください移行が部分的な移行であった場合、もう一度 -Overwrite パラメータを使用すると、既存の移行済みデータが上書きされる可能性があります。「 -Overwrite 」パラメータを指定せずに「 Invoke-NaSCVOVAMigration 」を複数回実行した場合は、以前に移行したデータが複製されます。

   ソース SnapCenter ホストとデスティネーション SnapCenter VMware 仮想アプライアンスホストが異なるタイムゾーンにある場合は、 ScheduleOffsetTime パラメータを使用します。スケジュールされたバックアップの実行時間を調整するには、正または負のオフセット時間を指定します。時間差を hh ： mm ： ss の形式で指定します。たとえば、 06 ： 00 ： 00 や、マイナスの値の場合は -06 ： 00 ： 00 ： 00 のように指定します。

移行後

バックアップメタデータを SnapCenter Plug-in for VMware vSphere に移行したあとに問題が発生することがあります。

- 移行ログバンドル

  SnapCenter インストールフォルダの 'App_Data/MigrationLog' ディレクトリから移行ログバンドルをダウンロードします移行が正常に完了したことが確認されるまで、移行ログバンドルを保持しておきます。

- ジョブの詳細はダッシュボードに表示されます

  移行されたバックアップの情報は VMware vSphere Web Client の最近のジョブペインに表示されますが、移行後にバックアップが実行されるまで詳細情報はダッシュボードに表示されません。

- 認証エラー

  Admin クレデンシャルを使用しないと、認証エラーが発生する場合があります。

  "認証エラーを管理します"

- バックアップ名

  移行前のバックアップ名の形式は RGName`_HOSTNAME_Timestamp` ですたとえば、「 -nas_ds_rG_perf1server_07-05-2019_02.11.59.9338 」のようになります。

  移行後のバックアップ名の形式は 'RGName_Timestamp' です

  たとえば、「 -nas_vm_RG_07-07-20_21.20.00.0609` 」のようになります。

- プリスクリプトとポストスクリプト

  リソースグループに対して設定されているスクリプトは移行されません。Windows システム用に作成されたスクリプトは Linux ベースの仮想アプライアンスでは実行されない場合があるため、スクリプトのすべてまたは一部を再作成し、移行後にスクリプトを追加しなければならない場合があります。たとえば、Windows のファイルパスは Linux には存在せず、「 .bat 」バッチファイルの呼び出しは Linux では機能しません。

  1 つの解決策では、既存の Windows ベースのスクリプトを Linux ベースの仮想アプライアンスに配置し、スクリプトが変更なしで動作するかどうかをテストします。正しく動作しない場合は、スクリプト内の各 Windows ベースのコマンドを、対応する Linux 互換コマンドに置き換えてください。

- ゲストファイルのリストアクレデンシャル

  ゲストファイルのリストアクレデンシャルは移行されません。そのため、移行後に新しいゲストファイルクレデンシャルを作成する必要があります。

- 'cbr.override' 設定ファイル

  設定ファイル「 CBR 上書き」でカスタマイズした場合は、そのファイルを SnapCenter VMware プラグイン仮想アプライアンスに移動し、 Web Client Service を再起動する必要があります。

- SnapCenter アプリケーションベースのプラグインをアップグレードする

  SnapCenter VMware プラグインを使用して他の SnapCenter プラグインをサポートしている場合は、それらのプラグインを 4.2 以降に更新する必要があります。

- SnapCenter サーバをアンインストールします

  SnapCenter を VM と整合性のあるデータ保護または crash-consistent データ保護のみに使用する場合は、すべての VM のバックアップを SnapCenter VMware プラグインに移行したあとに、 Windows ホスト上の SnapCenter Server をアンインストールできます

移行中の「 **Bad Gateway** 」エラーを修正します

「 Bad Gateway 」エラーが発生する理由はいくつかあります。

シナリオ **1**

SnapCenter Plug-in for VMware vSphere にファイルやその他のコンテンツを手動で追加し、移行を試みた。このシナリオでは、アプライアンスに移行プロセス用の十分なスペースがありません。

このエラーを修正するには、手動で追加したファイルをすべて削除します。

シナリオ **2**

SnapCenter Plug-in for VMware vSphere の接続が停止されたか、または移行中にサービスが停止されました。

移行プロセス中は、 SnapCenter Plug-in for VMware vSphere の接続ステータスが「 Connected 」になっている必要があります。仮想アプライアンスのタイムアウト設定を手動で更新することもできます。

認証エラーを管理します

管理者クレデンシャルを使用しないと、 SnapCenter Plug-in for VMware vSphere の導入後または移行後に認証エラーが発生する場合があります。認証エラーが発生した場合は、サービスを再起動する必要があります。

手順

1. 「 https://<OVA-IP-address>:8080.` 」の形式で、 SnapCenter VMware プラグイン管理 GUI にログオンします
2. サービスを再起動します。

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system-without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.