스토리지 관리

SnapCenter Plug-in for VMware vSphere

NetApp
January 31, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ko-kr/sc-plugin-vmware-vsphere/scpivs44_add_storage_01.html on January 31, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

목차

스토리지 관리 1
스토리지 추가 1
스토리지 시스템 관리 3
구성된 스토리지 시간 제한을 수정합니다 5

스토리지 관리

스토리지 추가

VM을 백업 또는 복원하려면 먼저 스토리지 클러스터 또는 스토리지 VM을 추가해야 합니다. 스토리지를 추가하면 VMware vSphere용 SnapCenter 플러그인이 vCenter에서 백업 및 복구 작업을 인식하고 관리할 수 있습니다.

- 사용할 GUI

  VMware vSphere 웹 클라이언트를 사용하여 스토리지를 추가합니다.

- 대규모 LUN

  VMware vSphere 4.5 이상용 SnapCenter 플러그인은 ASA 애그리게이트에서 최대 128TB의 대용량 LUN에서 데이터 저장소를 지원합니다. 대규모 LUN의 경우 SnapCenter는 지연 시간을 방지하기 위해 일반 프로비저닝된 LUN만 지원합니다.

- VVOL(VMware 가상 볼륨)

  먼저 VVol 스토리지 시스템을 VMware vSphere용 ONTAP Tools에 추가한 다음 VVol 스토리지 시스템을 VMware vSphere용 SnapCenter 플러그인에 추가해야 합니다.

  자세한 내용은 을 참조하십시오 "VMware vSphere용 ONTAP 툴"

ESXi 서버, SnapCenter VMware 플러그인 및 각 vCenter를 동시에 동기화해야 합니다. 저장소를 추가하려고 하지만 vCenter의 시간 설정이 동기화되지 않은 경우 Java 인증서 오류로 인해 작업이 실패할 수 있습니다.

SnapCenter VMware 플러그인은 직접 연결된 스토리지 VM과 스토리지 클러스터의 스토리지 VM에서 백업 및 복원 작업을 수행합니다.

> SnapCenter VMware 플러그인을 사용하여 VMDK에서 애플리케이션 기반 백업을 지원하는 경우 SnapCenter GUI를 사용하여 스토리지 자격 증명을 입력하고 스토리지 시스템을 등록해야 합니다.

- 연결된 모드의 vCenter의 경우 각 vCenter에 스토리지 시스템을 별도로 추가해야 합니다.
- 스토리지 VM의 이름이 관리 LIF로 확인되어야 합니다.

  SnapCenter에서 스토리지 VM 이름에 대한 ETC 호스트 항목을 추가한 경우 가상 어플라이언스에서 해당 항목을 확인할 수 있는지 확인해야 합니다.

  관리 LIF로 해결할 수 없는 이름의 스토리지 VM을 추가하는 경우 플러그인이 해당 스토리지 VM의 데이터 저장소 또는 볼륨을 검색할 수 없기 때문에 예약된 백업 작업이 실패합니다. 이 경우 스토리지 VM을 SnapCenter에 추가하고 관리 LIF를 지정하거나 스토리지 VM이 포함된 클러스터를 추가하고 클러스터 관리 LIF를 지정하십시오.

- 스토리지 자격 증명은 SnapCenter VMware 플러그인의 여러 인스턴스 또는 Windows SnapCenter Server와 vCenter의 SnapCenter 플러그인 간에 공유되지 않습니다.

단계

1. vSphere 웹 클라이언트의 왼쪽 탐색 창에서 * Storage Systems * 를 클릭합니다.

2. 스토리지 시스템 페이지에서 을 클릭합니다 ➕ * 추가 *.



3. 스토리지 시스템 추가 * 마법사에서 다음 표에 나열된 기본 스토리지 VM 또는 클러스터 정보를 입력합니다.

이 필드의 경우...	이렇게 하십시오.
수행할 수 있습니다	스토리지 클러스터 또는 스토리지 VM의 FQDN 또는 IP 주소를 입력합니다. SnapCenter VMware 플러그인은 서로 다른 클러스터에서 동일한 이름의 여러 스토리지 시스템을 지원하지 않습니다. SnapCenter가 지원하는 각 스토리지 시스템에는 고유한 데이터 LIF IP 주소가 있어야 합니다.
플랫폼	플랫폼을 선택합니다.
사용자 이름	스토리지 VM에 로그온하는 데 사용되는 ONTAP 사용자 이름을 입력합니다.
암호	스토리지 VM 로그온 암호를 입력합니다.
프로토콜	스토리지 프로토콜을 선택합니다.
포트	vCenter와 통신하려면 포트 443(기본값) 또는 포트 80을 선택합니다. 포트 443은 VM 및 데이터 저장소 백업 및 복구 작업을 수행할 때 VMware vSphere용 SnapCenter 플러그인과 vCenter용 스토리지 VM 호스트 간의 통신에 사용됩니다. VVol VM을 보호하려는 경우 기본 포트 443을 선택해야 합니다.
시간 초과	vCenter가 작업 시간 초과 전에 대기해야 하는 시간(초)을 입력합니다. 기본값은 60초입니다.
기본 IP	스토리지 VM에 둘 이상의 관리 IP 주소가 있는 경우 이 확인란을 선택하고 SnapCenter에서 사용할 IP 주소를 입력합니다. * 참고: * IP 주소를 입력할 때 대괄호([])를 사용하지 마십시오.
SnapCenter 서버 이벤트를 syslog에 기록합니다	SnapCenter VMware 플러그인에 대한 이벤트를 기록하려면 확인란을 선택합니다.
스토리지 시스템에 실패한 작업에 대한 AutoSupport 알림을 보냅니다	실패한 데이터 보호 작업에 대한 AutoSupport 알림을 사용하려면 확인란을 선택합니다. 또한 스토리지 VM에서 AutoSupport를 설정하고 AutoSupport e-메일 설정을 구성해야 합니다.

4. 추가 * 를 클릭합니다.

스토리지 클러스터를 추가하면 해당 클러스터의 모든 스토리지 VM이 자동으로 추가됩니다. 자동으로 추가된 스토리지 VM(일명 "암시적" 스토리지 VM)은 사용자 이름 대신 하이픈(-)과 함께 클러스터 요약 페이지에 표시됩니다. 사용자 이름은 명시적 스토리지 엔터티에 대해서만 표시됩니다.

스토리지 시스템 관리

VMware vSphere 웹 클라이언트를 사용하여 VM 또는 데이터 저장소를 백업하거나 복구하려면 먼저 스토리지를 추가해야 합니다.

스토리지 **VM**을 수정합니다

VMware vSphere 웹 클라이언트를 사용하면 VMware vSphere용 SnapCenter 플러그인에 등록되어 VM 데이터 보호 작업에 사용되는 클러스터 및 스토리지 VM의 구성을 수정할 수 있습니다.

클러스터(암시적 스토리지 VM라고도 함)의 일부로 자동 추가된 스토리지 VM을 수정하는 경우 해당 스토리지 VM은 명시적 스토리지 VM으로 변경되며 해당 클러스터의 나머지 스토리지 VM을 변경하지 않고 개별적으로 삭제할 수 있습니다. 스토리지 시스템 페이지에서 암시적 스토리지 VM의 경우 사용자 이름이 "-"로 표시됩니다. 사용자 이름은 클러스터 목록의 명시적 스토리지 VM에만 표시되고 ExplicitSVM 플래그가 TRUE로 설정됩니다. 모든 스토리지 VM은 항상 연결된 클러스터 아래에 나열됩니다.

> SnapCenter GUI를 사용하여 애플리케이션 기반 데이터 보호 작업을 위해 스토리지 VM을 추가한 경우 동일한 GUI를 사용하여 해당 스토리지 VM을 수정해야 합니다.

단계

1. VMware vSphere 웹 클라이언트의 왼쪽 탐색 창에서 * Storage Systems * 를 클릭합니다.
2. 스토리지 시스템 * 페이지에서 수정할 스토리지 VM을 선택한 다음 을 클릭합니다 * 편집 *.
3. Edit Storage System * 창에서 새 값을 입력한 다음 * Update * 를 클릭하여 변경 사항을 적용합니다.



스토리지 VM의 이름을 바꿉니다

VM을 리소스 그룹에 추가한 후 이름을 변경하면 VMware vSphere용 SnapCenter 플러그인이 이름이 아닌 VM UUID에서 작동하므로 리소스 페이지에 새 이름이 표시되지 않을 수 있습니다.

리소스 페이지에 새 VM 이름이 표시되도록 하려면 다음을 수행합니다.

1. 리소스 그룹을 편집하고 VM을 제거합니다.
2. VM의 이름을 바꿉니다.
3. VM을 리소스 그룹에 다시 추가합니다.

스토리지 VM을 제거합니다

VMware vSphere 웹 클라이언트를 사용하여 vCenter의 인벤토리에서 스토리지 VM을 제거할 수 있습니다.

> SnapCenter GUI를 사용하여 애플리케이션 기반 데이터 보호 작업을 위해 스토리지 VM을 추가한 경우 동일한 GUI를 사용하여 해당 스토리지 VM을 수정해야 합니다.

스토리지 VM을 제거하려면 먼저 스토리지 VM의 모든 데이터 저장소를 마운트 해제해야 합니다.

리소스 그룹에 제거하는 스토리지 VM에 상주하는 백업이 있는 경우 해당 리소스 그룹에 대한 후속 백업이 실패합니다.

단계

1. VMware vSphere 웹 클라이언트의 왼쪽 탐색 창에서 * Storage Systems * 를 클릭합니다.

2. 스토리지 시스템 * 페이지에서 제거할 스토리지 VM을 선택한 다음 * 삭제 * 를 클릭합니다.
3. 스토리지 시스템 제거 * 확인 상자에서 * 스토리지 시스템 삭제 * 확인란을 선택한 다음 * 예 * 를 클릭하여 확인합니다.
4. 제거된 스토리지 VM이 ESXi 6.7 Server에서 관리되는 경우 웹 클라이언트 서비스를 다시 시작해야 합니다.

   "VMware vSphere 웹 클라이언트 서비스를 다시 시작합니다".

구성된 스토리지 시간 제한을 수정합니다

과거에는 백업이 성공적으로 실행되었지만 VMware vSphere용 SnapCenter 플러그인이 스토리지 시스템을 대기해야 하는 시간이 구성된 시간 초과 기간을 초과할 경우 백업이 실패할 수 있습니다. 이 상황이 발생하면 구성된 시간 초과를 증가시킬 수 있습니다.

"SCV에서 리소스를 검색할 수 없습니다. 데이터 저장소에 대한 저장소 세부 정보를 가져올 수 없습니다.<xxx>…" 오류가 발생할 수 있습니다

단계

1. VMware vSphere 웹 클라이언트에서 * Storage Systems * 를 클릭합니다.
2. 스토리지 시스템 페이지에서 수정할 스토리지 시스템을 선택하고 * Edit * 를 클릭합니다.
3. 시간 초과 필드에서 초 수를 늘립니다.

   대규모 환경에서는 180초가 권장됩니다.

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system-without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.