ロギングとトレースを管理します

NetApp SMI-S Provider

NetApp
July 19, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/smis-provider/concept-manage-logging-and-tracing-overview.html on July 19, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目次

ロギングとトレースを管理します 1
概要 1
ログ設定を構成します 1
トレースを管理します 2
SMI-S コマンドの監査ログを有効または無効にします 5

ロギングとトレースを管理します

概要

SMI-S プロバイダによるログファイルとトレースファイルの管理方法を設定できます。たとえば、ログに記録するメッセージのレベルやログの保存先ディレクトリを指定できます。また、トレースするコンポーネント、トレースメッセージの書き込み先となるターゲット、トレースのレベル、トレースファイルの場所も指定します。

ログ設定を構成します

デフォルトでは、すべてのシステムメッセージがログに記録されます。また、デフォルトでは、システム・メッセージ・ログは NetApp SMI-S Provider がインストールされているディレクトリの「 logs 」ディレクトリに配置されます。CIM サーバログに書き込まれるシステムメッセージの場所とレベルを変更できます。たとえば、指定したディレクトリにログを保存し、致命的なシステムメッセージのみを CIM サーバログに書き込むように設定できます。

作業を開始する前に

- Administrator としてのログインクレデンシャルが必要です。
- ホストシステムに Administrator としてログインしている必要があります。

手順

1. NetApp SMI-S Provider にアクセスします。
2. 次のいずれかの操作を実行します。

アクション	コマンドを実行します	追加情報
システムメッセージロギングレベルを変更します	'*cimconfig -s logLevel=*new_log_level*-p *	たとえば ' ログ・レベルを "`informing" に変更する場合は '+`*cimconfig -s logLevel=informion-p *` コマンドを入力します
システム・メッセージ・ログ・ディレクトリを変更します	`*cimconfig -s logdir=new_log_directory-p *`*new_log_directory*`s にスペースが含まれている場合は ' 引用符 (`*new log directory*") で囲む必要があります	たとえば ' ログ・ディレクトリを "serverLogs" に変更する場合は ' 次のコマンドを入力します `*cimconfig -s logdir=serverLogs-p *`

3. CIM サーバを再起動します。

```
SMIS cimserver restart
```

ログレベル

ログに記録されるメッセージのタイプを指定できます（たとえば、致命的なシステムメッセージのみを記録する場合）。

ロギングレベルは、次のいずれかに設定できます。

- * トレース *

  トレースメッセージを cimserver_standard ログに保存します。

- * 情報 *

  すべてのシステムメッセージ（情報、警告、重大、および致命的）をログに記録します。

- * 警告 *

  警告、重大、および致命的なシステムメッセージをログに記録します。

- * 重度 *

  重大で致命的なシステムメッセージをログに記録します

- * 致命的 *

  致命的なシステムメッセージのみをログに記録します。

トレースを管理します

トレースするコンポーネントの指定、トレースメッセージの書き込み先のターゲット、トレースのレベル、トレースファイルの場所など、 SMI-S プロバイダによるトレースファイルの管理方法を設定できます。

トレース設定を指定しています

トラブルシューティングのための情報を収集するには、トレースを有効にしておくことが重要ですただし、トレースを有効にするとパフォーマンスに影響する可能性があるため、トレースが必要な項目とトレースを有効にする必要がある期間を慎重に検討してください。

作業を開始する前に

- Administrator としてのログインクレデンシャルが必要です。
- ホストシステムに Administrator としてログインしている必要があります。

手順

1. NetApp SMI-S Provider にアクセスします。
2. 必要に応じて、さまざまなトレース設定を指定します。

アクション	コマンドを実行します
トレースするコンポーネントを指定します	`*cimconfig -s traceComponents=components-p *`
トレース機能を指定します	`*cimconfig -s traceFacility=facility-p *`
トレースファイルの場所を指定します	'*cimconfig -s traceFilePath = _path_name _-p *`
トレースレベルを指定します	`*cimconfig -s TraceLevel=level-p *`

3. CIM サーバを再起動します。

   `SMIS cimserver restart`

設定値をトレースします

トレースするコンポーネント、トレースターゲット、トレースのレベルを指定できます。デフォルトのトレースファイルの名前と場所を使用しない場合は、必要に応じてトレースファイルの名前と場所を変更できます。

次のトレース設定を構成できます。

- * トレースコンポーネント *

  トレースするコンポーネントを指定します。デフォルトでは、すべてのコンポーネントがトレースされます。

- * トレーサファシリティ *

  トレースメッセージの書き込み先のターゲットを指定します。

  - ファイル。

    トレースメッセージが traceFilePath 構成オプションで指定されたファイルに書き込まれるように指定するデフォルト値です。

  - ログ

    トレースメッセージが cimserver_standard ログファイルに書き込まれるように指定します。

- * ならい FilePath *

  トレースファイルの場所を指定します。デフォルトでは ' トレースはファイル名は cimserver.trc' で 'traces ディレクトリにあります

- * トレースレベル *

トレースのレベルを指定します。デフォルトでは、トレースは無効になっています。

トレースレベル	トレースメッセージが書き込まれました
0	トレースは無効になっています。
1.	重大なメッセージおよびログ・メッセージです。
2.	基本的なフロートレースメッセージ（低データ詳細）
3.	機能間ロジックフロー（中程度のデータ詳細）
4.	データの詳細度が高い
5.	高データ詳細 + メソッドの開始と終了

トレースファイルのサイズを指定してください

トレースが有効になっている場合、トレースファイルの最大サイズはデフォルトで100MB です。環境変数 PEGASUS_TRACE_FILE_size を設定することにより ' 最大トレース・ファイル・サイズを増減できますトレースファイルのサイズの値は 10~2GB です。

作業を開始する前に

- Administrator としてのログインクレデンシャルが必要です。
- ホストシステムに Administrator としてログインしている必要があります。

手順

1. NetApp SMI-S Provider にアクセスします。
2. 「 PEGASUS_TRACE_FILE_size 」という名前のシステム環境変数またはユーザー環境変数を、新しいトレース・ファイル・サイズ（バイト単位）で作成します。

   環境変数の作成の詳細については '_windows documentation _ を参照してください

3. CIM サーバを再起動します。

   ```
   SMIS cimserver restart
   ```

保存するトレースファイルの数を指定します

トレースが有効になっている場合、デフォルトで 7 つのトレースファイルが保存されます。さらにトレースファイルを保存する必要がある場合は ' 環境変数 PEGASUS_TRACE_FILE_NUM を設定して ' 保存するトレースファイルの最大数を増やすことができます保存されるトレースファイルの最大数を増やす場合は、トレースファ

イルを保存するための十分なスペースがハードドライブに確保されていることを確認する必要があります。

作業を開始する前に

- Administrator としてのログインクレデンシャルが必要です。
- ホストシステムに Administrator としてログインしている必要があります。

トレースが有効になっている場合 ' トレース情報は 'cimserver.trc' ファイルに書き込まれますトレースファイルはローテーションされます。「 cimserver.trc 」が最大トレース・ファイル・サイズに達すると、その内容は「 cimserver.trc.*n*` ファイル」に移動します。デフォルトでは 'n' は 0 〜 5 の値ですさらにトレース・ファイルを保存する必要がある場合は '*n*' の値を増やします

手順

1. NetApp SMI-S Provider にアクセスします。
2. 保存された新しいトレースファイル数を指定して ''PEGASUS_TRACE_FILE_NUM] という名前のシステムまたはユーザー環境変数を作成します

   環境変数の作成の詳細については '_windows documentation _ を参照してください

3. CIM サーバを再起動します。

   ```
   SMIS cimserver restart
   ```

SMI-S コマンドの監査ログを有効または無効にします

受信した SMI-S コマンドはすべて監査ログファイルに記録されます。監査担当者は、WBEM クライアントの動作とプロバイダの使用状況を追跡できます。これらの着信コマンドのロギングをイネーブルまたはディセーブルにするには、ダイナミックコンフィギュレーションプロパティを設定します。

作業を開始する前に

- Administrator としてのログインクレデンシャルが必要です。
- ホストシステムに Administrator としてログインしている必要があります。

監査ログデータは、 CIM サーバのアクセス、アクティビティ、および設定変更の記録を提供できます。監査ファイルの内容には、発行したコマンド、コマンドの発行元、コマンドの発行時刻などが含まれます。

動的構成プロパティー enableAuditLog は ' 実行時に監査ログを有効または無効にしますデフォルトでは、enableAuditLog は true に設定されています。

一般的には、監査ログを有効なままにします。

監査ログファイル（「 cimserver_auditlog 」）は、 Pegasus ログディレクトリ（「 C ： \Program Files （ x86 ） \NetApp\SMIS\Pegasus\logs 」）に格納されます。

監査ログファイルの最大サイズは 10MB です。上限に達すると ' ファイル名は cimserver_auditlog.0' に変更され ' 新しい監査ログ情報を収集するために新しい 'cimserver auditlog ファイルが作成されます

NetApp SMI-S Provider は 'cimserver_auditlog.0'~`cimserver_auditlog.5' という 6 つの最新の監査ログファイルを保持します

手順

1. NetApp SMI-S Provider にアクセスします。
2. 実行時に SMI-S コマンドの監査ログを設定します。

アクション	コマンドを実行します
• SMI-S 監査ログを有効にします *	**cimconfig -s enableauditit=true`**
• SMI-S 監査ログを無効にします *	**cimconfig -s enableauditit=false`**

著作権情報

Copyrightゥ2022 NetApp、Inc. All rights reserved.米国で印刷されていますこのドキュメントは著作権によって保護されています。画像媒体、電子媒体、および写真複写、記録媒体などの機械媒体など、いかなる形式および方法による複製も禁止します。 テープ媒体、または電子検索システムへの保管-著作権所有者の書面による事前承諾なし。

ネットアップの著作物から派生したソフトウェアは、次に示す使用許諾条項および免責条項の対象となります。

このソフトウェアは、ネットアップによって「現状のまま」提供されています。ネットアップは明示的、または商品性および特定目的に対する適合性の暗示的保証を含み、かつこれに限定されないいかなる暗示的な保証も行いません。ネットアップは、いかなる場合でも、間接的、偶発的、特別、懲罰的、または または結果的損害（代替品または代替サービスの調達、使用の損失、データ、利益、またはこれらに限定されないものを含みますが、これらに限定されません。） ただし、契約、厳格責任、または本ソフトウェアの使用に起因する不法行為（過失やその他を含む）のいずれであっても、かかる損害の可能性について知らされていた場合でも、責任の理論に基づいて発生します。

ネットアップは、ここに記載されているすべての製品に対する変更を随時、予告なく行う権利を保有します。ネットアップによる明示的な書面による合意がある場合を除き、ここに記載されている製品の使用により生じる責任および義務に対して、ネットアップは責任を負いません。この製品の使用または購入は、ネットアップの特許権、商標権、またはその他の知的所有権に基づくライセンスの供与とはみなされません。

このマニュアルに記載されている製品は、 1 つ以上の米国特許、その他の国の特許、および出願中の特許によ特許、その他の国の特許、および出願中の特許。

権利の制限について：政府による使用、複製、開示は、 DFARS 252.227-7103 （ 1988 年 10 月）および FAR 52-227-19 （ 1987 年 6 月）の Rights in Technical Data and Computer Software （技術データおよびコンピュータソフトウェアに関する諸権利）条項の（ c ）（ 1 ）（ ii ）項、に規定された制限が適用されます。

商標情報

NetApp、NetAppのロゴ、に記載されているマーク http://www.netapp.com/TM は、NetApp、Inc.の商標です。その他の会社名と製品名は、それを所有する各社の商標である場合があります。