管理記錄與追蹤

NetApp SMI-S Provider

NetApp
May 03, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/smis-provider/concept-manage-logging-and-tracing-overview.html on May 03, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目錄

管理記錄與追蹤 1
總覽 1
設定記錄設定 1
管理追蹤 2
啟用或停用SMI-S命令的稽核記錄 5

管理記錄與追蹤

總覽

您可以設定SMI-S Provider管理記錄檔和追蹤檔的方式、例如指定要記錄的訊息層級和儲存記錄的目錄。您也可以指定要追蹤的元件、要寫入追蹤訊息的目標、追蹤層級、以及追蹤檔案位置。

設定記錄設定

根據預設、所有系統訊息都會記錄下來。此外、根據預設、系統訊息記錄位於安裝NetApp SMI-S Provider的目錄中的「logs」目錄中。您可以變更寫入至CIM伺服器記錄的系統訊息位置和層級。例如、您可以選擇將記錄儲存在指定的目錄中、而且只有致命的系統訊息會寫入到CIM伺服器記錄中。

開始之前

- 您必須已擁有系統管理員的登入認證。
- 您必須已以系統管理員身分登入主機系統。

步驟

1. 存取NetApp SMI-S Provider。
2. 請完成下列其中一項動作：

行動	命令	其他資訊
變更系統訊息記錄層級	"**cimconfig -s loglevel=*new_log_level*-p**	例如、如果您想要將記錄層級變更為「information」、您可以輸入以下命令：+'**cimconfig -s loglevel=information -p**
變更系統訊息記錄目錄	Check Alignment of PHs>"**cimconfig -s logdir=new_log_directory-p**。如果"*new_log_directory*"包含空格，則必須用引號（"*new log directory*"）括起來。	例如、如果您想要將記錄目錄變更為「sherverlogs」、您可以輸入下列命令： Check Alignment of PHs>"**cimconfig -s logdir=serverlogs -p**

3. 重新啟動CIM伺服器：

   ‘* SMI cimserver REALT*’

記錄層級

您可以指定記錄的訊息類型（例如、您只想記錄嚴重的系統訊息）。

您可以將記錄層級設定為下列其中一項：

- 追蹤

  將追蹤訊息儲存在cimserver_standard記錄檔中。

- 資訊

  記錄所有（資訊、警告、嚴重和致命）系統訊息。

- 警告

  記錄警告、嚴重和嚴重的系統訊息。

- 嚴重

  記錄嚴重和嚴重的系統訊息

- 致命

  僅記錄嚴重系統訊息。

管理追蹤

您可以設定SMI-S Provider管理追蹤檔案的方式、例如指定要追蹤的元件、要寫入追蹤訊息的目標、追蹤層級、以及追蹤檔案位置。

指定追蹤設定

啟用追蹤功能對於收集疑難排解資訊非常重要。不過、啟用追蹤功能可能會影響效能、因此請仔細考慮必須追蹤的項目、以及啟用追蹤功能所需的時間。

開始之前

- 您必須已擁有系統管理員的登入認證。
- 您必須已以系統管理員身分登入主機系統。

步驟

1. 存取NetApp SMI-S Provider。
2. 視情況指定各種追蹤設定：

行動	命令
指定要追蹤的元件	Check Alignment of PHs>"**cimconfig -s traceComponents=*Components*-p**"
指定追蹤功能	Check Alignment of PHs>"**cimconfig -s traceFacility =_Facility _-p**

行動	命令
指定追蹤檔的位置	Check Alignment of PHs>"**cimconfig -s traceFilePath=*path_name*-p**
指定追蹤層級	Check Alignment of PHs>"**cimconfig -s tracelevel=*level*-p**

3. 重新啟動CIM伺服器：

   ‘* SMI cimserver REALT*’

追蹤設定值

您可以指定要追蹤的元件、追蹤目標及追蹤層級。或者、如果您不想使用預設的追蹤檔名稱和位置、也可以變更追蹤檔的名稱和位置。

您可以設定下列追蹤設定：

- 追蹤元件

  指定要追蹤的元件。依預設、會追蹤所有元件。

- 追蹤設施

  指定要寫入追蹤訊息的目標：

  - 檔案

    這是預設值、指定追蹤訊息會寫入至由traceFilePath組態選項指定的檔案。

  - 記錄

    指定追蹤訊息會寫入cimserver_standard記錄檔。

- 追蹤檔案路徑

  指定追蹤檔的位置。依預設、追蹤檔名為「cimserver.TRC」、位於「追蹤」目錄中。

- 追蹤層級

  指定追蹤層級。依預設、追蹤功能會停用。

追蹤層級	追蹤寫入的訊息
0	追蹤功能已停用。
1.	重度訊息和記錄訊息。

追蹤層級	追蹤寫入的訊息
2.	基本流程追蹤訊息（低資料詳細度）
3.	功能間邏輯流程（中度資料詳細資料）
4.	高資料詳細度
5.	高資料詳細度+方法進出

指定追蹤檔案大小

如果啟用追蹤、預設追蹤檔案大小上限為100 MB。您可以設定環境變數「PEGAS_TRAD_file_Size'」來增加或減少追蹤檔案大小上限。追蹤檔案大小的值可以是10 MB到2 GB。

開始之前

- 您必須已擁有系統管理員的登入認證。
- 您必須已以系統管理員身分登入主機系統。

步驟

1. 存取NetApp SMI-S Provider。
2. 建立名為「PEGUS_TRAD_file_SIZE」的系統或使用者環境變數、並以位元組為單位建立新的追蹤檔案大小。

   _Windows文件_有更多關於建立環境變數的資訊。

3. 重新啟動CIM伺服器：

   ‘* SMI cimserver REALT*’

指定儲存的追蹤檔案數目

如果啟用追蹤、預設會儲存七個追蹤檔。如果需要儲存更多追蹤檔、您可以設定環境變數「PEGAS_TRACE_file_NUM」來增加儲存的追蹤檔數量上限。如果您增加所儲存的追蹤檔案數目上限、則必須確保系統的硬碟空間足以容納追蹤檔案。

開始之前

- 您必須已擁有系統管理員的登入認證。
- 您必須已以系統管理員身分登入主機系統。

如果啟用追蹤、追蹤資訊會寫入「cimserver.TRC」檔案。追蹤檔案會旋轉。當「cimserver.TRC」達到最大追蹤檔案大小時、其內容會移至「cimserver.TRC」檔案。依預設、「n」是介於0到5之間的值。如果您需要儲存更多追蹤檔、請增加「*n*」的值。

步驟

1. 存取NetApp SMI-S Provider。
2. 使用新儲存的追蹤檔數建立名為「PEGAS_TRACE_file_NUM」的系統或使用者環境變數。

   _Windows文件_有更多關於建立環境變數的資訊。

3. 重新啟動CIM伺服器：

   ‘* SMI cimserver REALT*’

啟用或停用**SMI-S**命令的稽核記錄

所有傳入的SMI-S命令都會記錄在稽核記錄檔中、讓稽核員能夠追蹤有關WBEM用戶端作業和供應商使用的活動。您可以設定動態組態屬性、來啟用或停用這些傳入命令的記錄。

開始之前

- 您必須已擁有系統管理員的登入認證。
- 您必須已以系統管理員身分登入主機系統。

稽核日誌資料可提供有關存取、活動和組態變更的記錄、以供CIM伺服器使用。稽核檔案的內容包括命令的發出內容、命令的發出者、以及命令的發出時間。

動態組態內容「enableAuditLog」可在執行時間啟用或停用稽核記錄。預設情況下、enableAuditLog設為true。

一般做法是讓稽核記錄保持啟用狀態。

稽核記錄檔（「cimserver_uditlog」）儲存在PEGUSGPEGAN記錄目錄（「C:\Program Files（x86）\NetApp\SMI\PEGUS\logs」）中。

稽核記錄檔的大小上限為10 MB。達到上限後、檔案會重新命名為「cimserver_auditlog.0」、並建立新的「cimserver auditlog」檔案、以收集較新的稽核記錄資訊。

NetApp SMI-S Provider維護六個最新的稽核記錄檔：「cimserver_auditlog.0」到「cimserver_auditlog.5」。

步驟

1. 存取NetApp SMI-S Provider。
2. 在執行時間設定SMI-S命令的稽核記錄：

行動	命令
啟用**SMI-S**稽核記錄	**"cimconfig -s enableAuditLog=true**
停用**SMI-S**稽核記錄	**"cimconfig -s enableAuditLog=**假

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.