管理SMI-S Provider進階設定

NetApp SMI-S Provider

NetApp
July 19, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/smis-provider/concept-manage-smi-s-agent-advanced-settings-overview.html on July 19, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目錄

管理SMI-S Provider進階設定 1
總覽 1
指定SMI-S Provider自動快取重新整理時間間隔 1
指定具體的工作壽命值 1
指定ONTAPI逾時值 2
指定每個訊息服務佇列的執行緒數目上限 2
啟用或停用NetApp SMI-S Provider驗證 2
啟用SMI-S Provider中的指示 3

管理SMI-S Provider進階設定

總覽

您可以管理SMI-S Provider的進階設定、例如指定SMI-S快取重新整理時間間隔、ONTAPI逾時、以及每個訊息服務佇列的最大執行緒數。

指定SMI-S Provider自動快取重新整理時間間隔

依預設、SMI-S Provider會每五分鐘（300秒）自動從儲存系統擷取資訊。您可以將自動快取重新整理時間間隔（「cache_refresh_SEC」環境變數）設定為300到86400秒（24小時）的值。

開始之前

- 您必須已擁有系統管理員的登入認證。
- 您必須已以系統管理員身分登入主機系統。

如果您想要隨時手動重新整理儲存系統的狀態、可以使用「mis refresh」命令。

步驟

1. 存取NetApp SMI-S Provider。
2. 使用新的重新整理時間間隔值（以秒為單位）、建立名為「cache_refresh_SEC」的系統或使用者環境變數。

   如需建立環境變數的相關資訊、請參閱Windows文件。

3. 重新啟動CIM伺服器：

   ‘* SMI cimserver REALT*’

指定具體的工作壽命值

SMI-S Provider會建立_具體 工作_來追蹤非同步作業的進度。您可以將具體的工作壽命從預設的60分鐘（3、600秒）增加到86400秒（24小時）。

開始之前

- 您必須已擁有系統管理員的登入認證。
- 您必須已以系統管理員身分登入主機系統。

步驟

1. 使用新的生命週期值（以秒為單位）建立名為「job_lete_SEC」的系統或使用者環境變數。

   如需建立環境變數的相關資訊、請參閱Windows文件。

指定ONTAPI逾時值

SMI-S Provider會ONTAP 對儲存系統進行SONTAPI（ONTAPI）呼叫。根據預設、ONTAPI逾時時間為300秒。您可以將逾時設定為60到300秒之間的值。

開始之前

- 您必須已擁有系統管理員的登入認證。
- 您必須已以系統管理員身分登入主機系統。

步驟

1. 使用新的逾時值（以秒為單位）建立名為「ONTAPI_timeout_SEC」的系統或使用者環境變數。

   如需建立環境變數的相關資訊、請參閱Windows文件。

指定每個訊息服務佇列的執行緒數目上限

依預設、SMI-S Provider允許每個訊息服務佇列有80個執行緒。您可以將最大執行緒值指定為1到5000。增加執行緒的最大數量可能會影響SMI-S Provider機器的效能、因此請仔細考慮是否需要增加此值。

開始之前

- 您必須已擁有系統管理員的登入認證。
- 您必須已以系統管理員身分登入主機系統。

如果您的追蹤檔顯示許多行「資源不足」輸出、您必須以500為增量來增加執行緒數量。

如果您使用「* cimcli -n root/ONTAP Niall*」命令將執行緒的最大數量設定為少於20個、則提供者將無回應、並在追蹤檔中傳回「執行緒集區不足」訊息。如果發生這種情況、您必須以500為增量增加執行緒數量、然後重新啟動提供者。

步驟

1. 存取NetApp SMI-S Provider。
2. 使用新的最大執行緒值建立名為「PEGAS_MAX_討論 串_PER_SVC_佇 列」的系統或使用者環境變數。

   如需建立環境變數的相關資訊、請參閱Windows文件。

3. 重新啟動CIM伺服器：

   ‘* SMI cimserver REALT*’

啟用或停用NetApp SMI-S Provider驗證

依預設、SMI-S Provider會啟用驗證。如果驗證導致系統發生錯誤、您可以選擇停用驗證。如果已停用驗證、而您想要重新啟用驗證、您可以這麼做。

開始之前

- 您必須已擁有系統管理員的登入認證。
- 您必須已以系統管理員身分登入。
- 任何用戶端、包括System Center Virtual Machine Manager（SCVMM）、都必須使用CIMDUser和cimpassword連線至供應商。

步驟

1. 存取NetApp SMI-S Provider。
2. 設定SMI-S Provider驗證：

行動	命令
如果先前已停用、請啟用驗證	「* cimconfig -p -s enableAuthentication=true*」
停用驗證	「* cimconfig -p -s enableAuthentication=假*」

   CIMOM不使用Windows驗證。

3. 重新啟動NetApp SMI-S Provider：

   ‘* SMI cimserver REALT*’

啟用SMI-S Provider中的指示

警示、檔案系統配額和生命週期指示預設為停用。您可以將環境變數「PEGASUS_disable_適應 症」設定為「假」、以啟用這些指示。

開始之前

- 您必須已擁有系統管理員的登入認證。
- 您必須已以系統管理員身分登入主機系統。

當「PEGASUS_disable_適應 症」設定為「假」時、NetApp SMI-S Provider會啟用警示（「ONTAP_Alert Indexing」）、檔案系統配額（「ONTAP_FSQuotaIndexing」）和生命週期指示。

步驟

1. 存取NetApp SMI-S Provider。
2. 將「PEGASUS_disable_適應 症」環境變數設為「假」。
3. 重新啟動CIM伺服器：

   ‘* SMI cimserver REALT*’

版權資訊

Copyright©2022 NetApp、Inc.版權所有。美國印製本文件中版權所涵蓋的任何部分、不得以任何形式或任何方式（包括影印、錄製、 在未事先取得版權擁有者書面許可的情況下、在電子擷取系統中進行錄音或儲存。

衍生自受版權保護之NetApp資料的軟體必須遵守下列授權與免責聲明：

本軟體係由NetApp「依現狀」提供、不含任何明示或暗示的保證、包括但不限於適售性及特定用途適用性的暗示保證、特此聲明。在任何情況下、NetApp均不對任何直接、間接、偶發、特殊、示範、 或衍生性損害（包括但不限於採購替代商品或服務；使用損失、資料或利潤損失； 或業務中斷）、無論是在合約、嚴格責任或侵權行為（包括疏忽或其他）中、無論是因使用本軟體而產生的任何責任理論（包括疏忽或其他）、即使已被告知可能造成此類損害。

NetApp保留隨時變更本文所述之任何產品的權利、恕不另行通知。除非NetApp以書面明確同意、否則NetApp不承擔因使用本文所述產品而產生的任何責任或責任。使用或購買本產品並不代表NetApp擁有任何專利權利、商標權利或任何其他智慧財產權。

本手冊所述產品可能受到一或多個美國國家/地區的保護專利、國外專利或申請中。

限制權利圖例：政府使用、複製或揭露受DFARS 252.277-7103（1988年10月）和FAR 52-227-19（1987年6月）技術資料與電腦軟體權利條款（c）（1）（ii）分段所述限制。

商標資訊

NetApp、NetApp標誌及所列的標章 http://www.netapp.com/TM 為NetApp、Inc.的商標。其他公司和產品名稱可能為其各自所有者的商標。