預先組態驗證

NetApp SMI-S Provider

NetApp
July 19, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/smis-provider/concept-preconfiguration-task-overview.html on July 19, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目錄

預先組態驗證 1
總覽 1
驗證CIM伺服器狀態 1
新增一個CIM伺服器使用者 2
驗證儲存系統是否正常運作 2
為CIM伺服器產生自我簽署的憑證 3

預先組態驗證

總覽

首次使用SMI-S Provider之前、您必須先驗證初始組態。

使用SMI-S Provider之前、請先執行下列工作：

1. 從NetApp SMI-S Provider驗證是否已啟動CIM伺服器。
2. 新增一個CIM伺服器使用者。
3. 為SMI-S Provider至少新增一個儲存系統、以驗證儲存系統的管理。
4. *選用：*產生CIOM的自我簽署憑證。

依預設、SMI-S Provider會啟用驗證。

成功執行此驗證之後、您就可以開始使用NetApp SMI-S Provider來管理儲存系統。

驗證**CIM**伺服器狀態

安裝NetApp SMI-S Provider之後、您必須確認在存取SMI-S Provider之後、自動啟動了CIM伺服器。

您必須已擁有系統管理員的登入認證。

步驟

1. 以系統管理員身分登入。
2. 請瀏覽至可執行檔所在的目錄、以存取NetApp SMI-S Provider：

如果您使用...	然後執行此動作...
命令提示字元（具有提高的管理權限）	瀏覽至「C:\Program Files（x86）\NetApp\SMI\PEGUS\bin」
開始>*程式集*功能表	右鍵單擊* NetApp SMI-S Provider*並選擇"Run as Administrator（以管理員身份運行）"。

3. 檢視CIM伺服器狀態：

   ‘* SMI cimserver STATUS*’

   如果已啟動CIM伺服器、則會顯示下列訊息：

   「NetApp SMI-S Provider正在執行。

新增一個CIM伺服器使用者

在驗證儲存系統之前、您必須先新增獲授權使用CIM伺服器的CIM使用者。

開始之前

- 您必須已以系統管理員身分登入。
- 您必須已存取SMI-S Provider。

步驟

1. 建立本機使用者帳戶。
2. 將使用者新增至「系統管理員」群組。

   如需詳細資訊、請參閱_System documentation。

3. 新增一個CIM伺服器使用者：

   "* CIMUser -A -u *user_name**

   例如、若要新增名為「'Chris」的CIM伺服器使用者：

   「* CIMDUser -A -u Chris *」

4. 出現提示時、輸入並重新輸入密碼。

驗證儲存系統是否正常運作

在設定SMI-S Provider之前、您必須先將至少一個儲存系統新增至CIMOM儲存庫、然後確認儲存系統運作正常。

開始之前

- 您必須已以系統管理員身分登入。
- 您必須已存取SMI-S Provider。

步驟

1. 將至少一個儲存系統新增至CIMOM儲存庫：

若要新增儲存系統...	輸入此命令...
供應商與儲存系統之間的HTTP連線	`* SI新增_storage（儲存）sys儲存空間_sys_user_*
提供者與儲存系統之間的HTTPS連線	'* SI可增加安全的_storage儲存系統_sys_user_*

   命令最多會等待15分鐘、讓供應商更新快取並回應。

2. 驗證下列命令的輸出：

對於此命令...	確認...
《名單》	項目數量符合所管理的儲存系統數量。
'磁碟機'	磁碟數量符合所有儲存系統上的磁碟總數。
' LUN錯誤'	LUN數量與所有儲存系統上的LUN總數相符。
'池資源池'	ONTAP的數量與所有儲存系統上的集合體總數相符。
'磁碟區'	磁碟區數量符合所有儲存系統上的磁碟區總數。

為CIM伺服器產生自我簽署的憑證

根據預設、會為CIM伺服器啟用SSL驗證。在SMI-S Provider安裝期間、會在「PEGASGUSS」目錄中安裝自簽署的CIM伺服器憑證。您可以產生自己的自我簽署憑證、並使用該憑證、而非預設憑證。

開始之前

- 您必須已以系統管理員身分登入。
- 您必須已存取SMI-S Provider。

步驟

1. 產生私密金鑰：

   「* openssl genrsa -out cimom.key 2048*」

2. 產生憑證要求：

   「* openssl req -new -key cimom.key -out CIMOM.csr*」

3. 出現提示時、請輸入您的憑證要求資訊。
4. 產生自我簽署的憑證：

   "* openssl x509 -in CIMOM.csr -out CIMOM.cert -req -signkey cimom.key -days 1095*

   您可以提供憑證有效的不同天數。

5. 將「CIMOM.key」和「CIMOM.CERT」檔案複製到「PEGASGUSE」目錄（Windows：「C:\Program Files（x86）\NetApp\SMI\PEGUSE'）。

結果

憑證日期範圍從目前日期開始、並在指定的天數內執行。

版權資訊

Copyright©2022 NetApp、Inc.版權所有。美國印製本文件中版權所涵蓋的任何部分、不得以任何形式或任何方式（包括影印、錄製、 在未事先取得版權擁有者書面許可的情況下、在電子擷取系統中進行錄音或儲存。

衍生自受版權保護之NetApp資料的軟體必須遵守下列授權與免責聲明：

本軟體係由NetApp「依現狀」提供、不含任何明示或暗示的保證、包括但不限於適售性及特定用途適用性的暗示保證、特此聲明。在任何情況下、NetApp均不對任何直接、間接、偶發、特殊、示範、 或衍生性損害（包括但不限於採購替代商品或服務；使用損失、資料或利潤損失； 或業務中斷）、無論是在合約、嚴格責任或侵權行為（包括疏忽或其他）中、無論是因使用本軟體而產生的任何責任理論（包括疏忽或其他）、即使已被告知可能造成此類損害。

NetApp保留隨時變更本文所述之任何產品的權利、恕不另行通知。除非NetApp以書面明確同意、否則NetApp不承擔因使用本文所述產品而產生的任何責任或責任。使用或購買本產品並不代表NetApp擁有任何專利權利、商標權利或任何其他智慧財產權。

本手冊所述產品可能受到一或多個美國國家/地區的保護專利、國外專利或申請中。

限制權利圖例：政府使用、複製或揭露受DFARS 252.277-7103（1988年10月）和FAR 52-227-19（1987年6月）技術資料與電腦軟體權利條款（c）（1）（ii）分段所述限制。

商標資訊

NetApp、NetApp標誌及所列的標章 http://www.netapp.com/TM 為NetApp、Inc.的商標。其他公司和產品名稱可能為其各自所有者的商標。