Snap Creator サーバの管理

Snap Creator Framework

NetApp
July 19, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/snap-creator-framework/administration/task_starting_verifying_and_stopping_the_snap_creator_server_on_windows.html on July 19, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目次

Snap Creator サーバの管理 1
Windows 上での Snap Creator サーバの起動、検証、停止 1
UNIX 上での Snap Creator サーバの起動、検証、停止 2
インストール後に Snap Creator サーバのポートを変更する 2
Snap Creator サーバのクレデンシャルの設定 3

Snap Creator サーバの管理

Windows および UNIX システムでは、 Snap Creator サーバの起動、検証、停止、およびサーバポートの変更を行うことができます。

Windows 上での Snap Creator サーバの起動、検証、停止

Snap Creator サーバサービスを開始および停止し、 Snap Creator サーバサービスが Windows システムで実行されているかどうかを確認することができます。

1. Snap Creator のグラフィカルユーザインターフェイス（ GUI ）が開いていない場合は、開いてください。

   a. Snap Creator サーバの URL を Web ブラウザに入力します。 "<a href="https://IP_address:gui_port"" class="bare">https://IP_address:gui_port"</a>

      デフォルトのポートは 8443 です。

   b. Snap Creator の GUI のクレデンシャルを使用してログインします。

   Snap Creator の GUI が開くと、 Snap Creator サーバサービスが実行されています。

2. コマンドプロンプトで、 Snap Creator サーバのサービスを開始または停止し、 Snap Creator サーバのサービスが実行されているかどうかを必要に応じて確認します。

状況	入力するコマンド
Snap Creator サーバのサービスを開始します	SC start snapcreatorserverservice
Snap Creator サーバサービスが実行されているかどうかを確認します	SC クエリ snapcreatorserverservice
Snap Creator サーバのサービスを停止します	SC stop snapcreatorserverservice

   Snap Creator をフォアグラウンドで実行する場合は、 SC start コマンドではなく、次の手順を実行します。

   a. Snap Creator サーバがインストールされているホストでコマンドプロンプトを開き、 Snap Creator の Serverdirectory 「 cd \install_path\scServer4.3.0_bin\` 」に移動します

   b. Snap Creator サーバを起動するには、バッチスクリプト「 cServer.bat start 」を実行します

      コマンドプロンプトを閉じると、 Snap Creator サーバのサービスが停止します。バッチスクリプト（ scServer.bat ）は Snap Creator をフォアグラウンドで実行するため、コマンドプロンプトが開いている場合のみ Snap Creator サーバが実行されます。Snap Creator をバックグラウンドで実行するには、 Snap Creator サーバのサービスコマンドを使用する必要があります。

UNIX 上での Snap Creator サーバの起動、検証、停止

Snap Creator サーバサービスを開始および停止し、 Snap Creator サーバサービスが UNIX システムで実行されているかどうかを確認できます。

1. Snap Creator サーバサービスを開始します。「 install_path/scServer4.3.0/bin/scServerstart`
2. Snap Creator のグラフィカルユーザインターフェイス（ GUI ）を開きます。
   a. Snap Creator サーバの URL を Web ブラウザに入力します。 "<a href="https://IP_address:gui_port"" class="bare">https://IP_address:gui_port"</a>

      デフォルトのポートは 8443 です。

   b. Snap Creator の GUI のクレデンシャルを使用してログインします。
3. 必要に応じて、 Snap Creator サーバサービスが実行されているかどうか、または Snap Creator サーバサービスが停止しているかどうかを確認します。

状況	入力するコマンド
Snap Creator サーバサービスが実行されているかどうかを確認します	「 install_path/scServer4.3.0/bin/scServerstatus 」を参照してください
Snap Creator サーバのサービスを停止します	install_path/scServer4.3.0/bin/scServerstop`

インストール後に Snap Creator サーバのポートを変更する

Snap Creator サーバが使用するポートを変更するには、 snapcreator.properties ファイルを編集してサーバを再起動します。

Snap Creator サーバのポートを変更する手順は、 Windows と UNIX で同じです。次の手順では、 UNIX 環境の例を使用します。

1. Snap Creator サーバが稼働しているシステムにログインし、インストールディレクトリ内の etc サブディレクトリに移動します。

```
cd /install_path/scServer4.3.0/engine/etc
```

2. テキストエディタを使用して、 snapcreator.properties ファイルを開きます。
3. 次のパラメータでポートの値（デフォルトは 8443 ）を新しいポートに変更します。

```
...
SNAPCREATOR_STARTUP_PORT=8443
...
SNAPCREATOR_STORAGE_URL=https\://localhost\:8443/services/v1/StorageServ
ice
...
```

4. snapcreator.properties ファイルを保存して閉じます。
5. Snap Creator サーバを再起動します。

```
/install_path/scServer4.3.0/bin/scServer restart
```

Snap Creator サーバのクレデンシャルの設定

Snap Creator サーバのクレデンシャル（サーバのホスト名または IP アドレス、ポート、ユーザ、パスワードの設定など）を保存しておくと、コマンドラインインターフェイス（ CLI ）に複数回クレデンシャルを入力するのを防ぐことができます。必要に応じて、保存されているクレデンシャルを削除できます。

Snap Creator サーバのクレデンシャルを設定する手順は、 Windows と UNIX で同じです。次の手順では、 UNIX 環境の例を使用します。

1. Snap Creator サーバがインストールされているホスト上で、 Snap Creator サーバのインストールディレクトリから次のコマンドを入力します。

   「 /install_path/scServer4.3/snapcreator — credentials

   次の出力が表示され、 Snap Creator サーバのデフォルトクレデンシャルを設定できるようになりました。

   ```
   Enter user: SCadmin

   Enter password:

   Enter Snap Creator server hostname or IP [localhost]:
   Enter Snap Creator server port [8443]:
   Enter Profile name ( or * for any profile: *
   Enter Config name ( or * for any config: *
   ```

2. 各エントリに適切な情報を入力します。

   Config name エントリの入力が完了すると、クレデンシャルが保存され、「 Info ： CLI credentials stored successfully 」というメッセージが表示されます。クレデンシャルは、 snapcreator .credentials ファイル内の .snapcreatordirectory またはホームディレクトリ内のフォルダに保存されています。

3. 保存されているクレデンシャルを削除する場合は、 snapcreator .credentials ファイルを削除してください。

著作権情報

Copyrightゥ2022 NetApp、Inc. All rights reserved.米国で印刷されていますこのドキュメントは著作権によって保護されています。画像媒体、電子媒体、および写真複写、記録媒体などの機械媒体など、いかなる形式および方法による複製も禁止します。 テープ媒体、または電子検索システムへの保管-著作権所有者の書面による事前承諾なし。

ネットアップの著作物から派生したソフトウェアは、次に示す使用許諾条項および免責条項の対象となります。

このソフトウェアは、ネットアップによって「現状のまま」提供されています。ネットアップは明示的、または商品性および特定目的に対する適合性の暗示的保証を含み、かつこれに限定されないいかなる暗示的な保証も行いません。ネットアップは、いかなる場合でも、間接的、偶発的、特別、懲罰的、または または結果的損害（代替品または代替サービスの調達、使用の損失、データ、利益、またはこれらに限定されないものを含みますが、これらに限定されません。） ただし、契約、厳格責任、または本ソフトウェアの使用に起因する不法行為（過失やその他を含む）のいずれであっても、かかる損害の可能性について知らされていた場合でも、責任の理論に基づいて発生します。

ネットアップは、ここに記載されているすべての製品に対する変更を随時、予告なく行う権利を保有します。ネットアップによる明示的な書面による合意がある場合を除き、ここに記載されている製品の使用により生じる責任および義務に対して、ネットアップは責任を負いません。この製品の使用または購入は、ネットアップの特許権、商標権、またはその他の知的所有権に基づくライセンスの供与とはみなされません。

このマニュアルに記載されている製品は、 1 つ以上の米国特許、その他の国の特許、および出願中の特許によ特許、その他の国の特許、および出願中の特許。

権利の制限について：政府による使用、複製、開示は、 DFARS 252.227-7103 （ 1988 年 10 月）および FAR 52-227-19 （ 1987 年 6 月）の Rights in Technical Data and Computer Software （技術データおよびコンピュータソフトウェアに関する諸権利）条項の（ c ）（ 1 ）（ ii ）項、に規定された制限が適用されます。

商標情報

NetApp、NetAppのロゴ、に記載されているマーク http://www.netapp.com/TM は、NetApp、Inc.の商標です。その他の会社名と製品名は、それを所有する各社の商標である場合があります。