# 사용자 액세스 관리

## Snap Creator Framework

NetApp
January 31, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ko-kr/snap-creator-framework/administration/task_creating_users.html on January 31, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 목차


사용자 액세스 관리 . . . 1
- 사용자 . . . 1
- 역할 . . . 1
- 권한 . . . 1
- 운영 . . . 2
- 프로파일 . . . 3
- 스토리지 컨트롤러에 대한 사용자 액세스 관리 . . . 3
- Snap Creator 사용자 생성 . . . 3
- Snap Creator 사용자에게 프로파일 할당 . . . 3
- CLI를 사용하여 Snap Creator 사용자 및 할당된 프로필 목록 보기 . . . 4
- Snap Creator 역할 생성 . . . 4
- Snap Creator 사용자에게 역할 할당 . . . 4
- Snap Creator 사용자 및 할당된 역할 목록 보기 . . . 5
- CLI를 사용하여 역할에 할당된 Snap Creator 사용자 보기 . . . 5
- CLI를 사용하여 Snap Creator 권한 생성 . . . 5
- Snap Creator 역할에 권한 할당 . . . 5
- CLI를 사용하여 모든 Snap Creator 권한 목록 생성 . . . 6
- 역할에 할당된 Snap Creator 권한 보기 . . . 6

# 사용자 액세스 관리

Snap Creator는 RBAC(역할 기반 액세스 제어)와 같은 보안 기능을 제공하여 Snap Creator 내에서 사용자 액세스를 관리할 수 있도록 지원합니다.

RBAC는 사용자, 역할, 권한, 운영 및 프로필을 포함합니다. 사용자, 역할 및 권한은 Snap Creator 사용자가 정의할 수 있습니다.

## 사용자

- 사용자는 사용자 이름 및 암호로 고유하게 식별됩니다.
- 사용자를 하나 이상의 역할 및 프로필에 할당 및 할당할 수 있습니다.
- Snap Creator Server가 시작되면 snapcreator.properties 파일의 SNAPCREATOR_USER가 사용자로 추가됩니다.
- snapcreator.properties 파일의 SNAPCREATOR_USER는 시작 시 사용자를 생성할 때 기본 관리자 역할이 할당됩니다.

## 역할

역할에는 하나 이상의 권한이 있습니다. 할당된 권한은 사용자가 수행할 수 있는 작업과 사용자가 액세스할 수 있는 GUI 요소를 결정합니다. 다음과 같은 세 가지 기본 역할이 있습니다.

- 관리자 *

  모든 API에 대한 모든 액세스 권한이 있습니다. 사용자를 생성, 편집 및 삭제할 수 있는 유일한 역할입니다.

- * 연산자 *

  이 역할은 고급 사용자로 구성되며 RBAC를 제외한 모든 API에 액세스할 수 있습니다.

- * 뷰어 *

  액세스가 매우 제한되어 있습니다. 이 역할에는 읽기 전용 Snap Creator API 호출에 대한 액세스 권한이 있습니다.

이러한 기본 제공 역할은 추가, 제거 또는 수정할 수 없습니다.

## 권한

권한은 사용자가 수행할 수 있는 작업의 집합입니다. 다음은 기본 제공 사용 권한입니다.

- * 백업 *

  백업 또는 클론 작업을 수행하는 데 필요합니다.

- * 구성 *

  구성 파일을 생성, 읽기, 업데이트 및 삭제하는 데 필요합니다.

- * 맞춤형 *

  사용자 지정 플러그인 작업을 시작하는 데 필요합니다.

- * extended_repository *

  카탈로그(확장 리포지토리라고도 함) 작업을 수행하는 데 필요합니다.

- * 글로벌 *

  글로벌 구성 파일을 생성, 편집 및 삭제하는 데 필요합니다.

- policy_admin * 을 선택합니다

  정책 작업(예: addPolicy, updatePolicy, removePolicy)을 호출하는 데 필요합니다.

- * policy_viewer *

  읽기 전용 정책 작업에 필요합니다.

- * RBAC_관리 *

  사용자 관리(예: 사용자 및 역할 생성, 업데이트, 삭제)에 필요합니다. 역할, 사용 권한을 할당 및 할당 취소할 수도 있습니다.

- * RBAC_VIEW *

  사용자 계정, 할당된 역할 및 할당된 권한을 보는 데 필요합니다.

- * 복원 *

  복구 작업을 수행하는 데 필요합니다.

- * 스케줄러 *

  스케줄러 작업을 수행하는 데 필요합니다.

- * 뷰어 *

  읽기 전용 작업에 대한 권한을 제공합니다.

# 운영

작업은 Snap Creator에서 권한을 확인하는 기본 값입니다. 작업의 예로는 getTask, fileCloneCreate, createTask, dirCreate 등이 있습니다.

> 작업은 추가, 제거 또는 수정할 수 없습니다.

## 프로파일

- 프로파일이 사용자에게 할당됩니다.
- RBAC의 프로파일은 파일 시스템의 프로파일 디렉토리에 작성됩니다.
- 특정 Snap Creator API는 사용자가 프로파일에 할당되어 있는지 확인하고 작업에 대한 사용 권한도 확인합니다.

  예를 들어 사용자가 작업 상태를 원할 경우 RBAC는 사용자에게 일정 관리 작업을 호출할 권한이 있는지 확인한 다음 작업과 연관된 프로파일이 사용자에게 할당되어 있는지 확인합니다.

- 운영자 역할이 할당된 사용자가 프로필을 만들면 해당 프로필이 사용자에게 자동으로 할당됩니다.

## 스토리지 컨트롤러에 대한 사용자 액세스 관리

Active IQ Unified Manager 프록시를 사용하지 않는 경우 스토리지 컨트롤러와 통신하려면 사용자 이름과 암호가 필요합니다. 보안을 위해 암호를 암호화할 수 있습니다.

> 루트 사용자 또는 admin/vsadmin 사용자를 사용해서는 안 됩니다. 가장 좋은 방법은 필요한 API 권한을 사용하여 백업 사용자를 생성하는 것입니다.

네트워크 통신은 HTTP(80) 또는 HTTPS(443)를 통해 이루어지므로 Snap Creator가 실행되는 호스트와 스토리지 컨트롤러 간에 이러한 포트 중 하나 또는 둘 모두가 열려 있어야 합니다. 인증을 위해 스토리지 컨트롤러에 사용자를 생성해야 합니다. HTTPS의 경우 스토리지 컨트롤러에서 사용자가 설정 및 구성되어 있는지 확인해야 합니다.

## Snap Creator 사용자 생성

Snap Creator GUI를 사용하여 Snap Creator 사용자를 생성하고 사용자에게 프로필 및 역할 할당과 같은 몇 가지 작업을 수행할 수 있습니다.

1. Snap Creator GUI 기본 메뉴에서 * 사용자 및 역할 * > * 사용자 관리 * 를 선택합니다.
2. 사용자 관리 탭에서 * 추가 * 를 클릭합니다.
3. 새 사용자 대화 상자에서 사용자 이름 암호를 입력한 다음 * 저장 * 을 클릭합니다.

   새 사용자 이름은 * 사용자 이름 * 아래 * 사용자 * 창에 표시됩니다.

## Snap Creator 사용자에게 프로파일 할당

Snap Creator GUI를 사용하여 Snap Creator 사용자에게 프로필을 할당할 수 있습니다.

1. Snap Creator GUI 기본 메뉴에서 * 사용자 및 역할 * > * 사용자 관리 * 를 선택합니다.
2. 사용자 관리 탭에서 원하는 사용자 이름을 선택한 다음 * 프로파일 할당 * 을 클릭합니다.
3. 왼쪽 열에서 오른쪽 열로 원하는 프로파일을 이동한 다음 * Save * (저장 *)를 클릭합니다.

   열 간에 프로파일을 선택하고 끌거나 화살표를 클릭하여 열 간에 프로파일을 이동할 수 있습니다.

4. 사용자를 선택하고 * Assigned Profiles and Roles(할당된 프로필 및 역할) * 창에서 할당된 프로필을 확인하여

프로파일이 할당되었는지 확인합니다.

## CLI를 사용하여 Snap Creator 사용자 및 할당된 프로필 목록 보기

CLI(Command Line Interface)만 사용하여 프로파일이 있는 모든 Snap Creator 사용자 계정 목록을 볼 수 있습니다.

1. 다음 명령을 입력합니다.

   's napcreator — server host_name — port port_number — user sc_user_name — passwd sc_passwd — profile profile_name — action userListForProfile — verbose'

   예를 들면 다음과 같습니다.

   ```
   snapcreator --server localhost --port 8080
   --user SCadmin --passwd passwd123 -profile FirstProfile
   --action userListForProfile --verbose
   ```

## Snap Creator 역할 생성

Snap Creator GUI를 사용하여 Snap Creator 역할을 생성할 수 있습니다.

1. Snap Creator GUI 기본 메뉴에서 * 사용자 및 역할 * > * 역할 관리 * 를 선택합니다.
2. 역할 관리 탭에서 * 추가 * 를 클릭합니다.
3. 역할 추가 대화 상자에서 역할 이름과 설명을 입력한 다음 * 저장 * 을 클릭합니다.

   새 역할이 * Roles *(역할 *) 창에 표시됩니다.

## Snap Creator 사용자에게 역할 할당

Snap Creator GUI를 사용하여 Snap Creator 사용자에게 역할을 할당할 수 있습니다.

1. Snap Creator GUI 기본 메뉴에서 * 사용자 및 역할 * > * 사용자 관리 * 를 선택합니다.
2. 사용자 관리 탭에서 원하는 사용자 이름을 선택한 다음 * 프로파일 할당 * 을 클릭합니다.
3. 왼쪽 열에서 오른쪽 열로 원하는 역할을 이동한 다음 * Save * (저장 *)를 클릭합니다.

   열 간에 역할을 선택하고 끌거나 화살표를 클릭하여 열 간에 역할을 이동할 수 있습니다.

4. 사용자를 선택하고 * Assigned Profiles and Roles *(할당된 프로필 및 역할 *) 창에서 할당된 역할을 확인하여 역할이 할당되었는지 확인합니다.

## Snap Creator 사용자 및 할당된 역할 목록 보기

Snap Creator GUI를 사용하여 Snap Creator 사용자 및 해당 할당된 역할 목록을 볼 수 있습니다.

1. Snap Creator GUI 기본 메뉴에서 * 사용자 및 역할 * > * 사용자 관리 * 를 선택합니다.
2. 할당된 프로필 및 역할 창에서 사용자 목록을 봅니다.
3. 원하는 사용자를 선택하고 할당된 프로필 및 역할 창에서 할당된 역할을 확인합니다.

## CLI를 사용하여 역할에 할당된 Snap Creator 사용자 보기

CLI(Command-Line Interface)만 사용하여 각 역할에 할당된 모든 Snap Creator 사용자의 목록을 볼 수 있습니다.

1. 다음 명령을 입력합니다.

   'scapcreator — server host_name — port port_number — user sc_user_name — passwd sc_passwd — action userListAssigned — roleName role_name — verbose'

   예를 들면 다음과 같습니다.

   ```
   snapcreator --server localhost --port 8080 --user SCadmin
   --passwd passwd123 –action userListAssigned
   –rolename ADMINISTRATOR –verbose
   ```

## CLI를 사용하여 Snap Creator 권한 생성

CLI(Command-Line Interface)만 사용하여 역할에 할당할 수 있는 Snap Creator 권한을 생성할 수 있습니다.

1. 사용 권한 만들기:

   's-apcreator—server host_name—port port_number—user sc_user_name—passwd sc_passwd—action permAdd-permName permission_name—pererDesc permission_description --verbose'

   ```
   snapcreator --server localhost --port 8080 --user SCadmin
   --passwd passwd123 --action permAdd --permName backup
   --permDesc "Permission to run a backup" –verbose
   ```

## Snap Creator 역할에 권한 할당

Snap Creator GUI를 사용하여 Snap Creator 역할에 권한을 할당할 수 있습니다.

1. Snap Creator GUI 기본 메뉴에서 * 사용자 및 역할 * > * 역할 관리 * 를 선택합니다.
2. 역할 관리 탭에서 원하는 역할을 선택한 다음 * 권한 할당 * 을 클릭합니다.
3. 왼쪽 열에서 오른쪽 열로 원하는 권한을 이동한 다음 * Save * (저장 *)를 클릭합니다.

   열 간에 사용 권한을 선택하고 끌거나 화살표를 클릭하여 열 간에 사용 권한을 이동할 수 있습니다.

4. 역할을 선택하고 역할 및 할당된 권한 창에서 할당된 권한을 확인하여 권한이 할당되었는지 확인합니다.

# CLI를 사용하여 모든 Snap Creator 권한 목록 생성

CLI(Command Line Interface)만 사용하여 역할에 할당할 수 있는 모든 Snap Creator 권한 목록을 생성할 수 있습니다.

1. 다음 명령을 입력합니다.

   's napcreator — server host_name — port port_number — user sc_user_name — passwd sc_passwd — action permissionsList - verbose'

   예를 들면 다음과 같습니다.

   ```
   snapcreator --server localhost --port 8080 --user SCadmin
   --passwd passwd123 --action permList --verbose
   ```

# 역할에 할당된 Snap Creator 권한 보기

Snap Creator GUI를 사용하여 역할에 할당된 모든 Snap Creator 권한 목록을 볼 수 있습니다.

1. Snap Creator GUI 기본 메뉴에서 * 사용자 및 역할 * > * 역할 관리 * 를 선택합니다.
2. [역할 관리]** 탭에서 원하는 역할을 선택합니다.
3. 원하는 역할을 선택하고 역할 및 할당된 권한 창에서 할당된 권한을 확인합니다.

**Copyright Information**

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

**Trademark Information**

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.