管理用户访问

Snap Creator Framework

NetApp
January 17, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/snap-creator-framework/administration/task_creating_users.html on January 17, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目录

管理用户访问 1
用户 1
角色 1
权限 1
操作 2
配置文件 2
管理存储控制器的用户访问 3
创建 Snap Creator 用户 3
将配置文件分配给 Snap Creator 用户 3
使用命令行界面查看 Snap Creator 用户和已分配配置文件的列表 4
创建 Snap Creator 角色 4
为 Snap Creator 用户分配角色 4
查看 Snap Creator 用户和已分配角色的列表 4
使用命令行界面查看分配给角色的 Snap Creator 用户 5
使用命令行界面创建 Snap Creator 权限 5
为 Snap Creator 角色分配权限 5
使用命令行界面创建所有 Snap Creator 权限的列表 6
查看分配给角色的 Snap Creator 权限 6

管理用户访问

Snap Creator 提供了基于角色的访问控制（ Role-Based Access Control ， RBAC ）等安全功能，您可以通过这些功能在 Snap Creator 中管理用户访问。

RBAC 涉及用户，角色，权限，操作和配置文件。用户，角色和权限可由 Snap Creator 用户定义。

用户

- 用户通过用户名和密码进行唯一标识。
- 可以将用户分配给一个或多个角色和配置文件并将其取消分配。
- 启动 Snap Creator 服务器后， snapcreator.properties 文件中的 SNAPCREATOR_USER 将以用户身份添加。
- 在启动期间创建用户时， snapcreator.properties 文件中的 SNAPCREATOR_USER 将分配默认管理员角色。

角色

角色具有一个或多个权限。分配的权限决定了用户可以执行的操作以及用户可以访问的 GUI 元素。有三种内置角色：

- * 管理员 *

  对所有 API 具有完全访问权限。这是唯一可以创建，编辑和删除用户的角色。

- * 运算符 *

  此角色已配置为超级用户，可访问 RBAC 以外的所有 API 。

- * 查看器 *

  访问权限非常有限。此角色可以访问只读 Snap Creator API 调用。

无法添加，删除或修改这些内置角色。

权限

权限是指用户有权执行的一组操作。以下是内置权限：

- * 备份 *

  执行备份或克隆操作时需要。

- * 配置 *

  用于创建，读取，更新和删除配置文件。

- * 自定义 *

  启动自定义插件操作所需的。

- * 扩展存储库 *

  执行目录（也称为扩展存储库）操作所需的。

- * 全局 *

  用于创建，编辑和删除全局配置文件。

- * 策略管理 *

  用于调用策略操作（例如 AddPolicy ， updatePolicy ， removePolicy ）。

- * 策略查看器 *

  只读策略操作所需。

- * RBAC 管理 *

  管理用户（例如，创建，更新，删除用户和角色）所需的信息； 分配和取消分配角色和权限）。

- * RBAC 视图 *

  查看用户帐户，分配的角色和分配的权限时需要此权限。

- * 还原 *

  执行还原操作所需的。

- * 计划程序 *

  执行计划程序操作所需的。

- * 查看器 *

  为只读操作提供授权。

操作

操作是 Snap Creator 检查授权的基本值。例如， getTask ， fileCloneCreate ， createTask ， dirCreate 等操作。

> 无法添加，删除或修改操作。

配置文件

- 配置文件将分配给用户。

- RBAC 中的配置文件在文件系统上的配置文件目录中创建。
- 某些 Snap Creator API 会检查是否已将用户分配给配置文件，并检查操作权限。

  例如，如果用户需要作业状态， RBAC 将验证用户是否有权调用 ScheduleJob ，然后检查是否已将与该作业关联的配置文件分配给该用户。

- 如果分配了操作员角色的用户创建了配置文件，则该配置文件将自动分配给该用户。

管理存储控制器的用户访问

如果您不使用 Active IQ Unified Manager 代理，则需要用户名和密码才能与存储控制器进行通信。为确保安全，可以对密码进行加密。

> 您不应使用 root 用户或 admin/vsadmin 用户。最佳实践是创建具有所需 API 权限的备份用户。

网络通信通过 HTTP （ 80 ）或 HTTPS （ 443 ）进行，因此，您必须在运行 Snap Creator 的主机和存储控制器之间打开其中一个或两个端口。必须在存储控制器上创建用户以进行身份验证。对于 HTTPS ，您必须确保已在存储控制器上启用并配置用户。

创建 **Snap Creator** 用户

您可以使用 Snap Creator 图形用户界面创建 Snap Creator 用户并执行多种操作，例如为用户分配配置文件和角色。

1. 从 Snap Creator GUI 主菜单中，选择 * 用户和角色 * > * 用户管理 * 。
2. 在用户管理选项卡中，单击 * 添加 * 。
3. 在新用户对话框中，输入用户名密码，然后单击 * 保存 * 。

   新用户名将显示在 * 用户名 * 下的 * 用户 * 窗格中。

将配置文件分配给 **Snap Creator** 用户

您可以使用 Snap Creator 图形用户界面为 Snap Creator 用户分配配置文件。

1. 从 Snap Creator GUI 主菜单中，选择 * 用户和角色 * > * 用户管理 * 。
2. 在用户管理选项卡中，选择所需的用户名，然后单击 * 分配配置文件 * 。
3. 将所需配置文件从左列移至右列，然后单击 * 保存 * 。

   您可以在列之间选择并拖动配置文件，也可以单击箭头在列之间移动配置文件。

4. 通过选择用户并在 * 已分配配置文件和角色 * 窗格中查看已分配的配置文件，验证是否已分配此配置文件。

使用命令行界面查看 Snap Creator 用户和已分配配置文件的列表

您只能使用命令行界面（CLI）查看具有配置文件的所有 Snap Creator 用户帐户的列表。

1. 输入以下命令：

   ```
   snapcreator -server host_name -port port_number -user sc_user_name -passwd
   sc_passwd -profile profile_name -action userListForProfile -verbose
   ```

   以下是一个示例：

   ```
   snapcreator --server localhost --port 8080
   --user SCadmin --passwd passwd123 –profile FirstProfile
   --action userListForProfile --verbose
   ```

创建 Snap Creator 角色

您可以使用 Snap Creator GUI 创建 Snap Creator 角色。

1. 从 Snap Creator GUI 主菜单中，选择 * 用户和角色 * > * 角色管理 * 。
2. 在角色管理选项卡中，单击 * 添加 * 。
3. 在添加角色对话框中，输入角色名称和问题描述；然后单击 * 保存 * 。

   新角色将显示在 * 角色 * 窗格中。

为 Snap Creator 用户分配角色

您可以使用 Snap Creator 图形用户界面为 Snap Creator 用户分配角色。

1. 从 Snap Creator GUI 主菜单中，选择 * 用户和角色 * > * 用户管理 * 。
2. 在用户管理选项卡中，选择所需的用户名，然后单击 * 分配配置文件 * 。
3. 将所需角色从左列移至右列，然后单击 * 保存 * 。

   您可以在列之间选择和拖动角色，也可以单击箭头在列之间移动角色。

4. 通过选择用户并在 * 已分配配置文件和角色 * 窗格中查看已分配的角色，验证是否已分配此角色。

查看 Snap Creator 用户和已分配角色的列表

您可以使用 Snap Creator GUI 查看 Snap Creator 用户及其分配的角色的列表。

1. 从 Snap Creator GUI 主菜单中，选择 * 用户和角色 * > * 用户管理 * 。

2. 在已分配的配置文件和角色窗格中查看用户列表。
3. 选择所需用户，然后在已分配的配置文件和角色窗格中查看已分配的角色。

使用命令行界面查看分配给角色的 Snap Creator 用户

您只能使用命令行界面（CLI）查看分配给每个角色的所有 Snap Creator 用户的列表。

1. 输入以下命令：

   ```
   snapcreator -server host_name -port port_number -user sc_user_name -passwd
   sc_passwd -action userListAssigned -roleName roleName roleName -verbose
   ```

   以下是一个示例：

   ```
   snapcreator --server localhost --port 8080 --user SCadmin
   --passwd passwd123 --action userListAssigned
   -rolename ADMINISTRATOR -verbose
   ```

使用命令行界面创建 Snap Creator 权限

您只能使用命令行界面（CLI）创建可分配给角色的 Snap Creator 权限。

1. 创建权限：

   ```
   snapcreator -server host_name -port port_number -user sc_user_name -passwd
   sc_passwd -action permAdd -permName permission_name -perdesc
   permission_description -verbose
   ```

   ```
   snapcreator --server localhost --port 8080 --user SCadmin
   --passwd passwd123 --action permAdd --permName backup
   --permDesc "Permission to run a backup" -verbose
   ```

为 Snap Creator 角色分配权限

您可以使用 Snap Creator GUI 为 Snap Creator 角色分配权限。

1. 从 Snap Creator GUI 主菜单中，选择 * 用户和角色 * > * 角色管理 * 。
2. 在角色管理选项卡中，选择所需角色，然后单击 * 分配权限 * 。
3. 将所需权限从左列移至右列，然后单击 * 保存 * 。

   您可以选择并拖动列之间的权限，也可以单击箭头在列之间移动权限。

4. 通过选择角色并在角色和分配的权限窗格中查看分配的权限，验证是否已分配权限。

使用命令行界面创建所有 Snap Creator 权限的列表

您只能使用命令行界面（CLI）创建可分配给角色的所有 Snap Creator 权限列表。

1. 输入以下命令：

   ```
   snapcreator -server host_name -port port_number -user sc_user_name -passwd
   sc_passwd -action permissionsList -verbose
   ```

   以下是一个示例：

   ```
   snapcreator --server localhost --port 8080 --user SCadmin
   --passwd passwd123 --action permList --verbose
   ```

查看分配给角色的 Snap Creator 权限

您可以使用 Snap Creator GUI 查看分配给角色的所有 Snap Creator 权限的列表。

1. 从 Snap Creator GUI 主菜单中，选择 * 用户和角色 * > * 角色管理 * 。
2. 在 "* 角色管理 "* 选项卡中，选择所需的角色。
3. 选择所需角色，然后在角色和已分配权限窗格中查看已分配的权限。

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.