从 Snap Creator 4.1.x 升级

Snap Creator Framework

NetApp
May 03, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/snap-creator-framework/installation/task_upgrading_snap_creator_server_4_1_x_on_windows.html on May 03, 2022.
Always check docs.netapp.com for the latest.

目录

从 Snap Creator 4.1.x 升级 1
在 Windows 上升级 Snap Creator Server 4.1.x 1
在基于 UNIX 的系统上升级 Snap Creator Server 4.1.x 3
在 Windows 上升级 Snap Creator Agent 4.1.x 4
在基于 UNIX 的系统上升级 Snap Creator Agent 4.1.x 5

从 Snap Creator 4.1.x 升级

您可以从 Snap Creator 4.1.x 进行升级，包括所有当前可用的修补程序级别。

在 Windows 上升级 Snap Creator Server 4.1.x

您可以从 Windows 上的 Snap Creator Server 4.1.x 进行升级。

- 在备份 Snap Creator 目录之前，您必须已停止 Snap Creator 服务（ `snapcreatorserverservice` 和 `snapcreatoragentservice` ），以确保备份的数据完整。

  例如，您可以使用服务管理单元停止服务：

  a. 选择 * 开始 * > * 运行 * 并输入 `services .msc` 。

  b. 找到并选择 Snap Creator 服务，然后停止该服务。或者，您也可以打开命令提示符并输入以下命令：

  ```
  sc stop snapcreatorserverservice
  sc stop snapcreatoragentservice
  ```

- 您必须已备份 Snap Creator 4.1.x Server 引擎子目录（ C： \Program Files\NetApp\Snap_Creator_Frider\scServer4.1.x\engine ）中的以下目录以及所有关联的子目录和文件：
  - Snap Creator 数据库（ .\snapcreator ）
  - Snap Creator 服务器属性（ .\etc ）
  - 配置文件（ .\configs ）
  - 日志（ .\logs ）
  - 插件存储库（如果已启用）（ .\snapcreatorPlugin ）
- （可选）如果 Snap Creator 代理与 Snap Creator 服务器安装在同一主机上，则应备份 Snap Creator 代理目录（ C： \Program Files\NetApp\Snap_Creator_Frider\scAgent4.1.x ）中的以下目录以及所有关联的子目录和文件：
  - Snap Creator Agent 属性（ .\etc ），其中包含 allowed_commands.config 和 agent.properties 文件
  - 日志（ .\logs ）
  - 插件（ .\plugins ）
- 如果 Snap Creator 是从命令提示符手动启动的，则必须关闭命令提示符并将其停止。

  > 如果 Snap Creator 是从某个服务启动的，则卸载程序会在卸载过程中停止该服务。

以下步骤中提供的路径是指 Windows 的默认安装路径。如果未使用默认值，则路径信息可能与安装路径不同。

升级过程完成后，请考虑以下问题：

- 如果升级的 Snap Creator 数据库包含一些标记为 "`in progress` " 的任务，则即使升级过程完成，此状态也会保持不变。

- 最新版本的 Snap Creator 中的默认管理员必须是 Snap Creator 4.1 中的管理员。

  如果 4.1.x 用户不是管理员，则升级会为 4.1.x 用户分配操作员角色。

  a. 如果尚未停止 Snap Creator 服务，请停止此服务。

     有关停止服务的信息，请参阅本主题前面提供的详细信息。

  b. 选择 * 开始 * > * 程序 * > * Snap Creator* > * 卸载 NetApp Snap Creator Framework * ，卸载 Snap Creator （适用于 Windows ）。

     有关详细信息，请参见有关在 Windows 上卸载 Snap Creator 的信息。

  c. 安装最新的 Snap Creator 服务器。

     有关详细信息，请参见有关在 Windows 上安装 Snap Creator 服务器的信息。

  d. 如果在安装最新的 Snap Creator 服务器时选择以服务的形式启动 Snap Creator 服务器，请停止此服务。

     有关停止服务的信息，请参阅本主题前面提供的详细信息。

  e. 删除 C： \Program Files\NetApp\Snap_Creator_Fridation\scServer4.1.x\enginer\snapcreator 中最新的 Snap Creator Server 数据库文件夹。

  f. 将备份的 Snap Creator 4.1 数据库目录复制到以下位置的最新位置： C： \Program Files\NetApp\Snap_Creator_Frider\scServer4.1.x\enginer\snapcreator ）。

  g. 将备份的 Snap Creator 4.1 配置目录复制到以下位置的最新位置： C： \Program Files\NetApp\Snap_Creator_Fridation\scServer4.1.x\enginer\configs ）。

  h. 将备份的 Snap Creator 4.1 日志目录复制到以下位置的最新位置： C： \Program Files\NetApp\Snap_Creator_Fridation\scServer4.1.x\enginer\logs ）。

  i. 打开命令提示符并将目录更改为 Snap Creator 安装路径中的 engine 子目录，其位置为 C： \Program Files\NetApp\Snap_Creator_Frider\scServer4.1.x\engine ）。

  j. 输入以下命令以升级 Snap Creator： java -JAR snapcreator.jar -upgrade

升级过程完成后，通过执行以下操作之一启动 Snap Creator 服务器服务：

- 使用服务管理单元并启动服务。
- 在命令提示符处，输入以下命令：

```
sc start snapcreatorserverservice
```

此外，您还必须通过导航到指定端口上的本地主机来验证 Snap Creator Framework 图形用户界面的启动情况 (https://IP_address:gui_port)。

您必须使用 HTTPS 进行连接；否则，此连接不会自动重定向到 HTTPS 连接，并且图形用户界面将不起作用。

在基于 UNIX 的系统上升级 Snap Creator Server 4.1.x

您可以在基于 UNIX 的系统上从 Snap Creator Server 4.1.x 进行升级。

- 在备份 Snap Creator 目录之前，您已停止 Snap Creator 进程，以确保备份的数据完整。

  例如，输入以下命令：

  ```
  /install_path/scServer4.1.0/bin/scServer stop
  /install_path/scAgent4.1.0/bin/scAgent stop
  ```

- 您已在 Snap Creator 4.1.x Server 引擎子目录（ /install_path/scServer4.1.x 引擎）中备份以下目录以及所有关联的子目录和文件：
  - Snap Creator 数据库（ ./snapcreator ）
  - Snap Creator 服务器属性（ … 等）
  - 配置文件（ ./configs ）
  - 日志（ ./logs ）
  - 插件存储库（如果已启用）（ ./snapcreatorPlugin ） * 注意： * 您不能删除已创建的 Snap Creator 4.1.x 备份副本。

以下步骤中提供的路径是指默认安装路径。如果未使用默认值，则路径信息可能与安装路径不同。

升级过程完成后，您应考虑以下问题：

- 如果升级的 Snap Creator 数据库包含一些标记为 "`in progress` " 的任务，则即使升级过程完成，此状态也会保持不变。
- 最新版本的 Snap Creator 中的默认管理员必须是 Snap Creator 4.1.x 中的管理员

  如果 4.1.x 用户不是管理员，则升级会为 4.1.x 用户分配操作员角色。

  a. 如果尚未停止 Snap Creator 进程，请执行此操作。

     有关停止进程的信息，请参阅本主题前面提供的详细信息。

  b. 安装最新版本的 Snap Creator ，但不要启动 Snap Creator 服务器。

     有关详细信息，请参见有关在 UNIX 上安装 Snap Creator 服务器的信息。

  c. 将备份的 Snap Creator 4.1.x 数据库目录复制到 /install_path/scServer4.1.x/enginer/snapcreator 的最新位置。
  d. 将备份的 4.1.x 配置目录复制到 /install_path/scServer4.1.x/enginer/configs 的最新位置。
  e. 将备份的 4.1.x 日志目录复制到 /install_path/scServer4.1.x/enginer/logs 的最新位置。
  f. 将目录更改为 Snap Creator 安装路径中的 engine 子目录，其位置为 /install_path/scServer4.1.x/engine 。
  g. 输入以下命令以升级 Snap Creator： java -JAR snapcreator.jar -upgrade

升级过程完成后，输入以下命令启动 Snap Creator Server：

```
/install_path/scServer4.1.x/bin/scServer start
```

此外，还应删除 Snap Creator 4.1.x 安装目录。

> 在确定不需要还原到旧版本之前，请勿删除备份副本。

此外，您还必须导航到指定端口上的本地主机来验证 Snap Creator Framework 图形用户界面的启动情况 (https://IP_address:gui_port)。

您必须使用 HTTPS 进行连接；否则，此连接不会自动重定向到 HTTPS 连接，并且图形用户界面将不起作用。

在 Windows 上升级 Snap Creator Agent 4.1.x

您可以从 Windows 上的 Snap Creator Agent 4.1.x 进行升级。

- 在备份 Snap Creator Agent 目录之前，您已停止 Snap Creator Agent 服务（ `snapcreatoragentservice` ），以确保备份的数据完整。

  例如，您可以使用服务管理单元停止服务：

  a. 选择 * 开始 * > * 运行 * 并输入 `services .msc` 。

  b. 找到并选择 Snap Creator Agent 服务；然后停止该服务。或者，您也可以打开命令提示符并输入以下命令：

  ```
  sc stop snapcreatoragentservice
  ```

- 您已在 Snap Creator Agent 目录（ C： \Program Files\NetApp\NetApp_Snap_Creator_Frider\scAgent4.1.x ）中备份以下目录以及所有关联的子目录和文件：
  - Snap Creator Agent 属性（ .\etc ），其中包含 allowed_commands.config 和 agent.properties 文件
  - 日志（ .\logs ）
  - 插件（ .\plugins ） * 注意： * 请勿删除您创建的 Snap Creator 4.1.x 备份副本。

以下步骤中提供的路径是指 Windows 的默认安装路径。如果未使用默认值，则路径信息可能与安装路径不同。

1. 如果尚未停止 Snap Creator 代理服务，请停止此服务。

   有关停止服务的信息，请参阅本主题前面提供的详细信息。

2. 选择 * 开始 * > * 程序 * > * Snap Creator* > * 卸载 NetApp Snap Creator Framework * ，卸载 Snap Creator（适用于 Windows ）。

   有关详细信息，请参见有关在 Windows 上卸载 Snap Creator 的信息。

3. 安装最新的 Snap Creator 代理。

   有关详细信息，请参见有关在 Windows 上安装 Snap Creator 代理的信息。

4. 如果在安装最新的 Snap Creator 服务器时选择以服务形式启动 Snap Creator 代理，请停止此服务。

   有关停止服务的信息，请参阅本主题前面提供的详细信息。

5. 将备份的 Snap Creator 4.1.x 日志目录复制到最新位置（C： \Program Files\NetApp\Snap_Creator_Frider\scAgent4.1.x \logs ）。
6. 将备份的 Snap Creator 4.1.x 插件目录复制到最新位置（C： \Program Files\NetApp\Snap_Creator_Frider\scAgent4.1.x\plugins ）。
7. 将备份的 Snap Creator 4.1.x 代理属性目录复制到最新位置（C： \Program Files\NetApp\Snap_Creator_Frider\scAgent4.1.x 等）。
8. 通过执行以下操作之一启动 Snap Creator 代理服务：

   - 使用服务管理单元并启动服务。
   - 在命令提示符处输入以下命令：

   ```
   sc start snapcreatoragentservice
   ```

   如果对 allowed_commands.config 或 agent.properties 文件进行的任何更改都需要重新启动 Snap Creator Agent ，前提是在进行更改时它正在运行。

在基于 UNIX 的系统上升级 Snap Creator Agent 4.1.x

您可以在基于 UNIX 的系统上从 Snap Creator Agent 4.1.x 进行升级。

- 在备份 Snap Creator Agent 目录之前，您已停止 Snap Creator Agent ，以确保备份的数据完整。

  例如，输入以下命令：

  ```
  /install_path/scAgent4.1.0/bin/scAgent stop
  ```

- 您已在 Snap Creator Agent 目录（ /install_path/scAgent4.1.x ）中备份以下目录以及所有关联的子目录和文件：
  - Snap Creator Agent 属性（ ./etc ），其中包含 allowed_commands.config 和 agent.properties 文件
  - 日志（ ./logs ）
  - 插件（ ./plugins ） * 注意： * 请勿删除您创建的 Snap Creator 4.1.x 备份副本。

以下步骤中提供的路径是指默认安装路径。如果未使用默认值，则路径信息可能与安装路径不同。

1. 如果尚未停止 Snap Creator Agent ，请停止此操作。

有关信息，请参阅本主题前面提供的详细信息。

2. 安装最新的 Snap Creator 代理，但不要启动 Snap Creator 代理。

   有关详细信息，请参见有关在 UNIX 上安装 Snap Creator Agent 的信息。

3. 将备份的 Snap Creator 4.1.x 日志目录复制到 /install_path/scAgent4.1.x 日志中的最新位置。
4. 将备份的 Snap Creator 4.1.x 插件目录复制到 /install_path/scAgent4.1.x plugins 的最新位置。
5. 将备份的 Snap Creator 4.1.x 代理属性目录复制到 /install_path/scAgent4.1.x 等的最新位置。
6. 输入以下命令启动 Snap Creator Agent：

```
/install_path/scAgent4.1.x/bin/scAgent start
```

> 如果对 allowed_commands.config 或 agent.properties 文件进行了任何更改，则在进行更改时，如果 Snap Creator 代理正在运行，则需要重新启动它。

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.