SnapMirror 和 SnapVault 置

Snap Creator Framework

NetApp
October 27, 2021

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/snap-creator-framework/domino-ops/task_preparing_storage_systems_for_snapmirror_replication.html on October 27, 2021.
Always check docs.netapp.com for the latest.

目□

SnapMirror 和 SnapVault □置 1
准□用于 SnapMirror □制的存□系□ 1
准□存□系□以□行 SnapVault □制 2

SnapMirror 和 SnapVault □置

SnapMirror 是一□□□恢□技□，用于从主存□故障□移到地理位置偏□的站点上的二□存□。SnapVault 是一□□□技□，□□□□磁□到磁□ Snapshot 副本□制而□□，可□足□准要求并用于其他□管相□目的。

在□□些□品使用 Snap Creator 之前，□需要在源卷和目□卷之□配置数据保□□系，然后初始化此□系。

> 本□中的□程介□如何在集群模式 Data ONTAP 中□置□制□系。有□在 7- 模式 Data ONTAP 中□置□些□系的信息，□参□。

准□用于 SnapMirror □制的存□系□

在使用□像 Snapshot 副本之前，□需要在源卷和目□卷之□配置数据保□□系，然后初始化此□系。初始化后， SnapMirror 会□源卷□建一个 Snapshot 副本，然后将□副本及其引用的所有数据□□□到目□卷。此外，它□会将源卷上任何其他□□的 Snapshot 副本□□到目□卷。

- □必□是集群管理□。
- 要在目□卷上□□ Snapshot 副本，源和目□ Storage Virtual Machine （ SVM ）必□具有管理 LIF 以及数据 LIF 。

  管理 LIF 必□与 SVM 具有相同的 DNS 名称。将管理 LIF 角色□置□ data ， 将□□□置□ none ， 将防火□策略□置□ mgmt 。

□可以使用 Data ONTAP 命令行界面（ CLI ）或 OnCommand 系□管理器□建 SnapMirror □系。以下操作□□介□了 CLI 使用情况。

> 如果要将数据□文件和事□日志存□在不同的卷上，□必□在数据□文件的源卷和目□卷之□以及事□日志的源卷和目□卷之□□建□系。

下□□示了用于初始化 SnapMirror □系的操作□□：

1. □定目□集群。
2. 在目□集群上，使用□有 -typeDP □□的 volume create 命令□建大小等于或大于源卷的 SnapMirror 目□卷。

   > 目□卷的□言□置必□与源卷的□言□置匹配。

   以下命令会在 SVM2 中的聚合 node01_aggr 上□建一个名□ dstvolB 的 2 GB 目□卷：

   ```
   cluster2::> volume create -vserver SVM2 -volume dstvolB -aggregate
   node01_aggr -type DP
   -size 2GB
   ```

3. 在目□ SVM 上，使用□有 -type DP 参数的 snapmirror create 命令□建 SnapMirror □系。

   DP □型将此□系定□□ SnapMirror □系。

   以下命令会在 SVM1 上的源卷 srcvolA 和 SVM2 上的目□卷 dstvolB 之□□建 SnapMirror □系，并分配默□的 SnapMirror 策略 DPDefault ：

```
SVM2::> snapmirror create -source-path SVM1:srcvolA -destination-path
SVM2:dstvolB
-type DP
```

   □勿□ SnapMirror □系定□□像□□。在□建□□□□□□□□□行此操作。

   如果不想使用默□ SnapMirror 策略，可以□用 snapmirror policy create 命令来定□ SnapMirror 策略。

4. 使用 snapmirror initialize 命令初始化此□系。

   初始化□程会向目□卷□行基□□□。SnapMirror □源卷□建 Snapshot 副本，然后将□副本及其引用的所有数据□□□到目□卷。它□会将源卷上的任何其他 Snapshot 副本□□到目□卷。

   以下命令将初始化 SVM1 上的源卷 srcvolA 与 SVM2 上的目□卷 dstvolB 之□的□系：

```
SVM2::> snapmirror initialize -destination-path SVM2:dstvolB
```

准□存□系□以□行 SnapVault □制

在使用□行磁□到磁□□□□制之前，□需要在源卷和目□卷之□配置数据保□□系，然后初始化此□系。初始化□， SnapVault 会□建源卷的 Snapshot 副本，然后将□副本及其引用的所有数据□□□到目□卷。

- □必□是集群管理□。

□可以使用 Data ONTAP 命令行界面（ CLI ）或 OnCommand 系□管理器□建 SnapVault □系。以下操作□□介□了 CLI 使用情况。

如果要将数据□文件和事□日志存□在不同的卷上，□必□在数据□文件的源卷和目□卷之□以及事□日志的源卷和目□卷之□□建□系。

下□□示了用于初始化 SnapVault □系的操作□□：

1. □定目□集群。
2. 在目□集群上，使用□有 -typeDP □□的 volume create 命令□建大小等于或大于源卷的 SnapVault 目□卷。

   目□卷的□言□置必□与源卷的□言□置匹配。

以下命令会在 SVM2 中的聚合 node01_aggr 上□建一个名□ dstvolB 的 2 GB 目□卷：

```
cluster2::> volume create -vserver SVM2 -volume dstvolB -aggregate
node01_aggr -type DP
-size 2GB
```

3. 在目□ SVM 上，使用 snapmirror policy create 命令□建 SnapVault 策略。

   以下命令将□建 SVM □□的策略 SVM1-vault ：

```
SVM2::> snapmirror policy create -vserver SVM2 -policy SVM1-vault
```

> □勿□ SnapVault □系定□ cron □□或 Snapshot 副本策略。在□建□□□□□□□□行此操作。

4. 使用□有 -type XDP 参数和 -policy 参数的 snapmirror create 命令□建 SnapVault □系并分配存□策略。

   XDP □型将此□系定□□ SnapVault □系。

   以下命令会在 SVM1 上的源卷 srcvolA 和 SVM2 上的目□卷 dstvolB 之□□建 SnapVault □系，并分配策略 SVM1-vault ：

```
SVM2::> snapmirror create -source-path SVM1:srcvolA -destination-path
SVM2:dstvolB
-type XDP -policy SVM1-vault
```

5. 使用 snapmirror initialize 命令初始化此□系。

   初始化□程会向目□卷□行基□□□。SnapMirror □源卷□建 Snapshot 副本，然后将□副本及其引用的所有数据□□□到目□卷。

   以下命令将初始化 SVM1 上的源卷 srcvolA 与 SVM2 上的目□卷 dstvolB 之□的□系：

```
SVM2::> snapmirror initialize -destination-path SVM2:dstvolB
```

Copyright Information

Copyright © 2021 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.