# 管理用□□□

## Snap Creator Framework

NetApp
October 27, 2021

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/snap-creator-framework/administration/task_creating_users.html on October 27, 2021. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目□

管理用□□□ 1
用□ 1
角色 1
□限 1
操作 2
配置文件 2
管理存□控制器的用□□□ 3
□建 Snap Creator 用□ 3
将配置文件分配□ Snap Creator 用□ 3
使用命令行界面□看 Snap Creator 用□和已分配配置文件的列表 3
□建 Snap Creator 角色 4
□ Snap Creator 用□分配角色 4
□看 Snap Creator 用□和已分配角色的列表 4
使用命令行界面□看分配□角色的 Snap Creator 用□ 4
使用命令行界面□建 Snap Creator □限 5
□ Snap Creator 角色分配□限 5
使用命令行界面□建所有 Snap Creator □限的列表 5
□看分配□角色的 Snap Creator □限 6

# 管理用□□□

Snap Creator 提供了基于角色的□□控制（ Role-Based Access Control， RBAC ）等安全功能，□可以通□□些功能在 Snap Creator 中管理用□□□。

RBAC □及用□，角色，□限，操作和配置文件。用□，角色和□限可由 Snap Creator 用□定□。

## 用□

- 用□通□用□名和密□□行唯一□□。
- 可以将用□分配□一个或多个角色和配置文件并将其取消分配。
- □□ Snap Creator 服□器后， snapcreator.properties 文件中的 SNAPCREATOR_USER 将以用□身□添加。
- 在□□期□□建用□□， snapcreator.properties 文件中的 SNAPCREATOR_USER 将分配默□管理□角色。

## 角色

角色具有一个或多个□限。分配的□限决定了用□可以□行的操作以及用□可以□□的 GUI 元素。有三□内置角色：

- * 管理□ *

  □所有 API 具有完全□□□限。□是唯一可以□建，□□和□除用□的角色。

- * □算符 *

  此角色已配置□超□用□，可□□ RBAC 以外的所有 API 。

- * □看器 *

  □□□限非常有限。此角色可以□□只□ Snap Creator API □用。

无法添加，□除或修改□些内置角色。

## □限

□限是指用□有□□行的一□操作。以下是内置□限：

- * □□ *

  □行□□或克隆操作□需要。

- * 配置 *

  用于□建，□取，更新和□除配置文件。

- * 自定□ *

□□自定□□件操作所需的。

- * □展存□□ *

  □行目□（也称□□展存□□）操作所需的。

- * 全局 *

  用于□建，□□和□除全局配置文件。

- * 策略管理 *

  用于□用策略操作（例如 AddPolicy， updatePolicy， removePolicy ）。

- * 策略□看器 *

  只□策略操作所需。

- * RBAC 管理 *

  管理用□（例如，□建，更新，□除用□和角色）所需的信息； 分配和取消分配角色和□限）。

- * RBAC □□ *

  □看用□□□，分配的角色和分配的□限□需要此□限。

- * □原 *

  □行□原操作所需的。

- * □□程序 *

  □行□□程序操作所需的。

- * □看器 *

  □只□操作提供授□。

# 操作

操作是 Snap Creator □□授□的基本□。例如， getTask， fileCloneCreate， createTask， dirCreate 等操作。

> 无法添加，□除或修改操作。

# 配置文件

- 配置文件将分配□用□。
- RBAC 中的配置文件在文件系□上的配置文件目□中□建。
- 某些 Snap Creator API 会□□是否已将用□分配□配置文件，并□□操作□限。

例如，如果用□需要作□状□， RBAC 将□□用□是否有□□用 ScheduleJob ，然后□□是否已将与□作□□□的配置文件分配□□用□。

- 如果分配了操作□角色的用□□建了配置文件，□□配置文件将自□分配□□用□。

# 管理存□控制器的用□□□

如果□不使用 Active IQ Unified Manager 代理，□需要用□名和密□才能与存□控制器□行通信。□□保安全，可以□密□□行加密。

> □不□使用 root 用□或 admin/vsadmin 用□。最佳□践是□建具有所需 API □限的□□用□。

网□通信通□ HTTP （ 80 ）或 HTTPS （ 443 ）□行，因此，□必□在□行 Snap Creator 的主机和存□控制器之□打□其中一个或□个端口。必□在存□控制器上□建用□以□行身□□□。□于 HTTPS ，□必□□保已在存□控制器上□用并配置用□。

# □建 Snap Creator 用□

□可以使用 Snap Creator □形用□界面□建 Snap Creator 用□并□行多□操作，例如□用□分配配置文件和角色。

1. 从 Snap Creator GUI 主菜□中，□□ * 用□和角色 * > * 用□管理 * 。
2. 在用□管理□□□中，□□ * 添加 * 。
3. 在新用□□□框中，□入用□名密□，然后□□ * 保存 * 。

   新用□名将□示在 * 用□名 * 下的 * 用□ * □格中。

# 将配置文件分配□ Snap Creator 用□

□可以使用 Snap Creator □形用□界面□ Snap Creator 用□分配配置文件。

1. 从 Snap Creator GUI 主菜□中，□□ * 用□和角色 * > * 用□管理 * 。
2. 在用□管理□□□中，□□所需的用□名，然后□□ * 分配配置文件 * 。
3. 将所需配置文件从左列移至右列，然后□□ * 保存 * 。

   □可以在列之□□□并□□配置文件，也可以□□箭□在列之□移□配置文件。

4. 通□□□用□并在 * 已分配配置文件和角色 * □格中□看已分配的配置文件，□□是否已分配此配置文件。

# 使用命令行界面□看 Snap Creator 用□和已分配配置文件的列表

□只能使用命令行界面（ CLI ）□看具有配置文件的所有 Snap Creator 用□□□的列表。

1. □入以下命令：

   ```
   snapcreator -server host_name -port port_number -user sc_user_name -passwd
   ```

```
sc_passwd -profile profile_name -action userListForProfile -verbose
```

以下是一个示例：

```
snapcreator --server localhost --port 8080
--user SCadmin --passwd passwd123 -profile FirstProfile
--action userListForProfile --verbose
```

## □建 Snap Creator 角色

□可以使用 Snap Creator GUI □建 Snap Creator 角色。

1. 从 Snap Creator GUI 主菜□中，□□ * 用□和角色 * > * 角色管理 * 。
2. 在角色管理□□□中，□□ * 添加 * 。
3. 在添加角色□□框中，□入角色名称和□□描述；然后□□ * 保存 * 。

   新角色将□示在 * 角色 * □格中。

## □ Snap Creator 用□分配角色

□可以使用 Snap Creator □形用□界面□ Snap Creator 用□分配角色。

1. 从 Snap Creator GUI 主菜□中，□□ * 用□和角色 * > * 用□管理 * 。
2. 在用□管理□□□中，□□所需的用□名，然后□□ * 分配配置文件 * 。
3. 将所需角色从左列移至右列，然后□□ * 保存 * 。

   □可以在列之□□□和□□角色，也可以□□箭□在列之□移□角色。

4. 通□□□用□并在 * 已分配配置文件和角色 * □格中□看已分配的角色，□□是否已分配此角色。

## □看 Snap Creator 用□和已分配角色的列表

□可以使用 Snap Creator GUI □看 Snap Creator 用□及其分配的角色的列表。

1. 从 Snap Creator GUI 主菜□中，□□ * 用□和角色 * > * 用□管理 * 。
2. 在已分配的配置文件和角色□格中□看用□列表。
3. □□所需用□，然后在已分配的配置文件和角色□格中□看已分配的角色。

## 使用命令行界面□看分配□角色的 Snap Creator 用□

□只能使用命令行界面（ CLI ）□看分配□□个角色的所有 Snap Creator 用□的列表。

1. □入以下命令：

```
snapcreator -server host_name -port port_number -user sc_user_name -passwd
sc_passwd -action userListAssigned -roleName roleName roleName -verbose
```

以下是一个示例：

```
snapcreator --server localhost --port 8080 --user SCadmin
--passwd passwd123 --action userListAssigned
-rolename ADMINISTRATOR -verbose
```

# 使用命令行界面□建 Snap Creator □限

□只能使用命令行界面（ CLI ）□建可分配□角色的 Snap Creator □限。

1. □建□限：

   ```
   snapcreator -server host_name -port port_number -user sc_user_name -passwd
   sc_passwd -action permAdd -permName permission_name -perdesc
   permission_description -verbose
   ```

   ```
   snapcreator --server localhost --port 8080 --user SCadmin
   --passwd passwd123 --action permAdd --permName backup
   --permDesc "Permission to run a backup" -verbose
   ```

# □ Snap Creator 角色分配□限

□可以使用 Snap Creator GUI □ Snap Creator 角色分配□限。

1. 从 Snap Creator GUI 主菜□中，□□ * 用□和角色 * > * 角色管理 * 。
2. 在角色管理□□□中，□□所需角色，然后□□ * 分配□限 * 。
3. 将所需□限从左列移至右列，然后□□ * 保存 * 。

   □可以□□并□□列之□的□限，也可以□□箭□在列之□移□□限。

4. 通□□□角色并在角色和分配的□限□格中□看分配的□限，□□是否已分配□限。

# 使用命令行界面□建所有 Snap Creator □限的列表

□只能使用命令行界面（ CLI ）□建可分配□角色的所有 Snap Creator □限列表。

1. □入以下命令：

   ```
   snapcreator -server host_name -port port_number -user sc_user_name -passwd
   sc_passwd -action permissionsList -verbose
   ```

以下是一个示例：

```
snapcreator --server localhost --port 8080 --user SCadmin
--passwd passwd123 --action permList --verbose
```

## □看分配□角色的 Snap Creator □限

□可以使用 Snap Creator GUI □看分配□角色的所有 Snap Creator □限的列表。

1. 从 Snap Creator GUI 主菜□中，□□ * 用□和角色 * > * 角色管理 * 。
2. 在 "* 角色管理 "* □□□中，□□所需的角色。
3. □□所需角色，然后在角色和已分配□限□格中□看已分配的□限。

**Copyright Information**

Copyright © 2021 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

**Trademark Information**

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.