管理使用者存取

Snap Creator Framework

NetApp
May 03, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/snap-creator-framework/administration/task_creating_users.html on May 03, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目錄

管理使用者存取 1
使用者 1
角色 1
權限 1
營運 2
設定檔 2
管理儲存控制器的使用者存取 3
建立SnapCreator使用者 3
指派設定檔給Snap Creator使用者 3
使用CLI檢視SnapCreator使用者和指派的設定檔清單 4
建立Snap Creator角色 4
指派角色給Snap Creator使用者 4
檢視SnapCreator使用者和指派角色的清單 4
使用CLI檢視指派給角色的Snap Creator使用者 5
使用CLI建立Snap Creator權限 5
指派對Snap Creator角色的權限 5
使用CLI建立所有Snap Creator權限的清單 6
檢視指派給角色的Snap Creator權限 6

管理使用者存取

SnapCreator提供角色型存取控制（RBAC）等安全功能、可讓您管理Snap Creator內的使用者存取。

RBAC涉及使用者、角色、權限、作業和設定檔。使用者、角色和權限可由Snap Creator使用者定義。

使用者

- 使用者會以使用者名稱和密碼加以唯一識別。
- 可以將使用者指派給一或多個角色和設定檔、並將其取消指派給該使用者。
- 當Snap Creator伺服器啟動時、snapcreator.properties檔案中的SNAPCREATOR_USERN會新增為使用者。
- snapcreator.properties檔案中的SNAPCREATOR_user,會在啟動期間建立使用者時指派預設的系統管理員角色。

角色

角色具有一或多個權限。指派的權限可決定使用者可以執行的動作、以及使用者可以存取的GUI元素。內建三種角色：

- 系統管理員

  擁有所有API的完整存取權。這是唯一能夠建立、編輯及刪除使用者的角色。

- 營運者

  此角色設定為超級使用者、可存取除RBAC以外的所有API。

- 檢視者

  存取權限非常有限。此角色可存取唯讀SnapCreator API呼叫。

這些內建角色無法新增、移除或修改。

權限

權限是使用者獲授權執行的一組作業。下列為內建權限：

- 備份

  執行備份或複製作業所需的。

- 組態

  建立、讀取、更新及刪除組態檔所需的。

- 自訂

  啟動自訂外掛程式作業所需。

- * extended儲存庫*

  執行目錄（也稱為延伸儲存庫）作業所需的資源。

- 全球

  建立、編輯及刪除全域組態檔所需的項目。

- * policy_admin*

  呼叫原則作業所需的項目（例如、addPolicy、updatePolicy、removePolicy）。

- * policy_Viewer*

  唯讀原則作業所需。

- * RBAC管理*

  管理使用者所需的項目（例如：建立、更新、刪除使用者及角色； 也可指派和取消指派角色、權限）。

- * RBAC檢視*

  檢視使用者帳戶、指派的角色及指派的權限時所需。

- 還原

  執行還原作業所需的。

- 排程器

  執行排程器作業所需。

- 檢視者

  提供唯讀作業的授權。

營運

作業是Snap Creator檢查授權的基礎值。一些作業範例包括getTask、fileCloneCreate、createTask、dirCreate等等。

> 無法新增、移除或修改作業。

設定檔

- 設定檔會指派給使用者。

- RBAC中的設定檔會建立在檔案系統的設定檔目錄中。
- 某些Snap Creator API會檢查使用者是否已指派至設定檔、並檢查作業權限。

  例如、如果使用者想要工作狀態、RBAC會驗證使用者是否有權呼叫Scheduler工作、然後檢查是否已將與工作相關的設定檔指派給使用者。

- 如果指派給「操作員」角色的使用者建立設定檔、則該設定檔會自動指派給使用者。

管理儲存控制器的使用者存取

如果您不使用Active IQ Unified Manager 此伺服器、則需要使用者名稱和密碼才能與儲存控制器通訊。密碼可加密以確保安全。

> 您不應使用root使用者或admin/vsadmin使用者。最佳實務做法是建立具有必要API權限的備份使用者。

網路通訊是透過HTTP（80）或HTTPS（443）進行、因此您必須在執行Snap Creator的主機和儲存控制器之間開啟其中一個或兩個連接埠。必須在儲存控制器上建立使用者以進行驗證。對於HTTPS、您必須確保已在儲存控制器上啟用及設定使用者。

建立**SnapCreator**使用者

您可以使用Snap Creator GUI來建立Snap Creator使用者、並執行多項動作、例如指派設定檔和角色給使用者。

1. 從Snap Creator GUI主功能表中、選取*使用者與角色*>*使用者管理*。
2. 在使用者管理索引標籤中、按一下*新增*。
3. 在「新使用者」對話方塊中、輸入使用者名稱密碼、然後按一下「儲存」。

   新的使用者名稱會顯示在「使用者」窗格的「使用者名稱」下。

指派設定檔給**Snap Creator**使用者

您可以使用Snap Creator GUI、將設定檔指派給Snap Creator使用者。

1. 從Snap Creator GUI主功能表中、選取*使用者與角色*>*使用者管理*。
2. 在使用者管理索引標籤中、選取所需的使用者名稱、然後按一下*指派設定檔*。
3. 將所需的設定檔從左欄移到右欄、然後按一下*「Save（儲存）」*。

   您可以在欄之間選取並拖曳設定檔、或按一下箭頭、在欄之間移動設定檔。

4. 選取使用者並在*「指派的設定檔與角色」窗格中檢視指派的設定檔、以確認已指派設定檔。

使用CLI檢視SnapCreator使用者和指派的設定檔清單

您只能使用命令列介面（CLI）檢視所有具有設定檔的Snap Creator使用者帳戶清單。

1. 輸入下列命令：

   「napcreator --server host_name --port port_Number --usersc_user_name --passwdsc_passwd—profile profile_name --action userlistForProfile --verbose'

   範例如下：

   ```
   snapcreator --server localhost --port 8080
   --user SCadmin --passwd passwd123 –profile FirstProfile
   --action userListForProfile --verbose
   ```

建立Snap Creator角色

您可以使用Snap Creator GUI來建立Snap Creator角色。

1. 從Snap Creator GUI主功能表中、選取*使用者與角色*>*角色管理*。
2. 在「角色管理」索引標籤中、按一下「新增」。
3. 在「新增角色」對話方塊中、輸入角色名稱和說明、然後按一下「儲存」。

   新角色會顯示在*角色*窗格中。

指派角色給Snap Creator使用者

您可以使用Snap Creator GUI、將角色指派給Snap Creator使用者。

1. 從Snap Creator GUI主功能表中、選取*使用者與角色*>*使用者管理*。
2. 在使用者管理索引標籤中、選取所需的使用者名稱、然後按一下*指派設定檔*。
3. 將所需的角色從左欄移至右欄、然後按一下*「Save（儲存）」*。

   您可以在欄之間選取並拖曳角色、或按一下箭頭、在欄之間移動角色。

4. 選取使用者並在「指派的設定檔與角色」窗格中檢視指派的角色、以確認已指派該角色。

檢視SnapCreator使用者和指派角色的清單

您可以使用Snap Creator GUI來檢視Snap Creator使用者及其指派角色的清單。

1. 從Snap Creator GUI主功能表中、選取*使用者與角色*>*使用者管理*。
2. 在「指派的設定檔與角色」窗格中檢視使用者清單。

3. 選取所需的使用者、然後在「指派的設定檔與角色」窗格中檢視指派的角色。

使用CLI檢視指派給角色的Snap Creator使用者

您只能使用命令列介面（CLI）來檢視指派給每個角色的所有Snap Creator使用者清單。

1. 輸入下列命令：

   「napcreator --server host_name --port port_Number --usersc_use_name --passwdsc_passwd—action userlistasrided --roleName role_name --verbose'」

   範例如下：

   ```
   snapcreator --server localhost --port 8080 --user SCadmin
   --passwd passwd123 --action userListAssigned
   -rolename ADMINISTRATOR -verbose
   ```

使用CLI建立Snap Creator權限

您只能使用命令列介面（CLI）建立可指派給角色的Snap Creator權限。

1. 建立權限：

   「napcreator --server host_name --port port_Number --usersc_use_name --passwdsc_passwd—action permAdd -permName permission_name --perDesc permission_description --verbose'」

   ```
   snapcreator --server localhost --port 8080 --user SCadmin
   --passwd passwd123 --action permAdd --permName backup
   --permDesc "Permission to run a backup" -verbose
   ```

指派對Snap Creator角色的權限

您可以使用Snap Creator GUI來指派對Snap Creator角色的權限。

1. 從Snap Creator GUI主功能表中、選取*使用者與角色*>*角色管理*。
2. 在角色管理索引標籤中、選取所需的角色、然後按一下*指派權限*。
3. 將所需的權限從左欄移到右欄、然後按一下*「Save（儲存）」*。

   您可以在欄之間選取及拖曳權限、或按一下箭頭在欄之間移動權限。

4. 選取角色並在「角色與指派的權限」窗格中檢視指派的權限、以驗證是否已指派權限。

使用CLI建立所有Snap Creator權限的清單

您只能使用命令列介面（CLI）、建立所有可指派給角色的Snap Creator權限清單。

1. 輸入下列命令：

   「napcreator --server host_name --port port_Number --usersc_use_name --passwdsc_passwd—action permosList -verbose」

   範例如下：

   ```
   snapcreator --server localhost --port 8080 --user SCadmin
   --passwd passwd123 --action permList --verbose
   ```

檢視指派給角色的Snap Creator權限

您可以使用Snap Creator GUI來檢視指派給角色的所有Snap Creator權限清單。

1. 從Snap Creator GUI主功能表中、選取*使用者與角色*>*角色管理*。
2. 在「角色管理」索引標籤中、選取所需的角色。
3. 選取所需的角色、然後在「角色與指派的權限」窗格中檢視指派的權限。

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.