管理使用者存取

Snap Creator Framework

NetApp
July 19, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/snap-creator-framework/administration/task_creating_users.html on July 19, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目錄

管理使用者存取 1
使用者 1
角色 1
權限 1
營運 2
設定檔 2
管理儲存控制器的使用者存取 3
建立SnapCreator使用者 3
指派設定檔給Snap Creator使用者 3
使用CLI檢視SnapCreator使用者和指派的設定檔清單 4
建立Snap Creator角色 4
指派角色給Snap Creator使用者 4
檢視SnapCreator使用者和指派角色的清單 4
使用CLI檢視指派給角色的Snap Creator使用者 5
使用CLI建立Snap Creator權限 5
指派對Snap Creator角色的權限 5
使用CLI建立所有Snap Creator權限的清單 6
檢視指派給角色的Snap Creator權限 6

管理使用者存取

SnapCreator提供角色型存取控制（RBAC）等安全功能、可讓您管理Snap Creator內的使用者存取。

RBAC涉及使用者、角色、權限、作業和設定檔。使用者、角色和權限可由Snap Creator使用者定義。

使用者

- 使用者會以使用者名稱和密碼加以唯一識別。
- 可以將使用者指派給一或多個角色和設定檔、並將其取消指派給該使用者。
- 當Snap Creator伺服器啟動時、snapcreator.properties檔案中的SNAPCREATOR_USERN會新增為使用者。
- snapcreator.properties檔案中的SNAPCREATOR_user,會在啟動期間建立使用者時指派預設的系統管理員角色。

角色

角色具有一或多個權限。指派的權限可決定使用者可以執行的動作、以及使用者可以存取的GUI元素。內建三種角色：

- 系統管理員

  擁有所有API的完整存取權。這是唯一能夠建立、編輯及刪除使用者的角色。

- 營運者

  此角色設定為超級使用者、可存取除RBAC以外的所有API。

- 檢視者

  存取權限非常有限。此角色可存取唯讀SnapCreator API呼叫。

這些內建角色無法新增、移除或修改。

權限

權限是使用者獲授權執行的一組作業。下列為內建權限：

- 備份

  執行備份或複製作業所需的。

- 組態

  建立、讀取、更新及刪除組態檔所需的。

- 自訂

  啟動自訂外掛程式作業所需。

- * extended儲存庫*

  執行目錄（也稱為延伸儲存庫）作業所需的資源。

- 全球

  建立、編輯及刪除全域組態檔所需的項目。

- * policy_admin*

  呼叫原則作業所需的項目（例如、addPolicy、updatePolicy、removePolicy）。

- * policy_Viewer*

  唯讀原則作業所需。

- * RBAC管理*

  管理使用者所需的項目（例如：建立、更新、刪除使用者及角色； 也可指派和取消指派角色、權限）。

- * RBAC檢視*

  檢視使用者帳戶、指派的角色及指派的權限時所需。

- 還原

  執行還原作業所需的。

- 排程器

  執行排程器作業所需。

- 檢視者

  提供唯讀作業的授權。

營運

作業是Snap Creator檢查授權的基礎值。一些作業範例包括getTask、fileCloneCreate、createTask、dirCreate等等。

> 無法新增、移除或修改作業。

設定檔

- 設定檔會指派給使用者。

- RBAC中的設定檔會建立在檔案系統的設定檔目錄中。
- 某些Snap Creator API會檢查使用者是否已指派至設定檔、並檢查作業權限。

  例如、如果使用者想要工作狀態、RBAC會驗證使用者是否有權呼叫Scheduler工作、然後檢查是否已將與工作相關的設定檔指派給使用者。

- 如果指派給「操作員」角色的使用者建立設定檔、則該設定檔會自動指派給使用者。

管理儲存控制器的使用者存取

如果您不使用Active IQ Unified Manager 此伺服器、則需要使用者名稱和密碼才能與儲存控制器通訊。密碼可加密以確保安全。

> 您不應使用root使用者或admin/vsadmin使用者。最佳實務做法是建立具有必要API權限的備份使用者。

網路通訊是透過HTTP（80）或HTTPS（443）進行、因此您必須在執行Snap Creator的主機和儲存控制器之間開啟其中一個或兩個連接埠。必須在儲存控制器上建立使用者以進行驗證。對於HTTPS、您必須確保已在儲存控制器上啟用及設定使用者。

建立**SnapCreator**使用者

您可以使用Snap Creator GUI來建立Snap Creator使用者、並執行多項動作、例如指派設定檔和角色給使用者。

1. 從Snap Creator GUI主功能表中、選取*使用者與角色*>*使用者管理*。
2. 在使用者管理索引標籤中、按一下*新增*。
3. 在「新使用者」對話方塊中、輸入使用者名稱密碼、然後按一下「儲存」。

   新的使用者名稱會顯示在「使用者」窗格的「使用者名稱」下。

指派設定檔給**Snap Creator**使用者

您可以使用Snap Creator GUI、將設定檔指派給Snap Creator使用者。

1. 從Snap Creator GUI主功能表中、選取*使用者與角色*>*使用者管理*。
2. 在使用者管理索引標籤中、選取所需的使用者名稱、然後按一下*指派設定檔*。
3. 將所需的設定檔從左欄移到右欄、然後按一下*「Save（儲存）」*。

   您可以在欄之間選取並拖曳設定檔、或按一下箭頭、在欄之間移動設定檔。

4. 選取使用者並在*「指派的設定檔與角色」窗格中檢視指派的設定檔、以確認已指派設定檔。

使用CLI檢視SnapCreator使用者和指派的設定檔清單

您只能使用命令列介面（CLI）檢視所有具有設定檔的Snap Creator使用者帳戶清單。

1. 輸入下列命令：

   「napcreator --server host_name --port port_Number --usersc_user_name --passwdsc_passwd—profile profile_name --action userlistForProfile --verbose'

   範例如下：

   ```
   snapcreator --server localhost --port 8080
   --user SCadmin --passwd passwd123 –profile FirstProfile
   --action userListForProfile --verbose
   ```

建立Snap Creator角色

您可以使用Snap Creator GUI來建立Snap Creator角色。

1. 從Snap Creator GUI主功能表中、選取*使用者與角色*>*角色管理*。
2. 在「角色管理」索引標籤中、按一下「新增」。
3. 在「新增角色」對話方塊中、輸入角色名稱和說明、然後按一下「儲存」。

   新角色會顯示在*角色*窗格中。

指派角色給Snap Creator使用者

您可以使用Snap Creator GUI、將角色指派給Snap Creator使用者。

1. 從Snap Creator GUI主功能表中、選取*使用者與角色*>*使用者管理*。
2. 在使用者管理索引標籤中、選取所需的使用者名稱、然後按一下*指派設定檔*。
3. 將所需的角色從左欄移至右欄、然後按一下*「Save（儲存）」*。

   您可以在欄之間選取並拖曳角色、或按一下箭頭、在欄之間移動角色。

4. 選取使用者並在「指派的設定檔與角色」窗格中檢視指派的角色、以確認已指派該角色。

檢視SnapCreator使用者和指派角色的清單

您可以使用Snap Creator GUI來檢視Snap Creator使用者及其指派角色的清單。

1. 從Snap Creator GUI主功能表中、選取*使用者與角色*>*使用者管理*。
2. 在「指派的設定檔與角色」窗格中檢視使用者清單。

3. 選取所需的使用者、然後在「指派的設定檔與角色」窗格中檢視指派的角色。

使用CLI檢視指派給角色的Snap Creator使用者

您只能使用命令列介面（CLI）來檢視指派給每個角色的所有Snap Creator使用者清單。

1. 輸入下列命令：

   「napcreator --server host_name --port port_Number --usersc_use_name --passwdsc_passwd—action userlistasrided --roleName role_name --verbose'」

   範例如下：

   ```
   snapcreator --server localhost --port 8080 --user SCadmin
   --passwd passwd123 --action userListAssigned
   -rolename ADMINISTRATOR -verbose
   ```

使用CLI建立Snap Creator權限

您只能使用命令列介面（CLI）建立可指派給角色的Snap Creator權限。

1. 建立權限：

   「napcreator --server host_name --port port_Number --usersc_use_name --passwdsc_passwd—action permAdd -permName permission_name --perDesc permission_description --verbose'」

   ```
   snapcreator --server localhost --port 8080 --user SCadmin
   --passwd passwd123 --action permAdd --permName backup
   --permDesc "Permission to run a backup" -verbose
   ```

指派對Snap Creator角色的權限

您可以使用Snap Creator GUI來指派對Snap Creator角色的權限。

1. 從Snap Creator GUI主功能表中、選取*使用者與角色*>*角色管理*。
2. 在角色管理索引標籤中、選取所需的角色、然後按一下*指派權限*。
3. 將所需的權限從左欄移到右欄、然後按一下*「Save（儲存）」*。

   您可以在欄之間選取及拖曳權限、或按一下箭頭在欄之間移動權限。

4. 選取角色並在「角色與指派的權限」窗格中檢視指派的權限、以驗證是否已指派權限。

使用CLI建立所有Snap Creator權限的清單

您只能使用命令列介面（CLI）、建立所有可指派給角色的Snap Creator權限清單。

1. 輸入下列命令：

   「napcreator --server host_name --port port_Number --usersc_use_name --passwdsc_passwd—action permosList -verbose」

   範例如下：

   ```
   snapcreator --server localhost --port 8080 --user SCadmin
   --passwd passwd123 --action permList --verbose
   ```

檢視指派給角色的Snap Creator權限

您可以使用Snap Creator GUI來檢視指派給角色的所有Snap Creator權限清單。

1. 從Snap Creator GUI主功能表中、選取*使用者與角色*>*角色管理*。
2. 在「角色管理」索引標籤中、選取所需的角色。
3. 選取所需的角色、然後在「角色與指派的權限」窗格中檢視指派的權限。

版權資訊

Copyright©2022 NetApp、Inc.版權所有。美國印製本文件中版權所涵蓋的任何部分、不得以任何形式或任何方式（包括影印、錄製、 在未事先取得版權擁有者書面許可的情況下、在電子擷取系統中進行錄音或儲存。

衍生自受版權保護之NetApp資料的軟體必須遵守下列授權與免責聲明：

本軟體係由NetApp「依現狀」提供、不含任何明示或暗示的保證、包括但不限於適售性及特定用途適用性的暗示保證、特此聲明。在任何情況下、NetApp均不對任何直接、間接、偶發、特殊、示範、 或衍生性損害（包括但不限於採購替代商品或服務；使用損失、資料或利潤損失； 或業務中斷）、無論是在合約、嚴格責任或侵權行為（包括疏忽或其他）中、無論是因使用本軟體而產生的任何責任理論（包括疏忽或其他）、即使已被告知可能造成此類損害。

NetApp保留隨時變更本文所述之任何產品的權利、恕不另行通知。除非NetApp以書面明確同意、否則NetApp不承擔因使用本文所述產品而產生的任何責任或責任。使用或購買本產品並不代表NetApp擁有任何專利權利、商標權利或任何其他智慧財產權。

本手冊所述產品可能受到一或多個美國國家/地區的保護專利、國外專利或申請中。

限制權利圖例：政府使用、複製或揭露受DFARS 252.277-7103（1988年10月）和FAR 52-227-19（1987年6月）技術資料與電腦軟體權利條款（c）（1）（ii）分段所述限制。

商標資訊

NetApp、NetApp標誌及所列的標章 http://www.netapp.com/TM 為NetApp、Inc.的商標。其他公司和產品名稱可能為其各自所有者的商標。