ロールベースアクセス制御（RBAC）の設定

SnapCenter Software 4.5

NetApp
April 22, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/snapcenter-45/install/task_add_a_user_or_group_and_assign_role_and_assets.html on April 22, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目次

ロールベースアクセス制御（ RBAC ）の設定 1
ユーザまたはグループを追加し、ロールとアセットを割り当てます 1
ロールを作成します 3
security login コマンドを使用して、 ONTAP RBAC ロールを追加します 4
最小権限を持つ SVM ロールを作成します 6
最小限の権限で ONTAP クラスタロールを作成します 10
Active Directory の読み取り権限を有効にするように IIS アプリケーションプールを設定します 16

ロールベースアクセス制御（ RBAC ）の設定

ユーザまたはグループを追加し、ロールとアセットを割り当てます

SnapCenter ユーザのロールベースアクセス制御を設定するには、ユーザまたはグループを追加してロールを割り当てます。ロールに基づいて、 SnapCenter ユーザがアクセスできるオプションが決まります。

- 必要なもの *
- 「 SnapCenterAdmin 」ロールでログインする必要があります。
- ユーザまたはグループのアカウントを、オペレーティングシステムまたはデータベースの Active Directory に作成しておく必要があります。SnapCenter を使用してこれらのアカウントを作成することはできません。

  ユーザ名とグループ名に /\ [] 、 | = 、 + * ？ <> 、 ' を使用することはできません。

- SnapCenter には、事前定義されたロールが複数あり

  これらのロールをユーザに割り当てるか、新しいロールを作成できます。

- SnapCenter RBAC に追加される AD ユーザと AD グループには、 Active Directory 内の Users コンテナと Computers コンテナに対する読み取り権限が必要です。
- 適切な権限が割り当てられたユーザまたはグループにロールを割り当てたら、ホストやストレージ接続などの SnapCenter アセットへのユーザアクセスを割り当てる必要があります。

  これにより、ユーザは、自身に割り当てられたアセットに対して権限のある処理を実行できます。

- RBAC の権限と効率性を利用するには、いずれかの時点でロールをユーザまたはグループに割り当てる必要があります。
- ホスト、リソースグループ、ポリシー、ストレージ接続、プラグインなどのアセットを割り当てることができます。 ユーザまたはグループの作成時にユーザにクレデンシャルを付与する必要があります。
- 特定の処理を実行するためにユーザに割り当てる必要がある最小アセットは次のとおりです。

操作	資産の割り当て
リソースを保護	ホスト、ポリシー
バックアップ	ホスト、リソースグループ、ポリシー
リストア	ホスト、リソースグループ
クローン	ホスト、リソースグループ、ポリシー

操作	資産の割り当て
クローンのライフサイクル	ホスト
リソースグループを作成します	ホスト

- Windows クラスタまたは DAG （ Exchange Server データベース可用性グループ）のアセットに新しいノードを追加したときに、その新しいノードをユーザに割り当てた場合は、新しいノードを追加するアセットをユーザまたはグループに再割り当てする必要があります。

  RBAC ユーザまたはグループをクラスタまたは DAG に再割り当てして、新しいノードを RBAC ユーザまたはグループに追加する必要があります。たとえば、 2 ノードクラスタで RBAC ユーザまたはグループをクラスタに割り当てているとします。クラスタに別のノードを追加した場合は、 RBAC のユーザまたはグループをクラスタに再割り当てして、 RBAC ユーザまたはグループの新しいノードを追加します。

- Snapshot コピーをレプリケートする場合は、処理を実行するユーザにソースボリュームとデスティネーションボリュームの両方のストレージ接続を割り当てる必要があります。

  ユーザにアクセスを割り当てる前にアセットを追加しておく必要があります。

> SnapCenter Plug-in for VMware vSphere の機能を使用して VM 、 VMDK 、またはデータストアを保護している場合は、 VMware vSphere GUI を使用して、 SnapCenter Plug-in for VMware vSphere ロールに vCenter ユーザを追加する必要があります。VMware vSphere のロールについては、を参照してください "SnapCenter Plug-in for VMware vSphere に組み込みの事前定義のロール"。

- 手順 *

  1. 左側のナビゲーションペインで、 * 設定 * をクリックします。
  2. [設定] ページで、 [* ユーザーとアクセス >] をクリックします +*
  3. [Add Users/Groups from Active Directory or Workgroup] ページで、次の手順を実行します。

フィールド	手順
アクセスタイプ	ドメインまたはワークグループのいずれかを選択します ドメイン認証タイプには、ロールにユーザを追加するユーザまたはグループのドメイン名を指定する必要があります。 デフォルトでは、ログインしているドメイン名があらかじめ入力されています。 信頼されていないドメインは、 [* 設定 * > * グローバル設定 * > * ドメイン設定 * （ * Settings * > * Global Settings * ）] ページで登録する必要があります。

フィールド	手順
を入力します	[ユーザー] または [グループ] を選択します SnapCenter でサポートされるのはセキュリティグループのみで、配信グループはサポートされません。
ユーザ名	a. 部分的なユーザー名を入力し、 * 追加 * をクリックします。 ユーザ名では大文字と小文字が区別されます。 b. 検索リストからユーザ名を選択します。 別のドメインまたは信頼されていないドメインのユーザを追加する場合は、ユーザ名を完全に入力する必要があります。これは、クロスドメインユーザの検索リストがないためです。 この手順を繰り返して、選択したロールにユーザまたはグループを追加します。
ロール	ユーザを追加するロールを選択します。

4. [**Assign**] をクリックし、 [Assign Assets] ページで次の手順を実行します。
   a. [* アセット *] ドロップダウン・リストからアセットのタイプを選択します。
   b. [アセット] リストで、アセットを選択します。

      アセットは、ユーザが SnapCenter にアセットを追加した場合にのみ表示されます。

   c. 必要なすべてのアセットについて、この手順を繰り返します。
   d. [保存（ Save ）] をクリックします。
5. [Submit （送信）] をクリックします。

   ユーザまたはグループを追加してロールを割り当てたら、リソースのリストを更新します。

ロールを作成します

既存の SnapCenter ロールに加えて、独自のロールを作成して権限をカスタマイズできます。

「 SnapCenterAdmin 」ロールでログインする必要があります。

- 手順 *

1. 左側のナビゲーションペインで、 * 設定 * をクリックします。
2. 設定ページで、 * 役割 * をクリックします。
3. をクリックします ＋。
4. [Add Role] ページで、新しいロールの名前と概要を指定します。

> SnapCenter 4.5 では、 /\[] 、 |= 、 + * ？ <> という文字を含むロール名は使用できません。以前のリリースの SnapCenter で作成したロールにこれらの特殊文字を使用する場合は、「 isableSQLInjionValidation 」パラメータの値を true に変更することで、ロール名の検証を無効にできます。

5. このロールのすべてのメンバーは、他のメンバーのオブジェクトを表示できます * を選択すると、そのロールの他のメンバーは、リソースリストの更新後にボリュームやホストなどのリソースを参照できます。

   他のメンバーが割り当てられているオブジェクトをこのロールのメンバーに表示しないようにするには、このオプションを選択解除する必要があります。

> このオプションを有効にすると、オブジェクトまたはリソースを作成したユーザと同じロールにユーザが属している場合に、オブジェクトまたはリソースへのアクセスをユーザに割り当てる必要がなくなります。

1. [アクセス許可] ページで、そのロールに割り当てるアクセス許可を選択するか、 [すべて選択] をクリックしてそのロールにすべてのアクセス許可を付与します。
2. [Submit （送信）] をクリックします。

security login コマンドを使用して、 ONTAP RBAC ロールを追加します

ストレージシステムで clustered ONTAP を実行している場合、 security login コマンドを使用して ONTAP RBAC ロールを追加できます。

- 必要なもの *
- clustered ONTAP を実行しているストレージシステム用に ONTAP RBAC ロールを作成する前に、次の項目について確認しておく必要があります。
  - 実行するタスク
  - これらのタスクを実行するために必要な権限
- RBAC ロールを設定するには、次の操作を実行する必要があります。
  - コマンドおよびコマンドディレクトリ、またはその両方に権限を付与します。

    コマンドおよびコマンドディレクトリのアクセスには、フルアクセスと読み取り専用の 2 つのレベルがあります。

フルアクセス権限は、常に最初に割り当てる必要があります。

- ユーザにロールを割り当てます。
- SnapCenter プラグインがクラスタ全体のクラスタ管理者 IP に接続されているか、またはクラスタ内の SVM に直接接続されているかに応じて、設定は異なります。

- このタスクについて *

RBAC User Creator for Data ONTAP ツールを使用して、これらのロールのストレージシステムへの設定を簡素化することができます。このツールは、ネットアップコミュニティフォーラムに掲載されています。

このツールは、 ONTAP 権限の適切な設定を自動的に処理します。たとえば、 Data ONTAP フルアクセス権限が最初に表示されるように、権限が自動的に正しい順序で追加されます。読み取り専用権限を最初に追加し、次にフルアクセス権限を追加すると、 ONTAP はフルアクセス権限を重複するものとしてマーキングし、無視します。

> SnapCenter または ONTAP をあとからアップグレードする場合は、 RBAC User Creator for Data ONTAP ツールを再度実行して、以前に作成したユーザロールを更新する必要があります。以前のバージョンの SnapCenter または ONTAP 用に作成したユーザロールは、アップグレード後のバージョンでは正常に機能しません。ツールを再実行すると、アップグレードが自動的に処理されます。ロールを再作成する必要はありません。

ONTAP RBAC ロールの設定の詳細については、を参照してください "ONTAP 9 管理者認証と RBAC パワーガイド"。

> SnapCenter のドキュメントではロールに割り当てる要素を「権限」と呼びますが、OnCommand System Manager GUI では ' 権限の代わりに属性が使用されます ONTAP RBAC ロールを設定する場合は、この 2 つの用語は同じ意味です。

- 手順 *

1. ストレージシステムで次のコマンドを入力して、新しいロールを作成します。

   「 securitylogin role create <role_name\> -cmddirname 」「 command 」 -access all – vserver <svm_name\> 」のように指定します

   - svm_name は、 SVM ユーザの名前です。空白のままにすると、デフォルトでクラスタ管理者が指定されます。
   - role_name は、ロールに指定する名前です。
   - command は、 ONTAP の機能です。

   > このコマンドは権限ごとに実行する必要があります。フルアクセスコマンドは、読み取り専用コマンドの前にリストする必要があります。

   権限のリストについては、を参照してください "ロールの作成および権限の割り当てに使用する ONTAP CLI コマンド"。

2. 次のコマンドを入力して、ユーザ名を作成します。

   「 securitylogin create -username <user_name\> -application ontapi -authmethod <password\> -role

<name_on_role_in_step_1\> – vserver <svm_name\> -comment "user_description"

- user_name は、作成するユーザの名前です。
- <password> は、パスワードです。パスワードを指定しないと、パスワードの入力を求めるプロンプトが表示されます。
- svm_name は、 SVM ユーザの名前です。

3. 次のコマンドを入力して、ユーザにロールを割り当てます。

   「 securitylogin modify username <user_name> – vserver <svm_name> -role <role_name\> -application ontapi -application console -authmethod <password\> 」の形式で指定します

   - <user_name> は、手順 2 で作成したユーザの名前です。このコマンドでは、ロールに関連付けるユーザを変更できます。
   - <svm_name> は SVM の名前です。
   - <role_name> は、手順 1 で作成したロールの名前です。
   - <password> は、パスワードです。パスワードを指定しないと、パスワードの入力を求めるプロンプトが表示されます。

4. 次のコマンドを入力して、ユーザが正しく作成されたことを確認します。

   「 securitylogin show – vserver <svm_name> -user-or -group-name <user_name\>

user_name は、手順 3 で作成したユーザの名前です。

最小権限を持つ **SVM** ロールを作成します

ONTAP で新しい SVM ユーザのロールを作成する場合、実行する必要がある ONTAP CLI コマンドがいくつかあります。ONTAP 内の SVM を SnapCenter で使用するように設定し、 vsadmin ロールを使用したくない場合、このロールが必要です。

- 手順 *

1. ストレージシステムで、ロールを作成し、そのロールにすべての権限を割り当てます。

   「 security login role create – vserver <svm_name> -role <svm_role_Name\> -cmddirname <permission\>`

   このコマンドは権限ごとに実行する必要があります。

1. ユーザを作成し、そのユーザにロールを割り当てます。

   「 security login create -user <user_name\> -vserver <svm_name> -application ontapi -authmethod password -role <svm_Role_Name\>` 」のように設定します

2. ユーザのロックを解除します。

   'security login unlock -user <user_name\> -vserver <svm_name\>`

SVM ロールの作成および権限の割り当てに使用する ONTAP CLI コマンド

SVM ロールを作成して権限を割り当てるには、いくつかの ONTAP CLI コマンドを実行する必要があります。

- 「 security login role create -role SVM_SVM_SVM_Role_Name -cmddirname 」「 snapmirror list -destinations 」 -vserver SVM_name -access all 」
- 「 security login role create -role SVM_SVM_SVM_Role_Name -cmddirname 」 event generate-autosupport-log 「 -vserver svm_name -access all 」
- 「 security login role create -vserver SVM_name -role SVM_SVM_SVM_Role_Name -cmddirname 」 job history show 「 -access all 」
- 「 security login role create -vserver SVM_name -role SVM_SVM_SVM_Role_Name -cmddirname "job stop " -access all"
- 「 security login role create -vserver SVM_name -role SVM_SVM_SVM_SVM_SVM_Role_name -cmddirname "LUN" -access all" 」
- 「 security login role create -vserver svm_name -role SVM_Role_Name -cmddirname 」 lun create 「 -access all
- 「 security login role create -vserver svm_name -role SVM_Role_Name -cmddirname 」 lun delete -access all を指定します
- 「 security login role create -vserver svm_name -role SVM_Role_Name -cmddirname 」 lun igroup add 「 -access all
- 「 security login role create -vserver svm_name -role SVM_Role_Name -cmddirname 」 lun igroup create 「 -access all
- 「 security login role create -vserver svm_name -role SVM_Role_Name -cmddirname 」 lun igroup delete 「 -access all
- 「 security login role create -vserver svm_name -role SVM_Role_Name -cmddirname 」「 lun igroup rename 」 -access all
- 「 security login role create -vserver svm_name -role SVM_Role_Name -cmddirname 」 lun igroup show 「 -access all
- 「 security login role create -vserver svm_name -role SVM_Role_Name -cmddirname 」 lun mapping add-reporting-nodes 「 -access all 」
- 「 security login role create -vserver SVM_name -role SVM_SVM_SVM_Role_Name -cmddirname "LUN mapping create " -access all"
- 「 security login role create -vserver svm_name -role SVM_Role_Name -cmddirname 」 lun mapping delete 「 -access all
- 「 security login role create -vserver svm_name -role SVM_Role_Name -cmddirname 」 lun mapping remove-reporting-nodes 「 -access all
- 「 security login role create -vserver svm_name -role SVM_Role_Name -cmddirname 」 lun mapping show 「 -access all
- 「 security login role create -vserver svm_name -role SVM_Role_Name -cmddirname 」 lun modify 「 -access all
- 「 security login role create -vserver svm_name -role SVM_Role_Name -cmddirname 」 lun move-in -volume 」 -access all

- 「security login role create -vserver svm_name -role SVM_Role_Name -cmddirname "LUN offline" -access all
- 「security login role create -vserver svm_name -role SVM_Role_Name -cmddirname "LUN online " -access all
- 「security login role create -vserver svm_name -role SVM_Role_Name -cmddirname "LUN resize " -access all
- 「security login role create -vserver svm_name -role SVM_Role_Name -cmddirname "LUN serial" -access all
- 「security login role create -vserver svm_name -role SVM_Role_Name -cmddirname 」 lun show 「 -access all
- 「security login role create -vserver SVM_name -role SVM_SVM_SVM_Role_Name -cmddirname " network interface " -access readonly 」
- 「security login role create -vserver svm_name -role SVM_Role_Name -cmddirname 」 snapmirror policy add-rule -access all
- 「security login role create -vserver svm_name -role SVM_Role_Name -cmddirname 」 snapmirror policy modify -rule 「 -access all
- 「security login role create -vserver svm_name -role SVM_Role_Name -cmddirname 」 snapmirror policy remove-rule 「 -access all
- 「security login role create -vserver svm_name -role SVM_Role_Name -cmddirname 」 snapmirror policy show 「 -access all
- 「security login role create -vserver svm_name -role SVM_Role_Name -cmddirname "snapmirror restore" -access all
- 「security login role create -vserver svm_name -role SVM_Role_Name -cmddirname "snapmirror show " -access all
- 「security login role create -vserver svm_name -role SVM_Role_Name -cmddirname "snapmirror update" -access all
- 「security login role create -vserver svm_name -role SVM_Role_Name -cmddirname 」 snapmirror update ls -set 「 -access all
- 「security login role create -vserver SVM_name -role SVM_Role_Name -cmddirname 」「 version 」 -access all
- 「security login role create -vserver SVM_name -role SVM_Role_Name -cmddirname 」 volume clone create 「 -access all
- 「security login role create -vserver svm_name -role SVM_Role_Name -cmddirname 」 volume clone show 「 -access all
- 「security login role create -vserver SVM_name -role SVM_Role_Name -cmddirname 」 volume clone split start 「 -access all 」に設定されています
- 「security login role create -vserver svm_name -role SVM_Role_Name -cmddirname 」 volume clone split stop 「 -access all 」に設定されています
- 「security login role create -vserver svm_name -role SVM_Role_Name -cmddirname 」 volume create コマンド -access all
- 「security login role create -vserver svm_name -role SVM_Role_Name -cmddirname 」 volume destroy -access all

- 「 security login role create -vserver svm_name -role SVM_Role_Name -cmddirname 」 volume file clone create 「 -access all
- 「 security login role create -vserver SVM_name -role SVM_Role_Name -cmddirname 」 volume file show -disk -usage 「 -access all 」に設定されています
- 「 security login role create -vserver svm_name -role SVM_Role_Name -cmddirname 」 volume modify コマンド -access all `
- 「 security login role create -vserver svm_name -role SVM_Role_Name -cmddirname 」 volume offline 「 -access all
- 「 security login role create -vserver svm_name -role SVM_Role_Name -cmddirname 」 volume online 「 -access all
- 「 security login role create -vserver svm_name -role SVM_Role_Name -cmddirname 」 volume qtree create 「 -access all
- 「 security login role create -vserver svm_name -role SVM_Role_Name -cmddirname 」 volume qtree delete 「 -access all
- 「 security login role create -vserver svm_name -role SVM_Role_Name -cmddirname 」 volume qtree modify 「 -access all
- 「 security login role create -vserver svm_name -role SVM_Role_Name -cmddirname 」 volume qtree show 「 -access all
- 「 security login role create -vserver svm_name -role SVM_Role_Name -cmddirname 」 volume restrict 「 -access all
- 「 security login role create -vserver svm_name -role SVM_Role_Name -cmddirname 」 volume show コマンド「 -access all 」
- 「 security login role create -vserver svm_name -role SVM_Role_Name -cmddirname 」 volume snapshot create 「 -access all
- 「 security login role create -vserver svm_name -role SVM_Role_Name -cmddirname 」 volume snapshot delete 「 -access all
- 「 security login role create -vserver svm_name -role SVM_Role_Name -cmddirname 」 volume snapshot modify 「 -access all
- 「 security login role create -vserver SVM_name -role SVM_Role_Name -cmddirname 」 volume snapshot rename 「 -access all
- 「 security login role create -vserver svm_name -role SVM_Role_Name -cmddirname 」 volume snapshot restore コマンド -access all
- 「 security login role create -vserver svm_name -role SVM_Role_Name -cmddirname 」 volume snapshot restore -file 「 -access all
- 「 security login role create -vserver svm_name -role SVM_Role_Name -cmddirname 」 volume snapshot show 「 -access all
- 「 security login role create -vserver svm_name -role SVM_Role_Name -cmddirname 」 volume unmount 「 -access all
- 「 security login role create -vserver svm_name -role SVM_Role_Name -cmddirname 」 vserver cifs share create 「 -access all
- 「 security login role create -vserver svm_name -role SVM_Role_Name -cmddirname 」 vserver cifs share delete 「 -access all

- 「security login role create -vserver svm_name -role SVM_Role_Name -cmddirname」 vserver cifs share show 「-access all
- 「security login role create -vserver svm_name -role SVM_Role_Name -cmddirname」 vserver cifs show 「-access all
- 「security login role create -vserver svm_name -role SVM_Role_Name -cmddirname」 vserver export-policy create 「-access all
- 「security login role create -vserver svm_name -role SVM_Role_Name -cmddirname」 vserver export-policy delete 「-access all
- 「security login role create -vserver svm_name -role SVM_Role_Name -cmddirname」 vserver export-policy rule create 「-access all
- 「security login role create -vserver SVM_name -role SVM_Role_Name -cmddirname」 vserver export-policy rule show 「-access all」
- 「security login role create -vserver svm_name -role SVM_Role_Name -cmddirname」 vserver export-policy show 「-access all」 * の securitylogin role create -vserver SVM_name -role SVM_SVM_Role_Name -cmddirname 「vserver iscsi connection show」 -access all」
- 「security login role create -vserver SVM_name -role SVM_Role_Name -cmddirname」 vserver 「-access readonly
- 「security login role create -vserver svm_name -role SVM_Role_Name -cmddirname」 vserver export-policy 「-access all
- 「security login role create -vserver svm_name -role SVM_Role_Name -cmddirname」 vserver iscsi 「-access all
- 「security login role create -vserver SVM_name -role SVM_SVM_SVM_Role_name -cmddirname」「volume clone split status」 -access all」

最小限の権限で **ONTAP** クラスタロールを作成します

最小限の権限で ONTAP クラスタロールを作成して、 SnapCenter の admin ロールを使用して ONTAP で処理を実行する必要がないようにする必要があります。ONTAP のいくつかの CLI コマンドを実行して、 ONTAP クラスタロールを作成し、最小限の権限を割り当てることができます。

- 手順 *

1. ストレージシステムで、ロールを作成し、そのロールにすべての権限を割り当てます。

   「security login role create – vserver <cluster_name> -role <role_name\> -cmddirname <permission\>`」

   このコマンドは権限ごとに実行する必要があります。

1. ユーザを作成し、そのユーザにロールを割り当てます。

   「securitylogin create -user <user_name\> -vserver <cluster_name\> -application ontapi -authmethod password -role <role_name\> 」のようになります

2. ユーザのロックを解除します。

「 securitylogin unlock -user <user_name\\> -vserver <cluster_name\\> 」のようになります

クラスタロールの作成および権限の割り当てに使用する **ONTAP CLI** コマンド

クラスタロールを作成して権限を割り当てるには、いくつかの ONTAP CLI コマンドを実行する必要があります。

- 「 security login role create -role Role_Name -cmddirname 」 cluster identity modify -vserver cluster_name または cluster_name -access all 」を指定します
- 「 security login role create -role role_Name -cmddirname 」 cluster identity show -vserver cluster_name -access all 」を参照してください
- 「 security login role create -role Role_Name -cmddirname 」 cluster modify -vserver cluster_name -access all `
- 「 security login role create -role Role_Name -cmddirname 」 cluster peer show -vserver cluster_name -access all `
- 「 security login role create -role Role_Name -cmddirname 」 cluster show -vserver Cluster_name -access all `
- 「 security login role create -role Role_Name -cmddirname 」 event generate-autosupport-log 」 -vserver cluster_name -access all `
- security login role create -vserver cluster_name -role Role_Name -cmddirname " job history show " -access all `
- security login role create -vserver cluster_name -role Role_Name -cmddirname "job stop " -access all `
- 「 security login role create -vserver cluster_name -role Role_Name -cmddirname "lun" -access all
- security login role create -vserver cluster_name -role Role_Name -cmddirname "lun create " -access all `
- security login role create -vserver cluster_name -role Role_Name -cmddirname "lun delete " -access all `
- 「 security login role create -vserver cluster_name -role Role_Name -cmddirname 」「 lun igroup add 」 -access all
- 「 security login role create -vserver cluster_name -role Role_Name -cmddirname 」「 lun igroup create 」 -access all
- 「 security login role create -vserver cluster_name -role Role_Name -cmddirname 」「 lun igroup delete 」 -access all
- 「 security login role create -vserver cluster_name -role Role_Name -cmddirname 」「 lun igroup modify 」 -access all 」を参照してください
- 「 security login role create -vserver cluster_name -role Role_Name -cmddirname 」「 lun igroup rename 」 -access all
- 「 security login role create -vserver cluster_name -role Role_Name -cmddirname 」 lun igroup show コマンド -access all 」を参照してください
- 「 security login role create -vserver cluster_name -role Role_Name -cmddirname 」「 lun mapping add-reporting-nodes 」 -access all
- 「 security login role create -vserver cluster_name -role Role_Name -cmddirname 」「 lun mapping create 」 -access all

- 「 security login role create -vserver cluster_name -role Role_Name -cmddirname 」「 lun mapping delete 」 -access all
- 「 security login role create -vserver cluster_name -role Role_Name -cmddirname 」「 lun mapping remove-reporting-nodes 」 -access all
- 「 security login role create -vserver cluster_name -role Role_Name -cmddirname 」 lun mapping show 「 -access all
- security login role create -vserver cluster_name -role Role_Name -cmddirname "lun modify " -access all `
- 「 security login role create -vserver cluster_name -role Role_Name -cmddirname 」 lun move-in -volume "-access all 」を参照してください
- 「 security login role create -vserver cluster_name -role Role_Name -cmddirname "LUN offline" -access all
- 「 security login role create -vserver cluster_name -role Role_Name -cmddirname 」「 lun online 」 -access all
- 「 security login role create -vserver cluster_name -role Role_Name -cmddirname 」「 lun persistent-reservation clear 」 -access all
- 「 security login role create -vserver cluster_name -role Role_Name -cmddirname 」 lun resize 「 -access all
- 「 security login role create -vserver cluster_name -role Role_Name -cmddirname 」「 lun serial 」 -access all
- security login role create -vserver cluster_name -role Role_Name -cmddirname "lun show " -access all `
- 「 security login role create -vserver cluster_name -role Role_Name -cmddirname 」 network interface create コマンド -access readonly 」を参照してください
- 「 security login role create -vserver cluster_name -role Role_Name -cmddirname 」 network interface delete 「 -access readonly 」
- 「 security login role create -vserver cluster_name -role Role_Name -cmddirname 」 network interface modify 「 -access readonly
- 「 security login role create -vserver cluster_name -role Role_Name -cmddirname 」 network interface show 「 -access readonly 」
- security login role create -vserver cluster_name -role Role_Name -cmddirname "security login" -access readonly `
- 「 security login role create -role Role_Name -cmddirname 」「 snapmirror create 」 -vserver cluster_name -access all 」を参照してください
- 「 security login role create -role Role_Name -cmddirname 」 snapmirror list -destinations 「 -vserver cluster_name -access all 」を指定します
- 「 security login role create -vserver cluster_name -role Role_Name -cmddirname 」 snapmirror policy add -rule 「 -access all
- security login role create -vserver cluster_name -role Role_Name -cmddirname "snapmirror policy create " -access all `
- security login role create -vserver cluster_name -role Role_Name -cmddirname "snapmirror policy delete " -access all `
- security login role create -vserver cluster_name -role Role_Name -cmddirname "snapmirror policy modify " -access all `
- 「 security login role create -vserver cluster_name -role Role_Name -cmddirname 」 snapmirror policy

modify -rule 「 -access all 」を参照してください

- 「 security login role create -vserver cluster_name -role Role_Name -cmddirname 」 snapmirror policy remove-rule 「 -access all
- security login role create -vserver cluster_name -role Role_Name -cmddirname "snapmirror policy show " -access all `
- 「 security login role create -vserver cluster_name -role Role_Name -cmddirname "snapmirror restore" -access all
- security login role create -vserver cluster_name -role Role_Name -cmddirname "snapmirror show " -access all `
- 「 security login role create -vserver cluster_name -role Role_Name -cmddirname 」 snapmirror show -history 「 -access all
- security login role create -vserver cluster_name -role Role_Name -cmddirname "snapmirror update" -access all `
- 「 security login role create -vserver cluster_name -role Role_Name -cmddirname 」 snapmirror update ls -set 「 -access all
- 「 security login role create -vserver cluster_name -role Role_Name -cmddirname 」 system license add 「 -access all
- 「 security login role create -vserver cluster_name -role Role_Name -cmddirname 」 system license clean-up 「 -access all
- security login role create -vserver cluster_name -role Role_Name -cmddirname "system license delete " -access all `
- 「 security login role create -vserver cluster_name -role Role_Name -cmddirname 」 system license show 「 -access all
- 「 security login role create -vserver cluster_name -role Role_Name -cmddirname 」 system license status show 「 -access all 」を参照してください
- 「 security login role create -vserver cluster_name -role Role_Name -cmddirname 」 system node modify コマンド -access all `
- 「 security login role create -vserver cluster_name -role Role_Name -cmddirname 」 system node show 「 -access all 」を参照してください
- 「 security login role create -vserver cluster_name -role Role_Name -cmddirname 」 system status show 「 -access all 」を参照してください
- security login role create -vserver cluster_name -role Role_Name -cmddirname " version " -access all `
- 「 security login role create -vserver cluster_name -role Role_Name -cmddirname 」 volume clone create コマンド -access all `
- 「 security login role create -vserver cluster_name -role Role_Name -cmddirname 」 volume clone show 「 -access all 」を参照してください
- security login role create -vserver cluster_name -role Role_Name -cmddirname " volume clone split start " -access all `
- 「 security login role create -vserver cluster_name -role Role_Name -cmddirname 」 volume clone split stop 「 -access all
- 「 security login role create -vserver cluster_name -role Role_Name -cmddirname 」 volume create コマンド -access all `

- security login role create -vserver cluster_name -role Role_Name -cmddirname " volume destroy " -access all `
- security login role create -vserver cluster_name -role Role_Name -cmddirname " volume file clone create " -access all `
- 「 security login role create -vserver cluster_name -role Role_Name -cmddirname 」 volume file show -disk -usage 「 -access all 」を参照してください
- security login role create -vserver cluster_name -role Role_Name -cmddirname " volume modify " -access all `
- security login role create -vserver cluster_name -role Role_Name -cmddirname " volume offline " -access all `
- security login role create -vserver cluster_name -role Role_Name -cmddirname " volume online " -access all `
- 「 security login role create -vserver cluster_name -role Role_Name -cmddirname 」 volume qtree create コマンド -access all `
- security login role create -vserver cluster_name -role Role_Name -cmddirname " volume qtree delete " -access all `
- security login role create -vserver cluster_name -role Role_Name -cmddirname " volume qtree modify " -access all `
- 「 security login role create -vserver cluster_name -role Role_Name -cmddirname 」 volume qtree show 「 -access all
- security login role create -vserver cluster_name -role Role_Name -cmddirname " volume restrict " -access all `
- security login role create -vserver cluster_name -role Role_Name -cmddirname " volume show " -access all `
- 「 security login role create -vserver cluster_name -role Role_Name -cmddirname 」 volume snapshot create コマンド -access all `
- security login role create -vserver cluster_name -role Role_Name -cmddirname " volume snapshot delete " -access all `
- 「 security login role create -vserver cluster_name -role Role_Name -cmddirname 」 volume snapshot modify コマンド -access all `
- 「 security login role create -vserver cluster_name -role Role_Name -cmddirname 」 volume snapshot promote 「 -access all 」を参照してください
- security login role create -vserver cluster_name -role Role_Name -cmddirname " volume snapshot rename " -access all `
- security login role create -vserver cluster_name -role Role_Name -cmddirname " volume snapshot restore " -access all `
- 「 security login role create -vserver cluster_name -role Role_Name -cmddirname 」 volume snapshot restore -file 「 -access all
- security login role create -vserver cluster_name -role Role_Name -cmddirname " volume snapshot show " -access all `
- 「 security login role create -vserver cluster_name -role Role_Name -cmddirname 」 volume unmount 「 -access all
- 「 security login role create -vserver cluster_name -role Role_Name -cmddirname 」「 vserver 」 -access

all

- 「security login role create -vserver cluster_name -role Role_Name -cmddirname」 vserver cifs create 「-access all
- 「security login role create -vserver cluster_name -role Role_Name -cmddirname」 vserver cifs delete 「-access all
- 「security login role create -vserver cluster_name -role Role_Name -cmddirname」 vserver cifs modify 「-access all
- 「security login role create -vserver cluster_name -role Role_Name -cmddirname」 vserver cifs share modify 「-access all
- 「security login role create -vserver Cluster_name -role Role_Name -cmddirname」 vserver cifs share create 「-access all
- 「security login role create -vserver cluster_name -role Role_Name -cmddirname」 vserver cifs share delete 「-access all
- 「security login role create -vserver cluster_name -role Role_Name -cmddirname」 vserver cifs share modify 「-access all
- 「security login role create -vserver cluster_name -role Role_Name -cmddirname」 vserver cifs share show 「-access all
- 「security login role create -vserver cluster_name -role Role_Name -cmddirname」 vserver cifs show 「-access all
- 「security login role create -vserver Cluster_name -role Role_Name -cmddirname」 vserver create 「-access all
- 「security login role create -vserver cluster_name -role Role_Name -cmddirname」 vserver export-policy create 「-access all
- 「security login role create -vserver cluster_name -role Role_Name -cmddirname」 vserver export-policy delete 「-access all
- 「security login role create -vserver cluster_name -role Role_Name -cmddirname」 vserver export-policy rule create 「-access all
- 「security login role create -vserver cluster_name -role Role_Name -cmddirname」 vserver export-policy rule delete 「-access all
- 「security login role create -vserver cluster_name -role Role_Name -cmddirname」 vserver export-policy rule modify 「-access all
- 「security login role create -vserver cluster_name -role Role_Name -cmddirname」 vserver export-policy rule show 「-access all
- 「security login role create -vserver cluster_name -role Role_Name -cmddirname」 vserver export-policy show 「-access all
- 「security login role create -vserver cluster_name -role Role_Name -cmddirname」 vserver iscsi connection show 「-access all
- 「security login role create -vserver cluster_name -role Role_Name -cmddirname」 vserver modify 「-access all
- 「security login role create -vserver cluster_name -role Role_Name -cmddirname」 vserver show 「-access all

Active Directory の読み取り権限を有効にするように IIS アプリケーションプールを設定します

SnapCenter の Active Directory 読み取り権限を有効にする必要がある場合は、 Windows Server でインターネットインフォメーションサービス (IIS) を構成して、カスタムのアプリケーションプールアカウントを作成できます。

- 手順 *

  1. SnapCenter がインストールされている Windows サーバーで IIS マネージャーを開きます。
  2. 左側のナビゲーションペインで、 * アプリケーションプール * をクリックします。
  3. ［アプリケーションプール］ リストで ［ SnapCenter ］ を選択し、 ［アクション］ ペインで ［ * 詳細設定 * ］ をクリックします。
  4. [ID] を選択し、 [*…] をクリックして SnapCenter アプリケーションプール ID を編集します。
  5. [カスタムアカウント] フィールドに、 Active Directory の読み取り権限を持つドメインユーザーまたはドメイン管理者アカウント名を入力します。
  6. [OK] をクリックします。

     カスタムアカウントは、 SnapCenter アプリケーションプールに組み込まれている ApplicationPoolIdentity アカウントに代わるものです。

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.