# 安装适用于 Microsoft Exchange Server 的 SnapCenter 插件

SnapCenter Software 4.6

NetApp
May 03, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/snapcenter/protect-sce/concept_install_snapcenter_plug_in_for_microsoft_exchange_server.html on May 03, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目录

安装适用于 Microsoft Exchange Server 的 SnapCenter 插件 . . . 1
适用于 Microsoft Exchange Server 的 SnapCenter 插件的安装工作流 . . . 1
添加主机和安装适用于 Microsoft Exchange Server 的 SnapCenter 插件的前提条件 . . . 1
设置适用于 Windows 的 SnapCenter 插件的凭据 . . . 4
在 Windows Server 2012 或更高版本上配置 GMSA . . . 5
添加主机并安装适用于 Exchange 的插件 . . . 7
使用 PowerShell cmdlet 从 SnapCenter 服务器主机安装适用于 Exchange 的插件 . . . 10
通过命令行以静默方式安装适用于 Exchange 的 SnapCenter 插件 . . . 11
监控 SnapCenter 插件软件包安装状态 . . . 12
配置 CA 证书 . . . 13
将 SnapManager 7.x 配置为使 Exchange 和 SnapCenter 共存 . . . 16

# 安装适用于 Microsoft Exchange Server 的 SnapCenter 插件

## 适用于 Microsoft Exchange Server 的 SnapCenter 插件的安装工作流

如果要保护 Exchange 数据库，应安装和设置适用于 Microsoft Exchange Server 的 SnapCenter 插件。




## 添加主机和安装适用于 Microsoft Exchange Server 的 SnapCenter 插件的前提条件

在添加主机并安装插件软件包之前，您必须满足所有要求。

- 如果使用的是 iSCSI ，则 iSCSI 服务必须正在运行。
- 您必须具有具有本地管理员权限的域用户，并在远程主机上具有本地登录权限。
- 您必须对独立和数据库可用性组配置使用 Microsoft Exchange Server 2013 ， 2016 或 2019 。
- 在 Windows 主机上安装插件时，如果您指定的凭据不是内置的，或者用户属于本地工作组用户，则必须在主机上禁用 UAC 。
- 如果您在 SnapCenter 中管理集群节点，则必须具有对集群中所有节点具有管理权限的用户。
- 您必须具有对 Exchange Server 具有管理权限的用户。
- 如果已安装 SnapManager for Microsoft Exchange Server 和 SnapDrive for Windows ，则必须先注销 SnapDrive for Windows 使用的 VSS 硬件提供程序，然后才能在同一 Exchange Server 上安装适用于 Exchange 的插件，以确保使用 SnapCenter 成功保护数据。
- 如果 SnapManager for Microsoft Exchange Server 和 Plug-in for Exchange 安装在同一台服务器上，则必须暂停或从 Windows 计划程序中删除 SnapManager for Microsoft Exchange Server 创建的所有计划。

- 主机必须可从服务器解析为完全限定域名（FQDN）。如果修改了 hosts 文件以使其可解析，并且在 hosts 文件中同时指定了短名称和 FQDN，请在 SnapCenter hosts 文件中以以下格式创建一个条目：*<IP_address> <host_FQDN> <host_name>*。
- 确保防火墙中未阻止以下端口，否则添加主机操作将失败。要解析此问题描述，必须配置动态端口范围。有关详细信息，请参见 "Microsoft 文档"。
  - 对于 Windows 2016 和 Exchange 2016，端口范围为 50000 - 51000
  - 对于 Windows 2012 R2 和 Exchange 2013，端口范围为 6000 - 6500
  - 对于 Windows 2019，端口范围为 49152 - 65536

> 要确定端口范围，请执行以下命令：
>
> - netsh int ipv4 show dynamicport tcp
> - netsh int ipv4 show dynamicport udp
> - netsh int ipv6 show dynamicport tcp
> - netsh int ipv6 show dynamicport udp

## 安装适用于 **Windows** 的 **SnapCenter** 插件软件包的主机要求

在安装适用于 Windows 的 SnapCenter 插件软件包之前，您应熟悉一些基本的主机系统空间要求和规模估算要求。

| 项目 | 要求 |
| --- | --- |
| 操作系统 | Microsoft Windows<br><br>有关受支持版本的最新信息，请参见 "NetApp 互操作性表工具"。 |
| 主机上 SnapCenter 插件的最小 RAM | 1 GB |
| 主机上 SnapCenter 插件的最小安装和日志空间 | 5 GB<br><br>您应分配足够的磁盘空间并通过 logs 文件夹监控存储消耗。所需的日志空间因要保护的实体数量和数据保护操作的频率而异。如果没有足够的磁盘空间，则不会为最近运行的操作创建日志。 |
| 所需的软件包 | • Microsoft .NET Framework 4.5.2 或更高版本<br>• Windows Management Framework （WMF）4.0 或更高版本<br>• PowerShell 4.0 或更高版本<br><br>有关受支持版本的最新信息，请参见 "NetApp 互操作性表工具"。 |

## 需要 Exchange Server 特权

要使 SnapCenter 能够添加 Exchange Server 或 DAG ，并在主机或 DAG 上安装适用于 Microsoft Exchange Server 的 SnapCenter 插件，您必须为 SnapCenter 配置具有一组最低权限的用户凭据。

您必须拥有具有本地管理员权限的域用户，并在远程 Exchange 主机上具有本地登录权限，同时还必须拥有 DAG 中所有节点的管理权限。域用户需要以下最低权限：

- Add-MailboxDatabaseCopy
- 卸载数据库
- Get-AdServerSettings
- Get-DatabaseAvailabilityGroup
- Get-ExchangeServer
- get-mailboxdatabase
- Get-MailboxDatabaseCopyStatus
- Get-MailboxServer
- Get-MailboxStatistics
- Get-PublicFolderDatabase
- move-ActiveMailboxDatabase
- move-DatabasePath -ConfigurationOnly： $true
- 挂载数据库
- new-mailboxdatabase
- New-PublicFolderDatabase
- remove-mailboxdatabase
- Remove-MailboxDatabaseCopy
- Remove-PublicFolderDatabase
- Resume-MailboxDatabaseCopy
- Set-AdServerSettings
- set-mailboxdatabase -allowfilerestore： $true
- Set-MailboxDatabaseCopy
- Set-PublicFolderDatabase
- 暂停邮箱 DatabaseCopy
- update-MailboxDatabaseCopy

## 在 Windows Server 2012 或更高版本上配置 GMSA

在安装适用于 Windows 的 SnapCenter 插件软件包之前，您应熟悉一些基本的主机系统空间要求和规模估算要求。

| 项目 | 要求 |
| --- | --- |
| 操作系统 | Microsoft Windows<br><br>有关受支持版本的最新信息，请参见 "NetApp 互操作性表工具"。 |
| 主机上 SnapCenter 插件的最小 RAM | 1 GB |
| 主机上 SnapCenter 插件的最小安装和日志空间 | 5 GB<br><br>您应分配足够的磁盘空间并通过 logs 文件夹监控存储消耗。所需的日志空间因要保护的实体数量和数据保护操作的频率而异。如果没有足够的磁盘空间，则不会为最近运行的操作创建日志。 |
| 所需的软件包 | • Microsoft .NET Framework 4.5.2 或更高版本<br>• Windows Management Framework （WMF）4.0 或更高版本<br>• PowerShell 4.0 或更高版本<br><br>有关受支持版本的最新信息，请参见 "NetApp 互操作性表工具"。 |

# 设置适用于 Windows 的 SnapCenter 插件的凭据

SnapCenter 使用凭据对 SnapCenter 操作的用户进行身份验证。您应创建用于安装插件软件包的凭据以及用于对数据库执行数据保护操作的其他凭据。

- 关于此任务 *

您必须设置在 Windows 主机上安装插件的凭据。虽然您可以在部署主机和安装插件后为 Windows 创建凭据，但最佳做法是在添加 SVM 之后，在部署主机和安装插件之前创建凭据。

使用管理员权限设置凭据，包括对远程主机的管理员权限。

如果您为各个资源组设置了凭据，并且用户名不具有完全管理员权限，则必须至少为此用户名分配资源组和备份权限。

- 步骤 *

1. 在左侧导航窗格中，单击 * 设置 * 。
2. 在设置页面中，单击 * 凭据 * 。
3. 单击 * 新建 * 。

   此时将显示凭据窗口。

4. 在凭据页面中，执行以下操作：

| 对于此字段 ... | 执行此操作 ... |
| --- | --- |
| 凭据名称 | 输入凭据的名称。 |
| Username | 输入用于身份验证的用户名。<br>• 域管理员或管理员组的任何成员<br>指定要安装 SnapCenter 插件的系统上的域管理员或管理员组的任何成员。用户名字段的有效格式为：<br>◦ `netbios\username`<br>◦ d域名 `FQDN\username`<br>• 本地管理员（仅适用于工作组）<br>对于属于工作组的系统，请指定要安装 SnapCenter 插件的系统上的内置本地管理员。如果用户帐户具有提升的权限或在主机系统上禁用了用户访问控制功能，则可以指定属于本地管理员组的本地用户帐户。用户名字段的有效格式为： `username` |
| Password | 输入用于身份验证的密码。 |
| 身份验证 | 选择 Windows 作为身份验证模式。 |

5. 单击 * 确定 * 。

# 在 Windows Server 2012 或更高版本上配置 GMSA

通过 Windows Server 2012 或更高版本，您可以创建组托管服务帐户 （ GMSA ），以便从受管域帐户自动管理服务帐户密码。

- 您需要的内容 *
- 您应具有 Windows Server 2012 或更高版本的域控制器。
- 您应该拥有一个 Windows Server 2012 或更高版本的主机，该主机是域的成员。
- 步骤 *

1. 创建一个 KDS 根密钥，以便为 GMSA 中的每个对象生成唯一的密码。
2. 对于每个域，从 Windows 域控制器运行以下命令： Add-KDSRootKey -EffectiveImmediately
3. 创建和配置 GMSA ：
   a. 创建用户组帐户。

b. 向组中添加计算机对象。

c. 使用刚刚创建的用户组创建 GMSA 。

例如：

```
 New-ADServiceAccount -name <ServiceAccountName> -DNSHostName
<fqdn> -PrincipalsAllowedToRetrieveManagedPassword <group>
-ServicePrincipalNames <SPN1,SPN2,…>
.. 运行 `Get-ADServiceAccount` 命令验证服务帐户。
```

4. 在主机上配置 GMSA ：

a. 在要使用 GMSA 帐户的主机上为 Windows PowerShell 启用 Active Directory 模块。

为此，请从 PowerShell 运行以下命令：

```
PS C:\> Get-WindowsFeature AD-Domain-Services

Display Name                            Name                Install State
------------                            ----                -------------
[ ] Active Directory Domain Services    AD-Domain-Services  Available


PS C:\> Install-WindowsFeature AD-DOMAIN-SERVICES

Success Restart Needed Exit Code      Feature Result
------- -------------- ---------      --------------
True    No             Success        {Active Directory Domain Services,
Active ...
WARNING: Windows automatic updating is not enabled. To ensure that your
newly-installed role or feature is
automatically updated, turn on Windows Update.
```

a. 重新启动主机。

b. 在 PowerShell 命令提示符处运行以下命令，在主机上安装 GMSA ： `Install-AdServiceAccount <GMSA>`

c. 运行以下命令验证您的 GMSA 帐户： `Test-AdServiceAccount <GMSA>`

1. 为主机上配置的 GMSA 分配管理权限。

2. 通过在 SnapCenter 服务器中指定已配置的 GMSA 帐户来添加 Windows 主机。

SnapCenter 服务器将在主机上安装选定插件，并且在安装此插件期间，指定的 GMSA 将用作服务登录帐户。

# 添加主机并安装适用于 Exchange 的插件

您可以使用 SnapCenter 添加主机页面添加 Windows 主机。适用于 Exchange 的插件会自动安装在指定主机上。这是安装插件的建议方法。您可以为单个主机或集群添加主机并安装插件。

- 您需要的内容 *
- 您必须是分配给具有插件安装和卸载权限的角色的用户，例如 SnapCenter 管理员
- 在 Windows 主机上安装插件时，如果您指定的凭据不是内置的，或者用户属于本地工作组用户，则必须在主机上禁用 UAC 。
- 消息队列服务必须正在运行。
- 如果您使用的是组托管服务帐户（ GMSA ），则应使用管理权限配置 GMSA 。有关信息，请参见"在 Windows Server 2012 或更高版本上为 Microsoft Exchange Server 配置组托管服务帐户"。
- 关于此任务 *
- 您不能将 SnapCenter 服务器作为插件主机添加到另一个 SnapCenter 服务器。
- 您可以为单个主机或集群添加主机并安装插件软件包。
- 如果某个 Exchange 节点属于 DAG ，则不能仅向 SnapCenter 服务器添加一个节点。
- 如果要在集群（ Exchange DAG ）上安装插件，则这些插件会安装在集群的所有节点上，即使某些节点在 NetApp LUN 上没有数据库也是如此。

从 SnapCenter 4.6 开始， SCE 支持多租户，您可以使用以下方法添加主机：

| 添加主机操作 | **4.5** 及更早版本 | **4.6** 及更高版本 |
|---|---|---|
| 在跨域或不同域中添加无 IP DAG | 不支持 | supported |
| 添加多个具有唯一名称的 IP DAG ，驻留在同一个或跨域中 | supported | supported |
| 添加多个在跨域中具有相同主机名和 / 或数据库名称的 IP 或无 IP DAG | 不支持 | supported |
| 添加多个名称相同且跨域的无 IP/IP DAG | 不支持 | supported |
| 添加多个名称相同且跨域的独立主机 | 不支持 | supported |

适用于 Exchange 的插件取决于适用于 Windows 的 SnapCenter 插件软件包，并且版本必须相同。在安装适用于 Exchange 的插件期间，默认情况下会选择适用于 Windows 的 SnapCenter 插件软件包，该软件包会随 VSS 硬件提供程序一起安装。

如果已安装 SnapManager for Microsoft Exchange Server 和 SnapDrive for Windows ， 如果要在同一 Exchange Server 上安装适用于 Exchange 的插件，则必须取消注册 SnapDrive for Windows 使用的 VSS 硬件提供程序，因为它与随适用于 Exchange 的插件和适用于 Windows 的 SnapCenter 插件软件包一起安装的 VSS 硬件提供程序不兼容。有关详细信息，请参见 "如何手动注册 Data ONTAP VSS 硬件提供程序"。

- 步骤 *

1. 在左侧导航窗格中，单击 * 主机 * 。
2. 验证顶部是否已选择 * 受管主机 * 。
3. 单击 * 添加 * 。
4. 在主机页面中，执行以下操作：

| 对于此字段 ... | 执行此操作 ... |
| --- | --- |
| 主机类型 | 选择 * Windows * 作为主机类型。<br><br>SnapCenter 服务器会添加主机，然后在主机上安装适用于 Windows 的插件和适用于 Exchange 的插件（如果尚未安装）。<br><br>适用于 Windows 的插件和适用于 Exchange 的插件的版本必须相同。如果先前安装了其他版本的适用于 Windows 的插件，则 SnapCenter 会在安装过程中更新此版本。 |
| 主机名 | 输入主机的完全限定域名（ FQDN ）或 IP 地址。<br><br>SnapCenter 取决于 DNS 的正确配置。因此，最佳做法是输入完全限定域名（ FQDN ）。<br><br>只有在将 IP 地址解析为 FQDN 时，不受信任的域主机才支持此 IP 地址。<br><br>如果要使用 SnapCenter 添加主机，并且该主机属于子域，则必须提供 FQDN 。<br><br>您可以输入以下项之一的 IP 地址或 FQDN ：<br><br>• 独立主机<br>• Exchange DAG<br><br>对于 Exchange DAG ，您可以：<br><br>◦ 通过提供 DAG 名称， DAG IP 地址，节点名称或节点 IP 地址来添加 DAG 。<br>◦ 通过提供一个 DAG 集群节点的 IP 地址或 FQDN 来添加无 IP DAG 集群。<br>◦ 添加驻留在同一域或不同域中的无 IP DAG 。您还可以添加多个名称相同但域不同的无 IP DAG 。<br><br>ⓘ 对于独立主机或 Exchange DAG （跨域或相同域），建议提供主机或 DAG 的 FQDN 或 IP 地址。 |

| 对于此字段 ... | 执行此操作 ... |
| --- | --- |
| 凭据 | 选择您创建的凭据名称，或者创建新凭据。<br><br>凭据必须对远程主机具有管理权限。有关详细信息，请参见有关创建凭据的信息。<br><br>您可以通过将光标置于指定的凭据名称上方来查看有关凭据的详细信息。<br><br>凭据身份验证模式由您在添加主机向导中指定的主机类型决定。 |

5. 在选择要安装的插件部分中，选择要安装的插件。

   如果选择适用于 Exchange 的插件，则会自动取消选择适用于 Microsoft SQL Server 的 SnapCenter 插件。Microsoft 建议不要将 SQL Server 和 Exchange Server 安装在同一系统上，因为 Exchange 需要使用大量内存和其他资源。

6. （可选）单击 * 更多选项 * 。

| 对于此字段 ... | 执行此操作 ... |
| --- | --- |
| Port | 保留默认端口号或指定端口号。<br><br>默认端口号为 8145 。如果 SnapCenter 服务器安装在自定义端口上，则该端口号将显示为默认端口。<br><br>如果您手动安装了插件并指定了自定义端口，则必须指定相同的端口。否则，操作将失败。 |
| 安装路径 | 默认路径为 `C ： \Program Files\NetApp\SnapCenter` 。<br><br>您可以选择自定义路径。 |
| 在 DAG 中添加所有主机 | 添加 DAG 时选中此复选框。 |
| 跳过安装前检查 | 如果您已手动安装插件，并且不想验证主机是否满足安装插件的要求，请选中此复选框。 |

| 对于此字段 ... | 执行此操作 ... |
| --- | --- |
| 使用组托管服务帐户（GMSA）运行插件服务 | 如果要使用组托管服务帐户（GMSA）运行插件服务，请选中此复选框。<br><br>请按以下格式提供 GMSA 名称：*domainname\accountName$* 。<br><br>GMSA 仅用作适用于 Windows 的 SnapCenter 插件服务的登录服务帐户。 |

7. 单击 * 提交 * 。

   如果未选中跳过预检查复选框，则会对主机进行验证，以确定其是否满足安装插件的要求。如果不满足最低要求，则会显示相应的错误或警告消息。

   如果此错误与磁盘空间或 RAM 相关，您可以更新位于 `C ： \Program Files\NetApp\SnapCenter` WebApp 的 web.config 文件以修改默认值。如果此错误与其他参数相关，则必须修复问题描述。

   在 HA 设置中，如果要更新 web.config 文件，则必须同时更新两个节点上的文件。

1. 监控安装进度。

# 使用 PowerShell cmdlet 从 SnapCenter 服务器主机安装适用于 Exchange 的插件

您应从 SnapCenter 图形用户界面安装适用于 Exchange 的插件。如果不想使用此 GUI ，可以在 SnapCenter 服务器主机或远程主机上使用 PowerShell cmdlet 。

- 您需要的内容 *
- 必须已安装和配置 SnapCenter 服务器。
- 您必须是主机上的本地管理员或具有管理权限的用户。
- 您必须是分配给具有插件，安装和卸载权限的角色的用户，例如 SnapCenter 管理员
- 在安装适用于 Exchange 的插件之前，您必须已查看安装要求和支持的配置类型。
- 要安装适用于 Exchange 的插件的主机必须是 Windows 主机。
- 步骤 *

  1. 在 SnapCenter 服务器主机上，使用 *Open-SmConnection* cmdlet 建立会话，然后输入凭据。
  2. 使用带有所需参数的 *Add-SmHost* cmdlet 添加要安装适用于 Exchange 的插件的主机。

     有关可与 cmdlet 结合使用的参数及其说明的信息，可通过运行 *get-help command_name* 来获取。或者，您也可以参考 "《 SnapCenter 软件 cmdlet 参考指南》"。

主机可以是独立主机或 DAG 。如果指定 DAG ，则需要使用 *-isDAG* 参数。

1. 使用 *Install-SmHostPackage* cmdlet 和所需参数安装适用于 Exchange 的插件。

   此命令将在指定主机上安装适用于 Exchange 的插件，然后向 SnapCenter 注册此插件。

# 通过命令行以静默方式安装适用于 **Exchange** 的 **SnapCenter** 插件

## 您应从 SnapCenter 用户界面中安装适用于 Exchange 的插件。但是，如果由于某种原因而无法运行此插件，则可以通过 Windows 命令行在无人参与的情况下以静默模式运行适用于 Exchange 的插件安装程序。

- 您需要的内容 *
- 您必须已备份 Microsoft Exchange Server 资源。
- 您必须已安装 SnapCenter 插件软件包。
- 在安装之前，必须删除适用于 Microsoft SQL Server 的早期版本的 SnapCenter 插件。

  有关详细信息，请参见 "如何手动或直接从插件主机安装 SnapCenter 插件"。

- 步骤 *

1. 验证插件主机上是否存在 *C： \temp* 文件夹，并且已登录用户是否具有对该文件夹的完全访问权限。
2. 从 *C： \ProgramData\NetApp\SnapCenter\Package* 存储库下载适用于 Microsoft Windows 的 SnapCenter 插件。

   可以从安装了 SnapCenter 服务器的主机访问此路径。

3. 将安装文件复制到要安装此插件的主机。
4. 在本地主机上的 Windows 命令提示符处，导航到保存插件安装文件的目录。
5. 输入以下命令，将变量替换为您的数据：

   _snapcenter_windows_host_plugin.exe"/silent /debuglog"<debug_Log_Path>" /log"<Log_Path>" BI_SNAPCENTER_port=<Num>suite_INSTALLDIR="<Install_Directory_Path>" BI_SERVERCACCOUNT=<domain\administrator> ， STAW=<IFICW> ， STAW=<IFORE>

   例如：

   _C： \ProgramData\NetApp\SnapCenter\Package Repository\snapcenter_windows_host_plugin.exe "/silent /debuglog"C： \HPPW_SCSQL_Install.log /log"C： \temp" BI_SNFeatureAPCTER_port=8145 suite_INSTALLDIR="C： \Program Files\SCSQL_Install.log" /SnapCenter=Microsoft ， SnapICBI_CSEBI_SERVER_SERVER_SERVER=8145 SUPPICBI_INSTALLDISCBI=C

   ⓘ 在安装适用于 Exchange 的插件期间传递的所有参数都区分大小写。

   a. */silent /debuglog"C"： \Installdebug.log /log"C"： \temp" BI_SNAPCENTER_port=8145 suite_INSTALLDIR="C： \Program Files" BI_SERVERACCOUNT=demo\administrator*

*BI_SERVERICEPWD = Netapp1！ISFeatureInstall=HPPW， SCW*

为变量输入以下值：

| 变量 | 价值 |
| --- | --- |
| */debuglog"<debug_Log_Path>* | 指定套件安装程序日志文件的名称和位置，如以下示例所示：<br><br>*Setup.exe /debuglog"C： \PathToLog\setupexe.log* |
| BI_SNAPCENTER_PORT | 指定 SnapCenter 与 SMCore 通信所使用的端口。 |
| suite_INSTALLDIR | 指定主机插件软件包安装目录。 |
| BI_SERVERICEACCOUNT | 指定适用于 Microsoft Windows 的 SnapCenter 插件 Web 服务帐户。 |
| BI_SERVERICEPWD | 指定适用于 Microsoft Windows 的 SnapCenter 插件 Web 服务帐户的密码。 |
| ISFeatureInstall | 指定 SnapCenter 要在远程主机上部署的解决方案。 |

1. 监控 Windows 任务计划程序，主安装日志文件 *C： \Installdebug.log* 以及 *C： \Temp* 中的其他安装文件。
2. 监控 *%temp%* 目录，检查 *msiexe.exe* 安装程序是否在安装软件时没有错误。

安装适用于 Exchange 的插件会在主机上注册此插件，而不是在 SnapCenter 服务器上注册此插件。您可以通过使用 SnapCenter 图形用户界面或 PowerShell cmdlet 添加主机来在 SnapCenter 服务器上注册此插件。添加主机后，系统将自动发现此插件。

# 监控 SnapCenter 插件软件包安装状态

您可以使用作业页面监控 SnapCenter 插件软件包的安装进度。您可能需要检查安装进度以确定安装完成的时间或是否存在问题描述。

- 关于此任务 *

以下图标将显示在作业页面上，并指示操作的状态：

- 正在进行中
- 已成功完成
- 失败
- 已完成，但出现警告或由于出现警告而无法启动

- 已排队
- 步骤 *
  1. 在左侧导航窗格中，单击 * 监控 * 。
  2. 在监控页面中，单击 * 作业 * 。
  3. 在作业页面中，要筛选列表以便仅列出插件安装操作，请执行以下操作：
     a. 单击 * 筛选器 * 。
     b. 可选：指定开始和结束日期。
     c. 从类型下拉菜单中，选择 * 插件安装 * 。
     d. 从状态下拉菜单中，选择安装状态。
     e. 单击 * 应用 * 。
  4. 选择安装作业并单击 * 详细信息 * 以查看作业详细信息。
  5. 在作业详细信息页面中，单击 * 查看日志 * 。

# 配置 CA 证书

## 生成 CA 证书 CSR 文件

您可以生成证书签名请求（ CSR ），并导入可使用生成的 CSR 从证书颁发机构（ CA ）获取的证书。此证书将具有一个关联的专用密钥。

CSR 是一个编码文本块，提供给授权证书供应商以采购签名的 CA 证书。

有关生成 CSR 的信息，请参见 "如何生成 CA 证书 CSR 文件"。

> 如果您拥有域（ * .domain.company.com ）或系统（ machine1.domain.company.com ）的 CA 证书，则可以跳过生成 CA 证书 CSR 文件。您可以使用 SnapCenter 部署现有 CA 证书。

对于集群配置， CA 证书中应提及集群名称（虚拟集群 FQDN ）以及相应的主机名。在获取证书之前，可以通过填写使用者替代名称（ SAN ）字段来更新此证书。对于通配符证书（ * .domain.company.com ），此证书将隐式包含域的所有主机名。

## 导入 CA 证书

您必须使用 Microsoft 管理控制台（ MMC ）将 CA 证书导入到 SnapCenter 服务器和 Windows 主机插件中。

- 步骤 *
  1. 转到 Microsoft 管理控制台（ MMC ），然后单击 * 文件 * > * 添加 / 删除 Snapin * 。
  2. 在添加或删除管理单元窗口中，选择 * 证书 * ，然后单击 * 添加 * 。
  3. 在证书管理单元窗口中，选择 * 计算机帐户 * 选项，然后单击 * 完成 * 。
  4. 单击 * 控制台根 * > * 证书–本地计算机 * > * 可信根证书颁发机构 * > * 证书 * 。
  5. 右键单击文件夹 " 可信根证书颁发机构 " ，然后选择 * 所有任务 * > * 导入 * 以启动导入向导。

6. 完成向导，如下所示：

| 在此向导窗口中 ... | 执行以下操作 ... |
| --- | --- |
| 导入私钥 | 选择 * 是 * 选项，导入私钥，然后单击 * 下一步 * 。 |
| 导入文件格式 | 不进行任何更改；单击 * 下一步 * 。 |
| 安全性 | 指定要用于导出的证书的新密码，然后单击 * 下一步 * 。 |
| 正在完成证书导入向导 | 查看摘要，然后单击 * 完成 * 开始导入。 |

> 导入证书应与私钥捆绑在一起（支持的格式为： * 。 pfx ， * p12 ， * 。 p7b ）。

7. 对 "Personal" 文件夹重复步骤 5 。

## 获取 CA 证书指纹

证书指纹是用于标识证书的十六进制字符串。指纹是使用指纹算法根据证书内容计算得出的。

- 步骤 *

1. 在 GUI 上执行以下操作：
   a. 双击证书。
   b. 在证书对话框中，单击 * 详细信息 * 选项卡。
   c. 滚动字段列表，然后单击 * 缩略图 * 。
   d. 从框中复制十六进制字符。
   e. 删除十六进制数之间的空格。

      例如，如果指纹为 "A9 09 50 2D D8 2a E4 14 33 E6 F8 38 86 b0 0d 42 77 A3 2a 7b" ，则在删除空格后，指纹将为 "a909502dd82ae41433e6f83886b00d4277a32a7b" 。

2. 从 PowerShell 执行以下操作：
   a. 运行以下命令以列出已安装证书的指纹，并按主题名称标识最近安装的证书。

      *Get-子 项 -Path Cert ： \LOCALLMACHINE\My*

   b. 复制指纹。

## 使用 Windows 主机插件服务配置 CA 证书

您应使用 Windows 主机插件服务配置 CA 证书，以激活已安装的数字证书。

在 SnapCenter 服务器以及已部署 CA 证书的所有插件主机上执行以下步骤。

- 步骤 *

  1. 运行以下命令，删除与 SMCore 默认端口 8145 的现有证书绑定：

     ` > netsh http delete sslcert ipport=0.0.0.0： _<SMCore Port>`

     例如：

     ```
      > netsh http delete sslcert ipport=0.0.0.0:8145
     . 运行以下命令，将新安装的证书与 Windows 主机插件服务绑定：
     ```

     ` >$cert = "< 证书指纹 > "`

     ` >$guid = [guid]： ： NewGuid （） .ToString （ "B" ）`

     ` > netsh http add sslcert ipport=0.0.0.0： <*SMCore Port*> certhash=$cert AppID="$guid"`

     例如：

```
> $cert = “a909502dd82ae41433e6f83886b00d4277a32a7b”
> $guid = [guid]::NewGuid().ToString("B")
> netsh http add sslcert ipport=0.0.0.0:8145 certhash=$cert
appid="$guid"
```

## 为插件启用 CA 证书

您应在 SnapCenter 服务器和相应插件主机中配置 CA 证书并部署 CA 证书。您应为插件启用 CA 证书验证。

- 您需要的内容 *
- 您可以使用 run *set-SmCertificateSettings* cmdlet 启用或禁用 CA 证书。
- 您可以使用 *Get-SmCertificateSettings* 显示插件的证书状态。

有关可与 cmdlet 结合使用的参数及其说明的信息，可通过运行 *get-help command_name* 来获取。或者，您也可以参考 "《 SnapCenter 软件 cmdlet 参考指南》"。

- 步骤 *
  1. 在左侧导航窗格中，单击 * 主机 * 。
  2. 在主机页面中，单击 * 受管主机 * 。
  3. 选择一个或多个插件主机。
  4. 单击 * 更多选项 * 。
  5. 选择 * 启用证书验证 * 。
- 完成后 *

受管主机选项卡主机会显示一个挂锁，挂锁的颜色表示 SnapCenter 服务器与插件主机之间的连接状态。

- 表示 CA 证书既未启用，也未分配给插件主机。
- 表示 CA 证书已成功验证。
- 表示无法验证 CA 证书。
- 表示无法检索连接信息。

> 如果状态为黄色或绿色，则表示数据保护操作已成功完成。

# 将 SnapManager 7.x 配置为使 Exchange 和 SnapCenter 共存

要使适用于 Microsoft Exchange Server 的 SnapCenter 插件能够与适用于 Microsoft Exchange Server 的 SnapManager 共存，您需要在安装了适用于 Microsoft Exchange Server 的 SnapManager 的同一个 Exchange Server 上安装适用于 Microsoft Exchange Server 的 SnapCenter 插件，并禁用 SnapManager for Exchange 计划， 并使用适用于 Microsoft Exchange Server 的 SnapCenter 插件配置新计划和备份。

- 您需要的内容 *
- 已安装适用于 Microsoft Exchange Server 的 SnapManager 和适用于 Windows 的 SnapDrive ，系统和 SnapInfo 目录中都存在适用于 Microsoft Exchange Server 的 SnapManager 备份。
- 您应已删除或回收 SnapManager for Microsoft Exchange Server 所创建的不再需要的备份。
- 您应已从 Windows 计划程序暂停或删除 SnapManager for Microsoft Exchange Server 创建的所有计划。
- 适用于 Microsoft Exchange Server 的 SnapCenter 插件和适用于 Microsoft Exchange Server 的 SnapManager 可以同时位于同一个 Exchange Server 上，但您无法将现有的适用于 Microsoft Exchange Server 的 SnapManager 安装升级到 SnapCenter 。

  SnapCenter 不提供升级选项。

- SnapCenter 不支持从 SnapManager for Microsoft Exchange Server 备份还原 Exchange 数据库。

  如果在安装适用于 Microsoft Exchange Server 的 SnapCenter 插件后未卸载适用于 Microsoft Exchange Server 的 SnapManager ，并且稍后要还原适用于 Microsoft Exchange Server 的 SnapManager 备份，则必须执行其他步骤。

- 步骤 *

  1. 在所有 DAG 节点上使用 PowerShell ，确定是否已注册适用于 Windows VSS 硬件提供程序的 SnapDrive： *vssadmin list provider*

```
C:\Program Files\NetApp\SnapDrive>vssadmin list providers
vssadmin 1.1 - Volume Shadow Copy Service administrative command-line
tool
(C) Copyright 2001-2013 Microsoft Corp.

Provider name: 'Data ONTAP VSS Hardware Provider'
   Provider type: Hardware
   Provider Id: {ddd3d232-a96f-4ac5-8f7b-250fd91fd102}
   Version: 7. 1. 4. 6845
```

2. 从 SnapDrive 目录中，从 SnapDrive for Windows 取消注册 VSS 硬件提供程序： *navssprv.exe -r service – u*
3. 验证是否已删除 VSS 硬件提供程序： *vssadmin list provider*
4. 将 Exchange 主机添加到 SnapCenter ，然后安装适用于 Microsoft Windows 的 SnapCenter 插件和适用于 Microsoft Exchange Server 的 SnapCenter 插件。
5. 从所有 DAG 节点上的适用于 Microsoft Windows 的 SnapCenter 插件目录中，验证 VSS 硬件提供程序是否已注册： *vssadmin list provider*

```
[PS] C:\Windows\system32>vssadmin list providers
vssadmin 1.1 - Volume Shadow Copy Service administrative command-line
tool
(C) Copyright 2001-2013 Microsoft Corp.

Provider name: 'Data ONTAP VSS Hardware Provider'
   Provider type: Hardware
   Provider Id: {31fca584-72be-45b6-9419-53a3277301d1}
   Version: 7. 0. 0. 5561
```

6. 停止 SnapManager for Microsoft Exchange Server 备份计划。
7. 使用 SnapCenter 图形用户界面创建按需备份，配置计划备份以及配置保留设置。
8. 卸载适用于 Microsoft Exchange Server 的 SnapManager 。

   如果您现在和以后都不卸载适用于 Microsoft Exchange Server 的 SnapManager ，则要还原适用于 Microsoft Exchange Server 的 SnapManager 备份：

   a. 从所有 DAG 节点取消注册适用于 Microsoft Exchange Server 的 SnapCenter 插件： *navssprv.exe -r service -u*

   ```
   C:\Program Files\NetApp\SnapCenter\SnapCenter Plug-in for
   Microsoft Windows>navssprv.exe -r service -u
   ```

   b. 从 *C： \Program Files\NetApp\SnapDrive* 目录中，在所有 DAG 节点上注册 SnapDrive for Windows： *navssprv.exe -r service -a hostname\\username -p password*

**Copyright Information**

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

**Trademark Information**

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.