# 安装 SnapCenter 自定义插件

SnapCenter Software 4.6

NetApp
March 14, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/snapcenter/protect-scc/task_add_hosts_and_install_plug_in_packages_on_remote_hosts_scc.html on March 14, 2022.
Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目录

安装 SnapCenter 自定义插件 . . . . . 1
添加主机并在远程主机上安装插件软件包 . . . . . 1
使用 cmdlet 在多个远程主机上安装适用于 Linux 或 Windows 的 SnapCenter 插件软件包 . . . . . 4
使用命令行界面在 Linux 主机上安装 SnapCenter 自定义插件 . . . . . 5
监控安装自定义插件的状态 . . . . . 6

# 安装 SnapCenter 自定义插件

## 添加主机并在远程主机上安装插件软件包

您必须使用 SnapCenterAdd Host 页面添加主机，然后安装插件软件包。这些插件会自动安装在远程主机上。您可以为单个主机或集群添加主机并安装插件软件包。

- 您需要的内容 *
- 您必须是分配给具有插件安装和卸载权限的角色的用户，例如 SnapCenter 管理员角色。
- 您应确保消息队列服务正在运行。
- 如果您使用的是组托管服务帐户（GMSA），则应使用管理权限配置 GMSA。

  "在 Windows Server 2012 或更高版本上为自定义应用程序配置组托管服务帐户"

- 关于此任务 *

您不能将 SnapCenter 服务器作为插件主机添加到另一个 SnapCenter 服务器。

如果在集群（WSFC）上安装插件，则这些插件将安装在集群的所有节点上。

- 步骤 *

  1. 在左侧导航窗格中，单击 * 主机 * 。
  2. 验证顶部是否已选中 * 受管主机 * 选项卡。
  3. 单击 * 添加 * 。
  4. 在主机页面中，执行以下操作：

| 对于此字段 ... | 执行此操作 ... |
|---|---|
| 主机类型 | 选择主机类型：<br>• Windows<br>• Linux<br>自定义插件可在 Windows 和 Linux 环境中使用。 |

| 对于此字段 ... | 执行此操作 ... |
| --- | --- |
| 主机名 | 输入主机的完全限定域名（ FQDN ）或 IP 地址。<br><br>SnapCenter 取决于 DNS 的正确配置。因此，最佳做法是输入 FQDN 。<br><br>对于 Windows 环境，只有在将 IP 地址解析为 FQDN 时，不可信域主机才支持此 IP 地址。<br><br>您可以输入独立主机的 IP 地址或 FQDN 。<br><br>如果要使用 SnapCenter 添加主机，并且此主机属于子域，则必须提供 FQDN 。 |
| 凭据 | 选择您创建的凭据名称或创建新凭据。<br><br>这些凭据必须对远程主机具有管理权限。有关详细信息，请参见有关创建凭据的信息。<br><br>您可以通过将光标置于指定的凭据名称上方来查看有关凭据的详细信息。<br><br>凭据身份验证模式由您在添加主机向导中指定的主机类型决定。 |

5. 在 * 选择要安装的插件 * 部分中，选择要安装的插件。
6. （可选）单击 * 更多选项 * 。

| 对于此字段 ... | 执行此操作 ... |
| --- | --- |
| Port | 保留默认端口号或指定端口号。<br><br>默认端口号为 8145 。如果 SnapCenter 服务器安装在自定义端口上，则该端口号将显示为默认端口。<br><br>如果您手动安装了插件并指定了自定义端口，则必须指定相同的端口。否则，操作将失败。 |

| 对于此字段 ... | 执行此操作 ... |
| --- | --- |
| 安装路径 | 自定义插件可以安装在 Windows 系统或 Linux 系统上。<br><br>• 对于适用于 Windows 的 SnapCenter 插件软件包，默认路径为 C： \Program Files\NetApp\SnapCenter 。<br><br>您也可以自定义路径。<br><br>• 对于适用于 Linux 的 SnapCenter 插件软件包，默认路径为 /opt/netapp/snapcenter 。<br><br>您也可以自定义路径。<br><br>• 对于 SnapCenter 自定义插件：<br><br>i. 在自定义插件部分中，单击 * 浏览 * ，然后选择压缩后的自定义插件文件夹。<br><br>压缩文件夹包含自定义插件代码和描述符 .xml 文件。<br><br>对于存储插件，导航到 _C： \ProgramData\NetApp\SnapCenter\Package Repository _ ，然后选择 `Storage.zip` folder 。<br><br>ii. 单击 * 上传 * 。<br><br>上传软件包之前，会验证压缩后的自定义插件文件夹中的描述符 .xml 文件。<br><br>此时将列出上传到 SnapCenter 服务器的自定义插件。<br><br>如果要管理 MySQL 或 DB2 应用程序，可以使用 NetApp 提供的 MySQL 和 DB2 自定义插件。MySQL 和 DB2 自定义插件可从获取 "NetApp 自动化商店" |
| 跳过安装前检查 | 如果您已手动安装插件，并且不想验证主机是否满足安装插件的要求，请选中此复选框。 |

| 对于此字段 ... | 执行此操作 ... |
| --- | --- |
| 使用组托管服务帐户（GMSA）运行插件服务 | 对于 Windows 主机，如果要使用组托管服务帐户（GMSA）运行插件服务，请选中此复选框。<br>按以下格式提供 GMSA 名称：domainname\accountName$ 。<br>GMSA 仅用作适用于 Windows 的 SnapCenter 插件服务的登录服务帐户。 |

7. 单击 * 提交 * 。

   如果未选中 * 跳过预检查 * 复选框，则主机将通过验证以验证主机是否满足安装插件的要求。磁盘空间， RAM， PowerShell 版本， .NET 版本，位置（对于 Windows 插件）和 Java 版本（对于 Linux 插件）均已根据最低要求进行验证。如果不满足最低要求，则会显示相应的错误或警告消息。

   如果此错误与磁盘空间或 RAM 相关，您可以更新位于 C： \Program Files\NetApp\SnapCenter WebApp 的 web.config 文件以修改默认值。如果此错误与其他参数相关，则必须修复问题描述。

   在 HA 设置中，如果要更新 web.config 文件，则必须同时更新两个节点上的文件。

1. 如果主机类型为 Linux ，请验证指纹，然后单击 * 确认并提交 * 。

   即使先前已将同一主机添加到 SnapCenter 并确认了指纹，也必须进行指纹验证。

2. 监控安装进度。

   特定于安装的日志文件位于 /custom_location/snapcenter/logs 。

# 使用 cmdlet 在多个远程主机上安装适用于 Linux 或 Windows 的 SnapCenter 插件软件包

## 您可以使用 Install-SmHostPackage PowerShell cmdlet 在多个主机上同时安装适用于 Linux 或 Windows 的 SnapCenter 插件软件包。

- 您需要的内容 *

添加主机的用户应具有该主机的管理权限。

- 步骤 *

1. 启动 PowerShell 。
2. 在 SnapCenter 服务器主机上，使用 Open-SmConnection cmdlet 建立会话，然后输入凭据。
3. 使用 Install-SmHostPackage cmdlet 和所需参数在多个主机上安装此插件。

有关可与 cmdlet 结合使用的参数及其说明的信息，可通过运行 *get-help command_name* 来获取。或者，您也可以参考 "《 SnapCenter 软件 cmdlet 参考指南》"。

如果您已手动安装插件，并且不想验证主机是否满足安装插件的要求，则可以使用 -skipprecheck 选项。

1. 输入远程安装的凭据。

# 使用命令行界面在 Linux 主机上安装 SnapCenter 自定义插件

您应使用 SnapCenter 用户界面（ UI ）安装 SnapCenter 自定义插件。如果您的环境不允许从 SnapCenter UI 远程安装此插件，则可以使用命令行界面（ CLI ）在控制台模式或静默模式下安装此自定义插件。

- 步骤 *

1. 将适用于 Linux 的 SnapCenter 插件软件包安装文件（ snapcenter_linux_host_plugin.bin ）从 C：\ProgramData\NetApp\SnapCenter\Package Repository 复制到要安装自定义插件的主机。

   您可以从安装了 SnapCenter 服务器的主机访问此路径。

2. 在命令提示符处，导航到复制安装文件的目录。
3. 安装插件： `path_to_installation_bin_file/snapcenter_linux_host_plugin.bin -i silent -dport=port_number_for_host -dserver_ip=server_name_or_ip_address -dserver_HTTPS_port=port_number_for_server`

   - -dport 用于指定 SMCore HTTPS 通信端口。
   - -dserver_ip 指定 SnapCenter 服务器 IP 地址。
   - -dserver_HTTPS_port 指定 SnapCenter 服务器 HTTPS 端口。
   - -duser_install_DIR 指定要安装适用于 Linux 的 SnapCenter 插件软件包的目录。
   - DINSTALL_LOG_name 指定日志文件的名称。

   ```
   /tmp/sc-plugin-installer/snapcenter_linux_host_plugin.bin -i silent
   -DPORT=8145 -DSERVER_IP=scserver.domain.com -DSERVER_HTTPS_PORT=8146
   -DUSER_INSTALL_DIR=/opt
   -DINSTALL_LOG_NAME=SnapCenter_Linux_Host_Plugin_Install_2.log
   -DCHOSEN_FEATURE_LIST=CUSTOM
   ```

4. 使用 Add-Smhost cmdlet 和所需参数将主机添加到 SnapCenter 服务器。

   有关可与命令结合使用的参数及其说明的信息，可通过运行 *get-help command_name* 来获取。或者，您也可以参考 "《 SnapCenter 软件 cmdlet 参考指南》"。

5. 登录到 SnapCenter ，然后从 UI 或使用 PowerShell cmdlet 上传自定义插件。

   您可以参考从 UI 上传自定义插件 "添加主机并在远程主机上安装插件软件包" 部分。

   SnapCenter cmdlet 帮助和 cmdlet 参考信息包含有关 PowerShell cmdlet 的详细信息。

"《 SnapCenter 软件 cmdlet 参考指南》"。

# 监控安装自定义插件的状态

您可以使用作业页面监控 SnapCenter 插件软件包的安装进度。您可能需要检查安装进度以确定安装完成的时间或是否存在问题描述。

- 关于此任务 *

以下图标将显示在作业页面上，并指示操作的状态：

- 正在进行中
- 已成功完成
- 失败
- 已完成，但出现警告或由于出现警告而无法启动
- 已排队
- 步骤 *
  1. 在左侧导航窗格中，单击 * 监控 * 。
  2. 在监控页面中，单击 * 作业 * 。
  3. 在作业页面中，要筛选列表以便仅列出插件安装操作，请执行以下操作：
     a. 单击 * 筛选器 * 。
     b. 可选：指定开始和结束日期。
     c. 从类型下拉菜单中，选择 * 插件安装 * 。
     d. 从状态下拉菜单中，选择安装状态。
     e. 单击 * 应用 * 。
  4. 选择安装作业并单击 * 详细信息 * 以查看作业详细信息。
  5. 在作业详细信息页面中，单击 * 查看日志 * 。

**Copyright Information**

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

**Trademark Information**

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.