升级 SnapCenter 服务器和插件

SnapCenter Software 4.6

NetApp
February 04, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/snapcenter/upgrade/task_configure_snapcenter_to_check_for_available_updates.html on February 04, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目录

升级 SnapCenter 服务器和插件 1
配置 SnapCenter 以检查可用更新 1
升级工作流 1
升级 SnapCenter 服务器 1
升级插件软件包 4

升级 SnapCenter 服务器和插件

配置 SnapCenter 以检查可用更新

SnapCenter 会定期与 NetApp 支持站点进行通信，以通知您有可用的软件更新。您还可以创建计划来指定接收可用更新信息的间隔。

- 步骤 *

  1. 在左侧导航窗格中，单击 * 设置 * 。
  2. 在设置页面中，单击 * 软件 * 。

     " 可用软件 " 页面将显示可用插件软件包，可用版本及其安装状态。

  3. 单击 * 检查更新 * 以查看是否有任何较新版本的插件软件包可用。
  4. 单击 * 计划更新 * 以创建计划，以指定接收有关可用更新的信息的间隔：

     a. 在 * 检查更新 * 中选择间隔。

     b. 选择 SnapCenter 服务器管理 Windows 凭据，然后单击 * 确定 * 。

升级工作流

每个 SnapCenter 版本都包含一个更新的 SnapCenter 服务器和插件软件包。插件软件包更新随 SnapCenter 安装程序一起分发。您可以将 SnapCenter 配置为检查可用更新。

此工作流显示了升级 SnapCenter 服务器和插件软件包所需的不同任务。



升级 SnapCenter 服务器

您可以使用 SnapCenter 服务器安装程序可执行文件升级 SnapCenter 服务器。

- 您需要的内容 *
- SnapCenter 服务器主机必须是最新的 Windows 更新，并且不会发生待定系统重新启动。
- 在启动升级操作之前，应确保没有其他操作正在运行。
- 在确保未运行任何作业之后，您应备份 SnapCenter 存储库（ MySQL ）数据库。建议在升级 SnapCenter 服务器和 Exchange 插件之前执行此操作。

  有关信息，请参见 "备份 SnapCenter 存储库"。

- 您应备份 SnapCenter 服务器主机或插件主机上已修改的所有 SnapCenter 配置文件。

  SnapCenter 配置文件示例： SnapDriveService.exe ， SMCoreServiceHost.exe ， config 等。

- 关于此任务 *
- 在升级期间，主机将自动置于维护模式，以防止主机运行任何计划的作业。升级后，主机将自动退出维护模式。
- 升级期间，系统会执行 SQL 脚本以更新 NSM 数据库中的 Exchange 数据，从而将 DAG 和主机短名称转换为 FQDN 。只有在将 SnapCenter 服务器与 Exchange 插件结合使用时，此选项才适用。
- 在启动升级操作之前，如果已手动将主机置于维护模式，则在升级后，您需要通过单击 * 主机 * > * 激活计划 * 手动将主机置于维护模式。
- 支持的升级路径

如果您使用的是 ...	您可以
4.0.x	• 直接升级到 4.1.x 或 4.2.x • 首先升级到 4.1.x 或 4.2.x ，然后升级到 4.3.x ，以升级到 4.3.x • 首先升级到 4.2.x ，然后升级到 4.4.x • 首先升级到 4.2.x ，然后升级到 4.4.x ，最后升级到 4.5 ，从而升级到 4.5 • 首先升级到 4.2.x ，然后升级到 4.4.x ，最后升级到 4.6 ，从而升级到 4.6
4.1.x	• 直接升级到 4.2.x 或 4.3.x • 首先升级到 4.2.x 或 4.3.x ，然后升级到 4.4.x ，以升级到 4.4.x • 首先升级到 4.3.x ，然后升级到 4.5 ，以升级到 4.5 • 首先升级到 4.3.x ，然后升级到 4.5.x ，再升级到 4.6 ，从而升级到 4.6
4.2.x	• 直接升级到 4.3.x 或 4.4.x • 首先升级到 4.3.x 或 4.4.x ，然后升级到 4.5 ，以升级到 4.5 • 首先升级到 4.4.x ，然后升级到 4.6 ，以升级到 4.6
4.3.x	• 直接升级到 4.4.x 或 4.5 • 首先升级到 4.5.x ，然后升级到 4.6 ，以升级到 4.6
4.4.x	直接升级到 4.5 或 4.6

如果您使用的是 ...	您可以
4.5.x	直接升级到 4.6

- 步骤 *

1. 从 NetApp 支持站点下载 SnapCenter 服务器安装包。

   https://mysupport.netapp.com/site/products/all/details/snapcenter/downloads-tab

2. 创建位于 C： \Program Files\NetApp\SnapCenter WebApp 的 web.config 副本。
3. 从 Windows 任务计划导出与插件主机相关的 SnapCenter 计划，以便在升级失败时使用该计划还原计划。

   ```
   md ： \\scBackup``schtasks /query /xml /tn taskNAME >> "D：
   \scBackup\TaskName.xml "
   ```

4. 如果未配置存储库备份，请创建 SnapCenter MySQL 数据库转储。

   ```
   md ： \\scBackup``mysqldump -all-databases -single 事务 -add-drop-database
   -dele- 触发器 -rouses -u root -p > D ： \scBackup\SCRepoBackup.dmp
   ```

   出现提示时，输入密码。

5. 双击下载的 .exe 文件，启动 SnapCenter 服务器升级。

   启动升级后，系统将执行所有预检，如果不满足最低要求，则会显示相应的错误或警告消息。您可以忽略警告消息并继续安装。但是，错误应予以修复。

   > SnapCenter 将继续使用在安装早期版本的 SnapCenter 服务器期间提供的现有 MySQL 服务器存储库数据库密码。

6. 单击 * 升级 * 。

   在任何阶段，如果单击 * 取消 * 按钮，升级工作流都将被取消。它不会将 SnapCenter 服务器回滚到先前的状态。

* 最佳实践： * 您应先注销然后登录到 SnapCenter ，或者先关闭再打开一个新浏览器以访问 SnapCenter 图形用户界面。

- 完成后 *
- 如果此插件是使用 sudo 用户安装的，则应复制 *C： \ProgramData\NetApp\SnapCenter\Package Repository\ORACLE_checksum.txt _* 处提供的 *sha224* 密钥以更新 *_/etc/sudoers* 文件。
- 您应重新发现主机上的资源。

  如果主机的状态显示为 stopped ，您可以等待一段时间并执行全新发现。您还可以将 * HostRefreshInterval* 参数的值（默认值为 3600 秒）更改为 10 分钟以上的任何值。

- 如果升级失败，您应清理失败的安装，重新安装早期版本的 SnapCenter ，然后将 NSM 数据库还原到其先前状态。

- 升级 SnapCenter 服务器主机后，您还必须先升级插件，然后再添加任何存储系统。

升级插件软件包

此插件软件包会在 SnapCenter 升级过程中分发。

- 您需要的内容 *
- 如果您是能够访问 Linux 计算机的非 root 用户，则在执行升级操作之前，应使用最新的校验和值更新 /etc/sudoers_ 文件。
- 默认情况下， SnapCenter 会从环境中检测 java_home 。如果要使用固定的 java_home ，并且要升级 Linux 主机上的插件，则应在位于 /var/opt/snapcenter/spl/etc/ 的 *spl.properties* 文件中手动添加 skip_JAVAHOME_update 参数，并将该值设置为 true 。

  当此插件升级或 SnapCenter 插件加载程序（ SPL ）服务重新启动时， java_home 的值将更新。在升级或重新启动 SPL 之前，如果添加 skip_JAVAHOME_UPDATE 参数并将值设置为 true ，则不会更新 java_home 的值。

- 您应已备份在 SnapCenter 服务器主机或插件主机上修改的所有 SnapCenter 配置文件。

  SnapCenter 配置文件示例： SnapDriveService.exe ， SMCoreServiceHost.exe ， config 等。

- 关于此任务 *
- 升级操作步骤会将您的 Windows ， Linux 或 AIX 主机置于 " m维护 " 模式，从而阻止该主机运行任何计划的作业。
- 支持的升级路径

如果使用的是 ...	您可以
4.0.x	• 直接升级到 4.1.x • 首先升级到 4.1.x ，然后升级到 4.2.x ，以升级到 4.2.x • 首先升级到 4.1.x ，然后升级到 4.2.x ，最后升级到 4.3.x • 首先升级到 4.1.x ，然后升级到 4.2.x ，再升级到 4.3.x ，再升级到 4.3.x ，最后升级到 4.4.x • 请先升级到 4.1.x ，然后升级到 4.2.x ，再升级到 4.3.x ，再升级到 4.3.x ，再升级到 4.4.x ，最后升级到 4.5 • 请先升级到 4.1.x ，然后升级到 4.2.x ，再升级到 4.3.x ，再升级到 4.4.x ，再升级到 4.4.x ，再升级到 4.5.x ，最后升级到 4.5.x ，最后升级到 4.6

如果使用的是 ...	您可以
4.1.x	• 直接升级到 4.2.x • 首先升级到 4.2.x ，然后升级到 4.3.x • 首先升级到 4.2.x ，然后升级到 4.3.x ，再升级到 4.3.x ，最后升级到 4.4.x • 首先升级到 4.2.x ，然后升级到 4.3.x ，再升级到 4.4.x ，再升级到 4.4.x ，最后升级到 4.5 • 请先升级到 4.2.x ，然后升级到 4.3.x ，再升级到 4.4.x ，再升级到 4.4.x ，再升级到 4.5.x ，最后升级到 4.6
4.2.x	• 直接升级到 4.3.x • 首先升级到 4.3.x ，然后升级到 4.4.x • 首先升级到 4.3.x ，然后升级到 4.4.x ，最后升级到 4.5 ，从而升级到 4.5 • 首先升级到 4.3.x ，然后升级到 4.4.x ，再升级到 4.5.x ，再升级到 4.5.x ，最后升级到 4.6
4.3.x	• 直接升级到 4.4.x • 首先升级到 4.4.x ，然后升级到 4.5 • 首先升级到 4.4.x ，然后升级到 4.5.x ，最后升级到 4.6 ，从而升级到 4.6
4.4.x	• 直接升级到 4.5 • 首先升级到 4.5.x ，然后升级到 4.6 ，以升级到 4.6
4.5.x	直接升级到 4.6

有关升级适用于 VMware vSphere 的 SnapCenter 插件的信息，请参见 "升级适用于 VMware vSphere 的 SnapCenter 插件"。

- 步骤 *

1. 在左侧导航窗格中，单击 * 主机 * > * 受管主机 * 。
2. 通过执行以下任务之一升级主机：
   - 如果其中一个主机的整体状态列显示 "`Upgrade Available` " ，请单击主机名并执行以下操作：
     i. 单击 * 更多选项 * 。
     ii. 如果您不想验证主机是否满足升级插件的要求，请选择 * 跳过预检 * 。
     iii. 单击 * 升级 * 。

- 如果要升级多个主机，请选择所有主机，然后单击 ⋮，然后单击 * 升级 * > * 确定 * 。

> 此时将选择软件包中的所有插件，但只会升级随早期版本的 SnapCenter 安装的插件，而不会安装其余插件。您必须使用 * 添加插件 * 选项安装任何新插件。

如果未选中 * 跳过预检 * 复选框，则会验证主机是否满足安装插件的要求。如果不满足最低要求，则会显示相应的错误或警告消息。修复问题描述后，单击 * 升级 * 。

> 如果此错误与磁盘空间或 RAM 相关，您可以更新位于 C： \Program Files\NetApp\SnapCenter WebApp 的 web.config 或位于 C： \Windows\System32\WindowsPowerShell\v1.0\Modules\SnapCenter\ 的 PowerShell 配置文件以修改默认值。如果此错误与其余参数相关，则必须修复问题描述，然后重新验证这些要求。

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.