設定角色型存取控制（RBAC）

SnapCenter Software 4.6

NetApp
May 03, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/snapcenter/install/task_add_a_user_or_group_and_assign_role_and_assets.html on May 03, 2022.
Always check docs.netapp.com for the latest.

目錄

設定角色型存取控制（RBAC） 1
新增使用者或群組、並指派角色和資產 1
建立角色 3
使用ONTAP 安全登入命令新增一個RBAC角色 4
以最低權限建立SVM角色 6
以ONTAP 最低權限建立叢集角色 10
設定「IIS應用程式集區」以啟用Active Directory讀取權限 15

設定角色型存取控制（RBAC）

新增使用者或群組、並指派角色和資產

若要設定SnapCenter 適用於哪些使用者的角色型存取控制、您可以新增使用者或群組並指派角色。角色決定SnapCenter 了使用者可以存取的選項。

您需要的是什麼

- 您必須以「SnapCenterAdmin」角色登入。
- 您必須在作業系統或資料庫的Active Directory中建立使用者或群組帳戶。您無法使用SnapCenter 不禁用功能來建立這些帳戶。

> 從S32 4.5開始SnapCenter 、您只能在使用者名稱和群組名稱中包含下列特殊字元：空格（ ）、連字號（-）、底線（_）和分號（：）。如果您想要使用在SnapCenter 舊版的下列特殊字元中建立的角色、可以在SnapCenter 安裝了Web.config檔案中、將「isableSQLInjectionValidation」參數的值變更為true、以停用角色名稱驗證。修改值之後、您不需要重新啟動服務。

- 包含數個預先定義的角色。SnapCenter

  您可以將這些角色指派給使用者、或是建立新角色。

- 新增至SnapCenter RBAC的AD使用者和AD群組必須擁有Active Directory中「使用者容器」和「電腦容器」的讀取權限。
- 將角色指派給包含適當權限的使用者或群組之後、您必須指派使用者存取SnapCenter 諸如主機和儲存連線等各種資源。

  如此一來、使用者就能對指派給他們的資產執行其擁有權限的動作。

- 您應該在某個時間點指派角色給使用者或群組、以充分利用RBAC權限和效率。
- 您可以指派主機、資源群組、原則、儲存連線、外掛程式、 並在建立使用者或群組時向使用者提供認證。
- 您應指派使用者執行特定作業的最低資產如下：

營運	資產指派
保護資源	主機、原則
備份	主機、資源群組、原則
還原	主機、資源群組
複製	主機、資源群組、原則
複製生命週期	主機

營運	資產指派
建立資源群組	主機

- 當新節點新增至Windows叢集或DAG（Exchange Server資料庫可用度群組）資產、且此新節點已指派給使用者時、您必須將資產重新指派給使用者或群組、以便將新節點納入使用者或群組。

  您應該將RBAC使用者或群組重新指派給叢集或DAG、以便將新節點納入RBAC使用者或群組。例如、您有一個雙節點叢集、而且已將RBAC使用者或群組指派給叢集。當您將另一個節點新增至叢集時、應將RBAC使用者或群組重新指派至叢集、以納入RBAC使用者或群組的新節點。

- 如果您打算複寫Snapshot複本、則必須將來源和目的地Volume的儲存連線指派給執行作業的使用者。

  您應該先新增資產、再將存取權指派給使用者。

> 如果您使用SnapCenter VMware vSphere的VMware vSphere功能的VMware vCenter外掛程式來保護VM、VMDK或資料存放區、則應使用VMware vSphere GUI將vCenter使用者新增至SnapCenter VMware vSphere的「VMware vSphere的VMware vSphere插件」角色。如需VMware vSphere角色的相關資訊、請參閱 "VMware SnapCenter vSphere隨附於VMware vSphere的VMware vCenter外掛程式的預先定義角色"。

步驟

1. 在左側導覽窗格中、按一下*設定*。
2. 在「設定」頁面中、按一下「使用者與存取>*」 + *。
3. 在「從Active Directory或工作群組新增使用者/群組」頁面中：

針對此欄位...	執行此動作...
存取類型	選取網域或工作群組 對於網域驗證類型、您應該指定要將使用者新增至角色的使用者或群組網域名稱。 依預設、系統會預先填入登入的網域名稱。 您必須在「設定>*全域設定*>*網域設定*」頁面中註冊不受信任的網域。
類型	選取使用者或群組 支援僅安全群組、不支援通訊群組。SnapCenter

針對此欄位...	執行此動作...
使用者名稱	a. 輸入部分使用者名稱、然後按一下「新增」。 ⓘ 使用者名稱區分大小寫。 b. 從搜尋清單中選取使用者名稱。 ⓘ 當您新增來自不同網域或不受信任網域的使用者時、應該完整輸入使用者名稱、因為沒有跨網域使用者的搜尋清單。 重複此步驟、將其他使用者或群組新增至選取的角色。
角色	選取您要新增使用者的角色。

4. 按一下「指派」、然後在「指派資產」頁面中：
   a. 從*資產*下拉式清單中選取資產類型。
   b. 在「資產」表格中、選取資產。

      只有在使用者將資產新增SnapCenter 至下列項目時、才會列出這些資產。

   c. 針對所有必要資產重複此程序。
   d. 按一下「 * 儲存 * 」。
5. 按一下*提交*。

   新增使用者或群組並指派角色之後、請重新整理資源清單。

建立角色

除了使用現有SnapCenter 的功能、您還可以建立自己的角色、並自訂權限。

您應該以「SnapCenterAdmin」角色登入。

步驟

1. 在左側導覽窗格中、按一下*設定*。
2. 在「設定」頁面中、按一下「角色」。
3. 按一下 ＋。
4. 在「新增角色」頁面中、指定新角色的名稱和說明。

> 從S32 4.5開始SnapCenter 、您只能在使用者名稱和群組名稱中包含下列特殊字元：空格（ ）、連字號（-）、底線（_）和分號（：）。如果您想要使用在SnapCenter 舊版的下列特殊字元中建立的角色、可以在SnapCenter 安裝了Web.config檔案中、將「isableSQLInjectionValidation」參數的值變更為true、以停用角色名稱驗證。修改值之後、您不需要重新啟動服務。

5. 選取*此角色的所有成員都可以看到其他成員的物件*、以便其他角色成員在重新整理資源清單之後、能夠查看資源、例如磁碟區和主機。

   如果不希望此角色的成員看到指派給其他成員的物件、則應取消選取此選項。

   > 啟用此選項時、如果使用者與建立物件或資源的使用者具有相同角色、則不需要指派使用者存取物件或資源的權限。

6. 在「權限」頁面中、選取您要指派給該角色的權限、或按一下*全選*、將所有權限授予該角色。
7. 按一下*提交*。

使用ONTAP 安全登入命令新增一個RBAC角色

當儲存系統執行叢集式的動作時、您可以使用安全登入命令來新增ONTAP 一個無法使用的RBAC角色ONTAP 。

您需要的是什麼

- 在您為ONTAP 執行叢集ONTAP 式功能的儲存系統建立一套不必要的RBAC角色之前、您必須先識別下列項目：
  - 您要執行的工作
  - 執行這些工作所需的權限
- 若要設定RBAC角色、您必須執行下列動作：
  - 授予命令和（或）命令目錄的權限。

    每個命令/命令目錄都有兩種存取層級：All存取和唯讀。

  您必須一律先指派所有存取權限。

  - 指派角色給使用者。
  - 根據SnapCenter 您的不確定插件是連接至整個叢集的叢集管理員IP、還是直接連接至叢集內的SVM、而有所不同。

關於此工作

為了簡化儲存系統上的角色設定、您可以使用Data ONTAP NetApp社群論壇上發佈的RBAC User Creator for Soliding工具。

此工具會自動ONTAP 正確處理設定功能不正確的功能。例如、RBAC User Creator for Data ONTAP BIOS工具會自動以正確順序新增權限、以便先顯示所有存取權限。如果您先新增唯讀權限、然後新增全存取權限、ONTAP 則將全存取權限標示為重複、並予以忽略。

> 如果您稍後升級SnapCenter 了版本的功能、ONTAP 應該重新執行RBAC User Creator for Data ONTAP BIOS工具、以更新您先前建立的使用者角色。為SnapCenter 舊版的版本的使用者角色無法ONTAP 在升級版本中正常運作。當您重新執行此工具時、它會自動處理升級作業。您不需要重新建立角色。

如需設定ONTAP RBAC角色的詳細資訊、請參閱 "《Administrator驗證與RBAC電源指南》（英文）ONTAP"。

> 為了保持一致性、SnapCenter 本文檔將角色稱為使用權限。此功能使用「'attribute'」一詞、而非「'privation.」一詞。OnCommand 在設定ONTAP 支援RBAC角色時、這兩個詞彙代表相同的意義。

步驟

1. 在儲存系統上、輸入下列命令以建立新角色：

   「安全登入角色create <role名稱>>-cmd目錄名稱"command"-access all–vserver <Svm_name\>'」

   - SVM_name是SVM的名稱。如果您將此欄位保留空白、則預設為叢集管理員。
   - role名稱是您為角色指定的名稱。
   - Command ONTAP 是功能不一的功能。

     > 您必須針對每個權限重複此命令。請記住、All Access命令必須在唯讀命令之前列出。

   如需權限清單的相關資訊、請參閱 "用於建立角色和指派權限的CLI命令ONTAP"。

2. 輸入下列命令來建立使用者名稱：

   「安全性登入建立-使用者名稱>-applicationontapi -authmethod <password\>-role <name_of_rouse_in_step_1\>–vserver <Svm_name\>-comment "user_description"」

   - user_name是您要建立的使用者名稱。
   - 是您的密碼。如果您未指定密碼、系統會提示您輸入密碼。
   - SVM_name是SVM的名稱。

3. 輸入下列命令、將角色指派給使用者：

   「安全性登入修改使用者名稱」：-vserver <Svm_name\>-role <rose_name\>-application-ontapi應用程式主控台-authmethod <password\>`

   - 是您在步驟2中建立的使用者名稱。此命令可讓您修改使用者、使其與角色建立關聯。
   - SVM_name>是SVM的名稱。
   - <role名稱>是您在步驟1中建立的角色名稱。
   - 是您的密碼。如果您未指定密碼、系統會提示您輸入密碼。

4. 輸入下列命令、確認使用者已正確建立：

   「安全登入show–vserver <Svm_name\>-user-or group name <user_name\>」

user_name是您在步驟3中建立的使用者名稱。

以最低權限建立SVM角色

在這個功能中為新的SVM使用者建立角色時、您必須執行幾ONTAP 個SfCLI命令ONTAP 。如果您將SVM設定ONTAP 為搭配SnapCenter 使用、但不想使用vsadmin角色、則需要此角色。

步驟

1. 在儲存系統上、建立角色並將所有權限指派給該角色。

   「安全登入角色create–vserver <Svm_name\>- role <Svm_rouse_Name\>-cmd目錄名稱<permission\>'

   您應該針對每個權限重複此命令。

2. 建立使用者並將角色指派給該使用者。

   「安全性登入建立-使用者<user_name>>-vserver <Svm_name\>-應用程式ontapi -auth方法 密碼-role <Svm_rouse_Name\>'

3. 解除鎖定使用者。

   「安全登入解除鎖定-使用者<user_name\>-vserver <Svm_name\>'

用於建立SVM角色和指派權限的CLI命令ONTAP

您應該執行幾ONTAP 個SVM命令來建立SVM角色並指派權限。

- 「安全登入角色create -role SVM_SVM_rouse_Name -cmd目錄名稱"SnapMirror list-destinations"-vserver SVM_Name -access all」
- 「安全登入角色create -role SVM_SVM_role_Name -cmd目錄名稱"EVENT generate-autosup-log"-vserver SVM_Name -access all"
- 「安全登入角色create -vserver Svm_Name -role Svm_svm_rous_Name -cmd目錄名稱「工作歷程記錄show」-access all」
- 「安全登入角色create -vserver Svm_Name -role Svm_svm_rous_Name -cmd目錄名稱「工作停止」-access all」
- 「安全登入角色create -vserver Svm_Name -role Svm_svm_svm_rous_rous_Name -cmd目錄名稱"LUN"-access all」
- 「安全登入角色create -vserver Svm_name -role Svm_rouse_Name -cmd目錄名稱"LUN cree"-access all"
- 「安全登入角色create -vserver Svm_name -role Svm_rous_Name -cmd目錄名稱"lun刪除"-access all"
- 「安全登入角色create -vserver Svm_name -role Svm_rou_name -cmd目錄名稱"LUN igroup add"-access all"
- 「安全登入角色create -vserver Svm_name -role Svm_rou_name -cmd目錄名稱"LUN igroup cree"-access all"

- 「安全登入角色create -vserver Svm_name -role Svm_rou_name -cmd目錄名稱"LUN igroup delete"-access all"
- 「安全登入角色create -vserver Svm_name -role Svm_rou_name -cmd目錄名稱"LUN igroup rame"-access all"
- 「安全登入角色create -vserver Svm_name -role Svm_rou_name -cmd目錄名稱"LUN igroup show"-access all"
- 「安全登入角色create -vserver Svm_name -role Svm_rouse_Name -cmd目錄名稱「LUN mapping add-report-nodes」-access all」
- 「安全登入角色create -vserver Svm_Name -role Svm_svm_rous_Name -cmd目錄名稱"LUN mapping cree"-access all」
- 「安全登入角色create -vserver Svm_name -role Svm_rous_Name -cmd目錄名稱「LUN mapping delete」-access all」
- 「安全登入角色create -vserver Svm_name -role Svm_rous_Name -cmd目錄名稱「LUN mapping remove-reporting節點」-access all」
- 「安全登入角色create -vserver Svm_name -role Svm_rouse_Name -cmd目錄名稱「LUN mapping show」-access all」
- 「安全性登入角色create -vserver Svm_name -role Svm_rouse_Name -cmd目錄名稱「LUN modify」-access all」
- 「安全登入角色create -vserver Svm_name -role Svm_rous_Name -cmd目錄名稱「LUN move-in Volume」-access all」
- 「安全登入角色create -vserver Svm_name -role Svm_rous_Name -cmd目錄名稱「lun offline」-access all」
- 「安全登入角色create -vserver Svm_name -role Svm_rous_Name -cmd目錄名稱「LUN online」-access all」
- 「安全登入角色create -vserver Svm_name -role Svm_rouse_Name -cmd目錄名稱「LUN resize」-access all」
- 「安全登入角色create -vserver Svm_name -role Svm_rous_Name -cmd目錄名稱"LUN serial」-access all"
- 「安全登入角色create -vserver Svm_name -role Svm_rous_Name -cmd目錄名稱"LUN show"-access all"
- 「安全登入角色create -vserver Svm_Name -role Svm_svm_rous_Name -cmd目錄名稱「網路介面」-access readonly」
- 「安全登入角色create -vserver Svm_name -role Svm_rouse_Name -cmd目錄名稱「SnapMirror原則附加規則」-access all」
- 「安全登入角色create -vserver Svm_name -role Svm_rouse_Name -cmd目錄名稱「SnapMirror原則modify-rRule」-access all」
- 「安全登入角色create -vserver Svm_name -role Svm_rouse_Name -cmd目錄名稱「SnapMirror原則移除規則」-access all」
- 「安全登入角色create -vserver Svm_name -role Svm_rous_Name -cmd目錄名稱「SnapMirror原則show」-access all」
- 「安全登入角色create -vserver Svm_name -role Svm_rouse_Name -cmd目錄名稱「SnapMirror還原」-access all」
- 「安全登入角色create -vserver Svm_name -role Svm_rous_Name -cmd目錄名稱"SnapMirror show"-access all"

- 「安全登入角色create -vserver Svm_name -role Svm_rous_Name -cmd目錄名稱「SnapMirror update」-access all」
- 「安全登入角色create -vserver Svm_name -role Svm_rous_Name -cmd目錄名稱「SnapMirror update-ls-set」-access all」
- 「安全性登入角色create -vserver Svm_name -role Svm_rouse_Name -cmd目錄名稱「version」-access all」
- 「安全登入角色create -vserver Svm_name -role Svm_rous_Name -cmd目錄名稱「volume clone create」-access all」
- 「安全登入角色create -vserver Svm_name -role Svm_rous_Name -cmd目錄名稱「volume clone show」-access all」
- 「安全登入角色create -vserver Svm_name -role Svm_rous_Name -cmd目錄名稱「volume clone s拆分start」-access all」
- 「安全性登入角色create -vserver Svm_name -role Svm_rouse_Name -cmd目錄名稱「Volume clone split stop」-access all」
- 「安全登入角色create -vserver Svm_name -role Svm_rous_Name -cmd目錄名稱「volume create」-access all」
- 「安全性登入角色create -vserver Svm_name -role Svm_rouse_Name -cmd目錄名稱「volume destrole」-access all」
- 「安全登入角色create -vserver Svm_name -role Svm_rous_Name -cmd目錄名稱「volume file clone create」-access all」
- 「安全登入角色create -vserver Svm_name -role Svm_rouse_Name -cmd目錄名稱「volume file show-disk-usage」-access all」
- 「安全登入角色create -vserver Svm_name -role Svm_rouse_Name -cmd目錄名稱「volume modify」-access all」
- 「安全登入角色create -vserver Svm_name -role Svm_rous_Name -cmd目錄名稱「volume offline」-access all」
- 「安全登入角色create -vserver Svm_name -role Svm_rous_Name -cmd目錄名稱「volume online」-access all」
- 「安全登入角色create -vserver Svm_name -role Svm_rouse_Name -cmd目錄名稱「volume qtree create」-access all」
- 「安全性登入角色create -vserver Svm_name -role Svm_rouse_Name -cmd目錄名稱"volume qtree delete"-access all"
- 「安全登入角色create -vserver Svm_name -role Svm_rouse_Name -cmd目錄名稱「volume qtree modify」-access all」
- 「安全登入角色create -vserver Svm_name -role Svm_rous_Name -cmd目錄名稱"volume qtree show"-access all"
- 「安全登入角色create -vserver Svm_name -role Svm_rous_Name -cmd目錄名稱「volume restrict」-access all」
- 「安全登入角色create -vserver Svm_name -role Svm_rous_Name -cmd目錄名稱「volume show」-access all」
- 「安全登入角色create -vserver Svm_name -role Svm_rous_Name -cmd目錄名稱「volume snapshot create」-access all」

- 「安全登入角色create -vserver Svm_name -role Svm_rous_Name -cmd目錄名稱「volume snapshot delete」-access all」
- 「安全登入角色create -vserver Svm_name -role Svm_rouse_Name -cmd目錄名稱「volume snapshot modify」-access all」
- 「安全登入角色create -vserver Svm_name -role Svm_rous_Name -cmd目錄名稱「volume snapshot rame」-access all」
- 「安全登入角色create -vserver Svm_name -role Svm_rous_Name -cmd目錄名稱「Volume snapshot還原」-access all」
- 「安全登入角色create -vserver Svm_name -role Svm_rous_Name -cmd目錄名稱「Volume snapshot還原檔案」-access all」
- 「安全登入角色create -vserver Svm_name -role Svm_rous_Name -cmd目錄名稱「volume snapshot show」-access all」
- 「安全登入角色create -vserver Svm_name -role Svm_rouse_Name -cmd目錄名稱「volume unmount」-access all」
- 「安全登入角色create -vserver Svm_name -role Svm_rous_Name -cmd目錄名稱「vserver CIFS共用create」-access all」
- 「安全登入角色create -vserver Svm_name -role Svm_rous_Name -cmd目錄名稱「vserver CIFS共用刪除」-access all」
- 「安全登入角色create -vserver Svm_name -role Svm_rous_Name -cmd目錄名稱「vserver CIFS共用show」-access all」
- 「安全登入角色create -vserver Svm_name -role Svm_rous_Name -cmd目錄名稱「vserver CIFS show」-access all」
- 「安全性登入角色create -vserver Svm_name -role Svm_rouse_Name -cmd目錄名稱「vserver EXECTON-policy create」-access all」
- 「安全登入角色create -vserver Svm_name -role Svm_rouse_Name -cmd目錄名稱「vserver EXECT-Fpolicy DELETE」-access all」
- 「安全性登入角色create -vserver Svm_name -role Svm_rouse_Name -cmd目錄名稱「vserver匯出原則規則create」-access all」
- 「安全性登入角色create -vserver Svm_name -role Svm_rouse_Name -cmd目錄名稱「vserver匯出原則規則show」-access all」
- 「安全登入角色create -vserver Svm_name -role Svm_rous_Name -cmd目錄名稱"vserver EXPECT-Fpolicy show"-access all"*「安全登入角色create -vserver Svm_Name -role Svm_rouse_Name -cmd」"vserver iSCSI connection show"-access all"
- 「安全登入角色create -vserver Svm_name -role Svm_road_Name -cmd目錄名稱"vserver"-access readonly」
- 「安全性登入角色create -vserver Svm_name -role Svm_rouse_Name -cmd目錄名稱「vserver EXECT-policy」-access all」
- 「安全登入角色create -vserver Svm_name -role Svm_rous_Name -cmd目錄名稱「vserver iSCSI」-access all」
- 「安全登入角色create -vserver Svm_Name -role Svm_svm_rous_Name -cmd目錄名稱「Volume clone分割狀態」-access all」

以ONTAP 最低權限建立叢集角色

您應該建立ONTAP 具有最低權限的支援功能、以便不必使用ONTAP 這個功能來SnapCenter 執行動作。您可以執行數ONTAP 個CLI命令來建立ONTAP 一個不含指令集的叢集角色、並指派最低權限。

步驟

1. 在儲存系統上、建立角色並將所有權限指派給該角色。

   「安全登入角色create–vserver <cluster名稱\>- role <role名稱\>-cmd目錄名稱<permission\>'

   > 您應該針對每個權限重複此命令。

2. 建立使用者並將角色指派給該使用者。

   「安全性登入建立-使用者<user_name\>-vserver <cluster名稱\>-應用程式ontapi -auth方法 密碼-role <role名稱\>」

3. 解除鎖定使用者。

   「安全登入解除鎖定-使用者<使用者名稱>-vserver <叢集名稱>」

用於建立叢集角色和指派權限的CLI命令ONTAP

您應該執行幾ONTAP 個CLI命令來建立叢集角色並指派權限。

- 「安全登入角色create -role rose_Name -cmd dirname「cluster identity modify」-vserver Cluster_name 或cluster名稱-access all」
- 「安全性登入角色create -role rose_Name -cmd目錄名稱「cluster identity show」-vserver Cluster_name -access all」
- 「安全登入角色create -role rose_Name -cmd dirname "cluster modify"-vserver Cluster_name -access all"
- 「安全性登入角色create -role rose_Name -cmd目錄名稱「cluster peer show」-vserver Cluster_name -access all」
- 「安全登入角色create -role rose_Name -cmd dirname "cluster show"-vserver Cluster_name -access all"
- 「安全登入角色create -role role_Name -cmd dirname "EVENT generate-autosup-log"-vserver Cluster_name -access all"
- 「安全登入角色create -vserver Cluster_name -role rose_Name -cmd目錄名稱「jobhistory show」-access all」
- 「安全登入角色create -vserver Cluster_name -role rose_Name -cmd dirname "jobstop」-access all」
- 「安全性登入角色create -vserver Cluster_name -role rose_Name -cmd目錄名稱"LUN"-access all"
- 「安全性登入角色create -vserver Cluster_name -role rose_Name -cmd目錄名稱"LUN cree"-access all"
- 「安全性登入角色create -vserver Cluster_name -role rose_Name -cmd目錄名稱"lun刪除"-access all"
- 「安全登入角色create -vserver Cluster_name -role rou_name -cmd dirname "LUN igroup add"-access all"

- 「安全登入角色create -vserver Cluster_name -role rou_name -cmd dirname "LUN igroup cree"-access all"
- 「安全登入角色create -vserver Cluster_name -role rou_name -cmd dirname "LUN igroup delete"-access all"
- 「安全登入角色create -vserver Cluster_name -role rou_name -cmd dirname "LUN igroup modify"-access all"
- 「安全登入角色create -vserver Cluster_name -role rou_name -cmd dirname "LUN igroup rame"-access all"
- 「安全登入角色create -vserver Cluster_name -role rou_name -cmd dirname "LUN igroup show"-access all"
- 「安全登入角色create -vserver Cluster_name -role rose_Name -cmd dirname「LUN mapping add-report-nodes」-access all」
- 「安全性登入角色create -vserver Cluster_name -role rose_Name -cmd目錄名稱「LUN mapping create」-access all」
- 「安全性登入角色create -vserver Cluster_name -role rose_Name -cmd目錄名稱「LUN mapping delete」-access all」
- 「安全登入角色create -vserver Cluster_name -role rose_Name -cmd dirname「LUN mapping remove-report-nodes」-access all」
- 「安全登入角色create -vserver Cluster_name -role rose_Name -cmd目錄名稱「LUN mapping show」-access all」
- 「安全性登入角色create -vserver Cluster_name -role rose_Name -cmd目錄名稱"lun modify"-access all"
- 「安全性登入角色create -vserver Cluster_name -role rose_Name -cmd dirname "LUN move-in-volume」-access all」
- 「安全性登入角色create -vserver Cluster_name -role rose_Name -cmd目錄名稱"lun offline"-access all"
- 「安全性登入角色create -vserver Cluster_name -role rose_Name -cmd目錄名稱「LUN online」-access all」
- 「安全性登入角色create -vserver Cluster_name -role rose_Name -cmd dirname "LUN永久性保留區Clear"-access all"
- 「安全登入角色create -vserver Cluster_name -role rose_Name -cmd目錄名稱「LUN resize」-access all」
- 「安全性登入角色create -vserver Cluster_name -role rose_Name -cmd dirname "LUN serial」-access all」
- 「安全登入角色create -vserver Cluster_name -role rose_Name -cmd目錄名稱"LUN show"-access all"
- 「安全性登入角色create -vserver Cluster_name -role rose_Name -cmd dirname「network interface create」-access readonly」
- 「安全性登入角色create -vserver Cluster_name -role rose_Name -cmd dirname「network interface delete」-access readonly」
- 「安全性登入角色create -vserver Cluster_name -role rose_Name -cmd dirname「network interface modify」-access readonly」
- 「安全登入角色create -vserver Cluster_name -role road_Name -cmd dirname「network interface show」-access readonly」
- 「安全性登入角色create -vserver Cluster_name -role rose_Name -cmd dirname「安全性登入」-access readonly」
- 「安全登入角色create -role rose_Name -cmd目錄名稱"SnapMirror cree"-vserver Cluster_name -access all"
- 「安全登入角色create -role rose_Name -cmd目錄名稱"SnapMirror list-destinations"-vserver Cluster_name

-access all"

- 「安全性登入角色create -vserver Cluster_name -role rose_Name -cmd dirname「SnapMirror原則附加規則」-access all」
- 「安全性登入角色create -vserver Cluster_name -role rose_Name -cmd目錄名稱「SnapMirror原則create」-access all」
- 「安全性登入角色create -vserver Cluster_name -role rose_Name -cmd目錄名稱「SnapMirror原則刪除」-access all」
- 「安全性登入角色create -vserver Cluster_name -role rose_Name -cmd目錄名稱「SnapMirror原則修改」-access all」
- 「安全性登入角色create -vserver Cluster_name -role rose_Name -cmd目錄名稱「SnapMirror原則modify-rRule」-access all」
- 「安全性登入角色create -vserver Cluster_name -role rose_Name -cmd目錄名稱「SnapMirror原則移除規則」-access all」
- 「安全登入角色create -vserver Cluster_name -role rose_Name -cmd目錄名稱「SnapMirror原則show」-access all」
- 「安全性登入角色create -vserver Cluster_name -role rose_Name -cmd目錄名稱"SnapMirror還原"-access all"
- 「安全登入角色create -vserver Cluster_name -role rose_Name -cmd目錄名稱"SnapMirror show"-access all"
- 「安全登入角色create -vserver Cluster_name -role rose_Name -cmd目錄名稱「SnapMirror show-history」-access all」
- 「安全性登入角色create -vserver Cluster_name -role rose_Name -cmd目錄名稱「SnapMirror update」-access all」
- 「安全登入角色create -vserver Cluster_name -role rose_Name -cmd dirname「SnapMirror update-ls-set」-access all」
- 「安全登入角色create -vserver Cluster_name -role rose_Name -cmd目錄名稱「system license add」-access all」
- 「安全登入角色create -vserver Cluster_name -role rose_Name -cmd dirname「system license clear-up」-access all」
- 「安全登入角色create -vserver Cluster_name -role rose_Name -cmd目錄名稱「system license delete」-access all」
- 「安全登入角色create -vserver Cluster_name -role rose_Name -cmd目錄名稱「system license show」-access all」
- 「安全性登入角色create -vserver Cluster_name -role rose_Name -cmd目錄名稱「system license Status show」-access all」
- 「安全性登入角色create -vserver Cluster_name -role rose_Name -cmd目錄名稱「system nodemodify」-access all」
- 「安全性登入角色create -vserver Cluster_name -role rose_Name -cmd目錄名稱「system Node show」-access all」
- 「安全性登入角色create -vserver Cluster_name -role rose_Name -cmd目錄名稱「system Status show」-access all」
- 「安全性登入角色create -vserver Cluster_name -role rose_Name -cmd目錄名稱「version」-access all」

- 「安全性登入角色create -vserver Cluster_name -role rose_Name -cmd dirname「volume clone create」-access all」
- 「安全性登入角色create -vserver Cluster_name -role rose_Name -cmd目錄名稱「volume clone show」-access all」
- 「安全性登入角色create -vserver Cluster_name -role rose_Name -cmd dirname「volume clone s拆 分start」-access all」
- 「安全性登入角色create -vserver Cluster_name -role rose_Name -cmd dirname「volume clone split stop」-access all」
- 「安全性登入角色create -vserver Cluster_name -role rose_Name -cmd dirname "volume cree"-access all"
- 「安全性登入角色create -vserver Cluster_name -role rose_Name -cmd dirname "volume destrode"-access all"
- 「安全性登入角色create -vserver Cluster_name -role rose_Name -cmd dirname「volume file clone create」-access all」
- 「安全性登入角色create -vserver Cluster_name -role rose_Name -cmd dirname「volume file show-disk-usage」-access all」
- 「安全性登入角色create -vserver Cluster_name -role rose_Name -cmd dirname "volume modify"-access all"
- 「安全性登入角色create -vserver Cluster_name -role rose_Name -cmd dirname "volume offline"-access all"
- 「安全性登入角色create -vserver Cluster_name -role rose_Name -cmd dirname "volume online - access all"
- 「安全性登入角色create -vserver Cluster_name -role rose_Name -cmd dirname "volume qtree cree"-access all"
- 「安全性登入角色create -vserver Cluster_name -role rose_Name -cmd dirname "volume qtree delete"-access all"
- 「安全性登入角色create -vserver Cluster_name -role rose_Name -cmd dirname "volume qtree modify"-access all"
- 「安全性登入角色create -vserver Cluster_name -role rose_Name -cmd dirname "volume qtree show"-access all"
- 「安全性登入角色create -vserver Cluster_name -role rose_Name -cmd dirname "volume restrent"-access all"
- 「安全性登入角色create -vserver Cluster_name -role rose_Name -cmd dirname "volume show"-access all"
- 「安全性登入角色create -vserver Cluster_name -role rose_Name -cmd dirname「volume snapshot create」-access all」
- 「安全性登入角色create -vserver Cluster_name -role rose_Name -cmd dirname "volume snapshot delete"-access all"
- 「安全性登入角色create -vserver Cluster_name -role rose_Name -cmd dirname「volume snapshot modify」-access all」
- 「安全性登入角色create -vserver Cluster_name -role rose_Name -cmd dirname「volume snapshot Promote」-access all」
- 「安全性登入角色create -vserver Cluster_name -role rose_Name -cmd dirname「volume snapshot rame」-access all」

- 「安全性登入角色create -vserver Cluster_name -role rose_Name -cmd目錄名稱「Volume snapshot還原」-access all」
- 「安全性登入角色create -vserver Cluster_name -role rose_Name -cmd dirname「volume snapshot還原檔案」-access all」
- 「安全性登入角色create -vserver Cluster_name -role rose_Name -cmd dirname「volume snapshot show」-access all」
- 「安全登入角色create -vserver Cluster_name -role rose_Name -cmd dirname "volume unmount」-access all」
- 「安全登入角色create -vserver Cluster_name -role rose_Name -cmd dirname "vserver"-access all"
- 「安全性登入角色create -vserver Cluster_name -role rose_Name -cmd目錄名稱「vserver CIFS create」-access all」
- 「安全登入角色create -vserver Cluster_name -role rose_Name -cmd目錄名稱「vserver CIFS刪除」-access all」
- 「安全登入角色create -vserver Cluster_name -role rose_Name -cmd目錄名稱「vserver CIFS modify」-access all」
- 「安全登入角色create -vserver Cluster_name -role rose_Name -cmd目錄名稱「vserver CIFS共用修改」-access all」
- 「安全登入角色create -vserver Cluster_name -role rose_Name -cmd目錄名稱「vserver CIFS共用create」-access all」
- 「安全登入角色create -vserver Cluster_name -role rose_Name -cmd目錄名稱「vserver CIFS共用刪除」-access all」
- 「安全登入角色create -vserver Cluster_name -role rose_Name -cmd目錄名稱「vserver CIFS共用修改」-access all」
- 「安全登入角色create -vserver Cluster_name -role rose_Name -cmd目錄名稱「vserver CIFS共用show」-access all」
- 「安全登入角色create -vserver Cluster_name -role rose_Name -cmd目錄名稱「vserver CIFS show」-access all」
- 「安全性登入角色create -vserver Cluster_name -role rose_Name -cmd目錄名稱「vserver create」-access all」
- 「安全性登入角色create -vserver Cluster_name -role rose_Name -cmd dirname "vserver EXECLON-policy cree"-access all」
- 「安全性登入角色create -vserver Cluster_name -role rose_Name -cmd dirname "vserver EXECTON-policy DELETE」-access all」
- 「安全性登入角色create -vserver Cluster_name -role rose_Name -cmd dirname「vserver EXECLON-policy rule create」-access all」
- 「安全性登入角色create -vserver Cluster_name -role rose_Name -cmd dirname "vserver EXECLON-policy rule DELETE」-access all」
- 「安全性登入角色create -vserver Cluster_name -role rose_Name -cmd dirname "vserver EXECLON-policy rule modify"-access all」
- 「安全性登入角色create -vserver Cluster_name -role rose_Name -cmd dirname "vserver EXECTON-policy rule show"-access all」
- 「安全性登入角色create -vserver Cluster_name -role rose_Name -cmd目錄名稱「vserver EXECTON-

policy show」-access all」

- 「安全性登入角色create -vserver Cluster_name -role rose_Name -cmd目錄名稱「vserver iSCSI connection show」-access all」
- 「安全性登入角色create -vserver Cluster_name -role rose_Name -cmd dirname "vserver modify"-access all"
- 「安全登入角色create -vserver Cluster_name -role rose_Name -cmd dirname "vserver show"-access all"

設定「IIS應用程式集區」以啟用Active Directory讀取權限

您可以在Windows伺服器上設定Internet Information Services（IIS）、以便在需要啟用Active Directory的SnapCenter 讀取權限以供使用時建立自訂的應用程式集區帳戶。

步驟

1. 在SnapCenter 安裝了Windows*的Windows Server上開啟「IIS管理員」。
2. 在左導覽窗格中、按一下*應用程式集區*。
3. 在SnapCenter 「應用程式集區」清單中選取「功能」、然後按一下「動作」窗格中的「進階設定」。
4. 選取「Identity」、然後按一下「...」以編輯SnapCenter 該應用程式集區的身分識別。
5. 在「自訂帳戶」欄位中、輸入具有Active Directory讀取權限的網域使用者或網域管理員帳戶名稱。
6. 按一下「確定」。

   自訂帳戶會取代SnapCenter 適用於整個應用程式集區的內建ApplicationPoolIdentity帳戶。

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.