SnapDrive for UNIX をインストールまたはアップグレードします

Snapdrive for Unix

NetApp
July 19, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/snapdrive-unix/aix/task_decompressing_the_downloaded_software.html on July 19, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目次

SnapDrive for UNIX をインストールまたはアップグレードします 1
ダウンロードしたソフトウェアを解凍します 1
AIX ホストに SnapDrive for UNIX をインストールしています 1
AIX ホストからの SnapDrive for UNIX のアンインストール 2
インストール後のチェックの実行 3
SnapDrive for UNIX によってインストールされるファイル 4
SnapDrive for UNIX を最新バージョンにアップグレードします 5

SnapDrive for UNIX をインストールまたはアップグレードします

ホストシステムに SnapDrive for UNIX をインストールするには、特定のタスクを実行する必要があります。インストールを開始する前に、さまざまなシステム要件と設定に関する考慮事項について理解しておく必要があります。

ダウンロードしたソフトウェアを解凍します

ネットアップサポートサイトから SnapDrive for UNIX ソフトウェアパッケージをダウンロードしたら、ファイルを解凍してインストール用のソフトウェアを展開する必要があります。

手順

1. コマンドラインインターフェイス（ CLI ）のプロンプトで、次のコマンドを入力します。

   uncompressNetApp.snapp_aix_5.2.Z

   ソフトウェアのダウンロードについては、ネットアップサポートサイトを参照してください。

   - 関連情報 *

"ネットアップサポート"

"ネットアップの相互運用性"

AIX ホストに SnapDrive for UNIX をインストールしています

System Management Interface Tool （ SMIT ；システム管理インターフェイスツール）を使用して、 AIX ホストに SnapDrive for UNIX をインストールできます。

root ユーザとしてログインする必要があります。

> SnapDrive for UNIX がインストールされているディレクトリは削除しないでください。ディレクトリを削除すると、デーモンの開始と停止で問題が発生する可能性があります。

手順

1. ネットアップサポートサイトからソフトウェアをダウンロードします。
2. 解凍した「 NetApp.snaps_aix_5_2.z 」ファイルを配置したディレクトリに移動します。
3. 次のコマンドを実行して SMIT を開始します

   「 * smit * 」

4. 「 * Software Installation and Maintenance * （ソフトウェアのインストールとメンテナンス）」オプションを選択します。

5. 次の画面で、 [ソフトウェアのインストールと更新 *] メニューオプションを選択します。
6. Install Software （ソフトウェアのインストール）画面で、次のいずれかの方法でソフトウェアの場所を指定します。
   - ソフトウェアの場所のパスを手動で入力します。
   - F4 キーを押してオプションのリストを表示します。

     F4 メソッドを使用する場合は、次の手順を実行します。

     a. F4 キーを押します。
     b. インストールするソフトウェアを確認するプロンプトで、次のように入力します。

        「 * NetApp.snapdrive * 」というようになります。

     c. 続行するかキャンセルするかを確認するプロンプトが表示されたら、 Enter キーを押してインストールを完了します。
7. 「 lslpp-l netapp .snapdrive 」コマンドを使用して、ソフトウェアパッケージのインストールを確認します。
8. システムに SnapDrive for UNIX を設定してセットアップを完了します。

   この情報のほとんどはデフォルトで設定されますが、次の情報を指定する必要があります。

   a. ストレージシステムのログイン情報
   b. AutoSupport 設定
   c. FC プロトコルを使用するか iSCSI プロトコルを使用するかに基づいて、 SnapDrive for UNIX の次のオプションに正しい設定値を設定します。
      - 「デフォルト転送」

        プロトコルに応じて 'FCP または iSCSI を選択します

      - 「マルチパスタイプ」

        FC の場合は、次のいずれかの値に設定します。

        - 「 NativeMPIO 」
        - 「 D MP 」

   iSCSI の場合、これを「 NativeMPIO 」または「 D MP 」に設定します。

AIX ホストからの SnapDrive for UNIX のアンインストール

System Management Interface Tool （ SMIT ）を使用して、 AIX システムから SnapDrive for UNIX をアンインストールできます。

手順

1. 次のコマンドを入力して、 SMIT を開始します。

「 * smit * 」

2. 「ソフトウェアのインストールとメンテナンス * 」メニューオプションを選択します。
3. 表示された画面で、「 * Software Maintenance and Utilities * （ソフトウェアメンテナンスとユーティリティ * ）」メニューオプションを選択します。
4. 次の画面で、インストール済みソフトウェアの削除 * メニューオプションを選択します。
5. 次のいずれかの方法でソフトウェアを削除します。
   - パッケージ名「 NetApp.snapdrive 」を入力します。「プレビューのみ」オプションが「いいえ」に設定されていることを確認します。
   - F4 キーを押して名前のリストを表示します。
     i. 名前のリストを下にスクロールして、「 NetApp.snapdrive 」を表示します。
     ii. 「 NetApp.snapdrive 」を選択し、 Enter キーを押します。

     プロンプトメッセージが表示されます。

     iii. 「 continue 」または「 cancel 」を選択します。
     iv. Enter キーを押してアンインストールを完了します。

     アンインストール処理により ' ログ・ファイルは '/tmp/snaps_uninstall' という場所に保存されます

インストール後のチェックの実行

インストールが完了したら、 SnapDrive for UNIX が正常にインストールされるように、いくつかのタスクを実行する必要があります。

手順

1. インストールプログラムによって、ホストに必要なファイルがすべてインストールされていることを確認します。
2. 「 napdrive.conf 」ファイルの設定変数が正しい設定になっていることを確認します。

   これらの変数の大部分については、デフォルト値を適用できます。

3. SnapDrive for UNIX に、現在のストレージ・システムのログイン情報を入力します。

   ストレージシステムをセットアップする際に、ユーザログインを指定しました。SnapDrive for UNIX では、ストレージ・システムと連携するために、このログイン情報が必要です。

4. Role-Based Access Control （ RBAC ；ロールベースアクセス制御）を使用するには、「 napdrive.conf 」ファイルの「 *rbac - method=dfm*」 変数を設定します。

   デフォルトでは、 SnapDrive 4.0 for UNIX 以降は、 root クレデンシャルを使用してストレージ・システムにアクセスします。RBAC 機能がオンになっていません。

5. ストレージ・システムおよびデーモン・サービスとのセキュアな接続に HTTPS を使用するには 'napdrive.conf ファイルの '*use-https-to-SDdu-daemon=on*' を設定します

SnapDrive 5.0 for UNIX 以降のバージョンでは、デーモン通信用に HTTPS がサポートされています。デフォルトでは、このオプションは「 off 」に設定されています。

6. SnapDrive for UNIX で使用するサーバ証明書をにインストールします

   「 'du-daemon-certificate-path=/opt/NetApp/snapdrive/snapdrive.pem path 」は、 snapdrive.conf ファイルで指定します。

7. 次のコマンドを実行して、 SnapDrive for UNIX デーモンサービスのデフォルトパスワードを変更します。

   ```
   snapdrived passwd
   ```

8. インストールされている構成コンポーネントの詳細を /var/log/sdconfcheck.out' で確認します

SnapDrive for UNIX によってインストールされるファイル

SnapDrive for UNIX では、実行ファイル、構成ファイル、アンインストールファイル、診断ファイル、マニュアルページなど、複数のファイルがインストールされます。 ホスト。これらのファイルを使用すると、問題を検出し、現在のバージョンの製品の構成情報を SnapDrive for UNIX に格納できます。

- 関連情報 *

ログのタイプ

SnapDrive for UNIX によってインストールされた実行可能ファイル

SnapDrive for UNIX は 'AIX オペレーティング・システム用の実行可能ファイルをインストールします

これらの実行ファイルは、 /opt/NetApp/SNAPDRIVE /bin/snapdrive にインストールされます。

SnapDrive for UNIX によってインストールされる構成ファイル

SnapDrive for UNIX は 'napdrive.conf ファイルをインストールしますこのファイルには ' 現在のバージョンの製品の構成情報が格納されます

ご使用のシステムの「 snapdrive.conf 」ファイルを変更する必要があります。SnapDrive for UNIX のバージョンをアップグレードすると ' 現在の「 snapdrive.conf 」ファイルが保持されます構成ファイルは次の場所にあります。

/opt/NetApp/snapdrive/snapdrive.conf

SnapDrive for UNIX によってインストールされる診断ファイル

SnapDrive for UNIX を使用すると、 SnapDrive for UNIX で問題を検出するのに役立つ診断ファイルがインストールされます。

- /opt/NetApp/SnapDrive/diag/snapDrive.ddc 」と入力します
- /opt/NetApp/snapDrive/diag/filer_info 」を参照してください
- /opt/NetApp/snapdrive /diag/brocade_info`
- 「 /opt/NetApp/snapDrive/diag/cisco_info 」を参照してください
- /opt/NetApp/snapDrive/diag/McDATA
- /opt/NetApp/SnapDrive/diag/SHsupport.pm'
- /opt/NetApp/SnapDrive/diag/Telnet.pm
- /opt/NetApp/snapDrive/diag/aix_info 」を参照してください

SnapDrive for UNIX によってインストールされるマニュアルページ

SnapDrive for UNIX では、マニュアルページに複数の形式が用意されています。

マニュアルページは次の場所から入手できます。

- /opt/NetApp/SNAPDRIVE /docs/snapDrive.dc.1'
- /opt/NetApp/SNAPDRIVE /docs/snapDrive.1
- /opt/NetApp/SNAPDRIVE /docs/snapdrive .1.html
- /opt/NetApp/SNAPDRIVE /docs/brocade_info.1
- /opt/NetApp/SNAPDRIVE /docs/McDATA 詳細 .1'
- /opt/NetApp/SNAPDRIVE /docs/cisco_info.1'
- /opt/NetApp/SNAPDRIVE /docs/filer_info.1'
- /opt/NetApp/SNAPDRIVE /docs/aix_info.1'

SnapDrive for UNIX を最新バージョンにアップグレードします

SnapDrive for UNIX を最新バージョンに簡単にアップグレードできます。アップグレード・プロセスの一部として 'napdrive.conf ファイルの変数はほとんど変更されませんSnapDrive for UNIX が正常に機能していることを確認するには 'napdrive.conf ファイルのさまざまなデフォルト値をチェックします

現在のバージョンの SnapDrive for UNIX をアップグレードする場合は、アンインストールする必要はありません。代わりに、最新バージョンのソフトウェアを最新バージョンの上にインストールする必要があります。

新しいバージョンをインストールすると、 SnapDrive for UNIX はすでにバージョンがインストールされているかどうかをチェックします。その場合は、現在の「 napdrive.conf 」ファイルが保持され、インストールしているファイルのバージョンが「 napdrive.conf 」に変更されます。このようにすると 'napdrive.conf ファイルの上書きを回避できるため ' ファイル内のカスタマイズされた設定が失われることはありません

デフォルトでは、 SnapDrive for UNIX は「 snapdrive.conf 」ファイル内の変数をコメント化します。つまり、カスタマイズした変数を除くすべての変数にデフォルト値が自動的に使用されます。これらの値を変更する場合は ' 現在の「 napdrive.conf 」ファイルに変数を追加し ' 必要な値を指定する必要があります

パッチのアップグレードを実行しても 'snapdrive.conf ファイルの SnapDrive バージョンは変更されませんただし、 SnapDrive version コマンドは適切なバージョンを提供します。

著作権情報

Copyrightゥ2022 NetApp、Inc. All rights reserved.米国で印刷されていますこのドキュメントは著作権によって保護されています。画像媒体、電子媒体、および写真複写、記録媒体などの機械媒体など、いかなる形式および方法による複製も禁止します。 テープ媒体、または電子検索システムへの保管-著作権所有者の書面による事前承諾なし。

ネットアップの著作物から派生したソフトウェアは、次に示す使用許諾条項および免責条項の対象となります。

このソフトウェアは、ネットアップによって「現状のまま」提供されています。ネットアップは明示的、または商品性および特定目的に対する適合性の暗示的保証を含み、かつこれに限定されないいかなる暗示的な保証も行いません。ネットアップは、いかなる場合でも、間接的、偶発的、特別、懲罰的、または または結果的損害（代替品または代替サービスの調達、使用の損失、データ、利益、またはこれらに限定されないものを含みますが、これらに限定されません。） ただし、契約、厳格責任、または本ソフトウェアの使用に起因する不法行為（過失やその他を含む）のいずれであっても、かかる損害の可能性について知らされていた場合でも、責任の理論に基づいて発生します。

ネットアップは、ここに記載されているすべての製品に対する変更を随時、予告なく行う権利を保有します。ネットアップによる明示的な書面による合意がある場合を除き、ここに記載されている製品の使用により生じる責任および義務に対して、ネットアップは責任を負いません。この製品の使用または購入は、ネットアップの特許権、商標権、またはその他の知的所有権に基づくライセンスの供与とはみなされません。

このマニュアルに記載されている製品は、 1 つ以上の米国特許、その他の国の特許、および出願中の特許によ特許、その他の国の特許、および出願中の特許。

権利の制限について：政府による使用、複製、開示は、 DFARS 252.227-7103 （ 1988 年 10 月）および FAR 52-227-19 （ 1987 年 6 月）の Rights in Technical Data and Computer Software （技術データおよびコンピュータソフトウェアに関する諸権利）条項の（ c ）（ 1 ）（ ii ）項、に規定された制限が適用されます。

商標情報

NetApp、NetAppのロゴ、に記載されているマーク http://www.netapp.com/TM は、NetApp、Inc.の商標です。その他の会社名と製品名は、それを所有する各社の商標である場合があります。