UNIX용 SnapDrive 설치 또는 업그레이드

Snapdrive for Unix

NetApp
October 04, 2023

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ko-kr/snapdrive-unix/aix/task_decompressing_the_downloaded_software.html on October 04, 2023. Always check docs.netapp.com for the latest.

목차

UNIX용 SnapDrive 설치 또는 업그레이드 . . . 1
다운로드한 소프트웨어의 압축 해제 . . . 1
AIX 호스트에 UNIX용 SnapDrive 설치 . . . 1
AIX 호스트에서 UNIX용 SnapDrive 제거 . . . 2
설치 후 검사 수행 . . . 3
UNIX용 SnapDrive에서 설치한 파일 . . . 4
UNIX용 SnapDrive를 최신 버전으로 업그레이드합니다 . . . 5

UNIX용 SnapDrive 설치 또는 업그레이드

호스트 시스템에 UNIX용 SnapDrive를 설치하려면 특정 작업을 수행해야 합니다. 설치를 시작하기 전에 다양한 시스템 요구 사항 및 구성 고려 사항을 숙지해야 합니다.

다운로드한 소프트웨어의 압축 해제

NetApp Support 사이트에서 SnapDrive for UNIX 소프트웨어 패키지를 다운로드한 후 설치를 위해 파일의 압축을 풀어야 합니다.

단계

1. CLI(Command-Line Interface) 프롬프트에서 다음 명령을 입력합니다.

   '* NetApp.SnapDrive_AIX_5_2.Z* 압축 해제

   소프트웨어 다운로드는 NetApp Support 사이트 를 참조하십시오.

   - 관련 정보 *

"NetApp 지원"

"NetApp 상호 운용성"

AIX 호스트에 UNIX용 SnapDrive 설치

SMIT(시스템 관리 인터페이스 툴)를 사용하여 AIX 호스트에 UNIX용 SnapDrive를 설치할 수 있습니다.

루트 사용자로 로그인되어 있는지 확인해야 합니다.

> UNIX용 SnapDrive가 설치된 디렉토리를 삭제하지 마십시오. 디렉토리를 삭제하면 데몬을 시작 및 중지하는 데 문제가 발생할 수 있습니다.

단계

1. NetApp Support 사이트에서 소프트웨어를 다운로드하십시오.
2. 압축되지 않은 "NetApp.SnapDrive_AIX_5_2.z 파일"을 저장한 디렉토리로 이동합니다.
3. 다음 명령을 실행하여 SMIT를 시작합니다.

   '* SMIT*'

4. 소프트웨어 설치 및 유지 관리 * 옵션을 선택합니다.
5. 다음 화면에서 * 소프트웨어 설치 및 업데이트 * 메뉴 옵션을 선택합니다.
6. 소프트웨어 설치 화면에서 다음 방법 중 하나로 소프트웨어의 위치를 지정합니다.
   - 소프트웨어 위치의 경로를 수동으로 입력합니다.

- F4 키를 눌러 옵션 목록을 표시합니다.

  F4 방법을 사용하려면 다음 단계를 수행하십시오.

  a. F4 를 누릅니다.
  b. 설치할 소프트웨어를 묻는 메시지가 나타나면 다음을 입력합니다.

     ``NetApp.SnapDrive *''.

  c. 계속할지 취소할지 묻는 메시지가 나타나면 Enter 키를 눌러 설치를 완료합니다.

7. 'lslpp -l netapp.SnapDrive' 명령을 사용하여 소프트웨어 패키지 설치를 확인합니다.
8. 시스템에 대해 SnapDrive for UNIX를 구성하여 설치를 완료합니다.

   이 정보의 대부분은 기본적으로 설정되지만 다음 정보를 지정해야 합니다.

   a. 스토리지 시스템의 로그인 정보입니다
   b. AutoSupport 설정
   c. FC 프로토콜을 사용하는지 또는 iSCSI 프로토콜을 사용하는지 여부에 따라 다음 옵션인 UNIX용 SnapDrive에 대한 올바른 구성 값을 설정합니다.
      - '기본 운송'

        프로토콜에 따라 FCP 또는 iSCSI를 선택합니다.

      - 다중경로-유형

        FC의 경우 다음 값 중 하나로 설정합니다.

        - 내기MPIO
        - dmp'입니다

   iSCSI의 경우 이를 네이티브MPIO 또는 DMP로 설정합니다.

AIX 호스트에서 UNIX용 SnapDrive 제거

시스템 관리 인터페이스 도구(SMIT)를 사용하여 AIX 시스템에서 UNIX용 SnapDrive를 제거할 수 있습니다.

단계

1. 다음 명령을 입력하여 SMIT를 시작합니다.

   '* SMIT*'

2. 소프트웨어 설치 및 유지 관리 * 메뉴 옵션을 선택합니다.
3. 나타나는 화면에서 * 소프트웨어 유지 관리 및 유틸리티 * 메뉴 옵션을 선택합니다.
4. 다음 화면에서 * 설치된 소프트웨어 제거 * 메뉴 옵션을 선택합니다.
5. 다음 방법 중 하나로 소프트웨어를 제거합니다.

- 패키지 이름 "NetApp.SnapDrive"를 입력합니다. 미리 보기 전용 옵션이 '아니요'로 설정되어 있는지 확인합니다.
- F4 키를 눌러 이름 목록을 표시합니다.
  i. 이름 목록을 아래로 스크롤하여 "NetApp.SnapDrive"를 찾습니다.
  ii. 'NetApp.SnapDrive'를 선택하고 Enter 키를 누릅니다.

     프롬프트 메시지가 표시됩니다.

  iii. 계속 또는 취소를 선택합니다.
  iv. Enter 키를 눌러 제거를 완료합니다.

     제거 프로세스는 '/tmp/SnapDrive_uninstall' 위치에 로그 파일을 배치합니다.

설치 후 검사 수행

설치가 완료되면 몇 가지 작업을 수행하여 UNIX용 SnapDrive가 성공적으로 설치되었는지 확인해야 합니다.

단계

1. 설치 프로그램이 호스트에 필요한 모든 파일을 설치했는지 확인합니다.
2. 'napdrive.conf' 파일의 구성 변수에 올바른 설정이 있는지 확인합니다.

   이러한 변수의 대부분은 기본값을 적용해야 합니다.

3. UNIX용 SnapDrive에 현재 스토리지 시스템 로그인 정보를 제공합니다.

   스토리지 시스템을 설정할 때 스토리지 시스템에 대한 사용자 로그인을 제공했습니다. UNIX용 SnapDrive에서 스토리지 시스템을 작동하려면 이 로그인 정보가 필요합니다.

4. 역할 기반 액세스 제어(RBAC)를 사용하려면 'sapdrive.conf' 파일에서 '*RBAC-method=DFM*' 변수를 설정하십시오.

   기본적으로 UNIX용 SnapDrive 4.0 이상에서는 루트 자격 증명을 사용하여 스토리지 시스템에 액세스합니다. RBAC 기능이 설정되어 있지 않습니다.

5. 스토리지 시스템 및 데몬 서비스와의 보안 접속을 위해 HTTPS를 사용하려면 'sapdrive.conf' 파일에서 '*use-https-to-SDU-daemon=on*'을 설정합니다.

   > SnapDrive 5.0 for UNIX 이상 버전은 데몬 통신을 위해 HTTPS를 지원합니다. 기본적으로 이 옵션은 '꺼짐'으로 설정됩니다.

6. SnapDrive for UNIX에서 사용하는 서버 인증서를 에서 설치합니다

   SnapDrive.conf 파일에 지정된 'du-daemon-certificate-path=/opt/NetApp/SnapDrive/SnapDrive.pem path

7. 다음 명령을 실행하여 SnapDrive for UNIX 데몬 서비스의 기본 암호를 변경합니다.

   ``스냅드라이브 암호 *'

8. '/var/log/sdconfcheck.out'에서 설치된 구성 요소의 세부 정보를 확인합니다.

UNIX용 SnapDrive에서 설치한 파일

SnapDrive for UNIX는 실행 파일, 구성 파일, 제거 파일, 진단 파일 및 man 페이지 등의 여러 파일을 설치합니다. 호스트. 이러한 파일을 통해 문제를 감지하고 현재 제품 버전에 대한 구성 정보를 저장하는 등의 작업을 SnapDrive for UNIX에서 수행할 수 있습니다.

- 관련 정보 *

로그 유형

UNIX용 SnapDrive에서 설치한 실행 파일

SnapDrive for UNIX는 AIX 운영 체제용 실행 파일을 설치합니다.

이러한 실행 파일은 '/opt/netapp/SnapDrive/bin/SnapDrive'에 설치됩니다.

UNIX용 SnapDrive에서 설치한 구성 파일

SnapDrive for UNIX는 현재 버전의 제품에 대한 구성 정보를 저장하는 'napdrive.conf' 파일을 설치합니다.

시스템의 'napdrive.conf' 파일을 수정해야 합니다. UNIX용 SnapDrive 버전을 업그레이드하면 현재 'napdrive.conf' 파일이 유지됩니다. 구성 파일은 다음 위치에서 사용할 수 있습니다.

'/opt/netapp/SnapDrive/SnapDrive.conf'

UNIX용 SnapDrive에서 설치한 진단 파일

UNIX용 SnapDrive는 UNIX용 SnapDrive의 문제를 감지하는 데 도움이 되는 진단 파일을 설치합니다.

- '/opt/netapp/SnapDrive/diag/SnapDrive.dc'
- '/opt/netapp/SnapDrive/diag/filer_info'
- '/opt/netapp/SnapDrive/diag/Brocade_info'
- '/opt/netapp/SnapDrive/diag/cisco_info'
- '/opt/netapp/SnapDrive/diag/McData_info'
- '/opt/netapp/SnapDrive/diag/SHsupport.pm'
- '/opt/netapp/SnapDrive/diag/Telnet.pm'
- '/opt/netapp/SnapDrive/diag/aix_info'

SnapDrive for UNIX에서 설치한 man 페이지

UNIX용 SnapDrive에서는 다양한 형식의 man 페이지를 제공합니다.

man 페이지는 다음 위치에서 사용할 수 있습니다.

- '/opt/netapp/SnapDrive/docs/SnapDrive.dc.1'
- '/opt/netapp/SnapDrive/docs/SnapDrive.1'
- '/opt/netapp/SnapDrive/docs/SnapDrive.1.html'
- '/opt/netapp/SnapDrive/docs/브로케이드_info.1'
- '/opt/netapp/SnapDrive/docs/McData_info.1'
- '/opt/netapp/SnapDrive/docs/cisco_info.1'
- '/opt/netapp/SnapDrive/docs/filer_info.1'
- '/opt/netapp/SnapDrive/docs/aix_info.1'

UNIX용 SnapDrive를 최신 버전으로 업그레이드합니다

UNIX용 SnapDrive를 최신 버전으로 쉽게 업그레이드할 수 있습니다. 업그레이드 프로세스의 일환으로, 'napdrive.conf' 파일에서 변수 변경이 거의 없습니다. UNIX용 SnapDrive가 올바르게 작동하는지 확인하려면 'napdrive.conf' 파일에서 다양한 기본값을 확인하십시오.

현재 버전의 UNIX용 SnapDrive를 업그레이드하려면 제거하지 않아도 됩니다. 대신 최신 버전의 소프트웨어를 현재 버전 위에 설치해야 합니다.

새 버전을 설치할 때 SnapDrive for UNIX는 버전이 이미 설치되어 있는지 확인합니다. 이렇게 하면 현재 'napdrive.conf' 파일이 보존되고 설치 중인 파일의 이름이 'napdrive.conf.x'로 변경됩니다. 이렇게 하면 'napdrive.conf' 파일을 덮어쓰지 않으므로 파일에 사용자 지정된 설정이 손실되지 않습니다.

기본적으로 UNIX용 SnapDrive는 'napdrive.conf' 파일에 변수를 주석으로 표시합니다. 즉, 사용자 정의한 변수를 제외한 모든 변수의 기본값이 자동으로 사용됩니다. 이러한 값을 변경하려면 현재 'napdrive.conf' 파일에 변수를 추가하고 원하는 값을 지정해야 합니다.

> 패치 업그레이드를 수행할 때 'napdrive.conf' 파일의 SnapDrive 버전은 변경되지 않습니다. 그러나 SnapDrive version 명령은 적절한 버전을 제공한다.

저작권 정보

Copyright © 2023 NetApp, Inc. All Rights Reserved. 미국에서 인쇄된 본 문서의 어떠한 부분도 저작권 소유자의 사전 서면 승인 없이는 어떠한 형식이나 수단(복사, 녹음, 녹화 또는 전자 검색 시스템에 저장하는 것을 비롯한 그래픽, 전자적 또는 기계적 방법)으로도 복제될 수 없습니다.

NetApp이 저작권을 가진 자료에 있는 소프트웨어에는 아래의 라이센스와 고지사항이 적용됩니다.

본 소프트웨어는 NetApp에 의해 '있는 그대로' 제공되며 상품성 및 특정 목적에의 적합성에 대한 명시적 또는 묵시적 보증을 포함하여(이에 제한되지 않음) 어떠한 보증도 하지 않습니다. NetApp은 대체품 또는 대체 서비스의 조달, 사용 불능, 데이터 손실, 이익 손실, 영업 중단을 포함하여(이에 국한되지 않음), 이 소프트웨어의 사용으로 인해 발생하는 모든 직접 및 간접 손해, 우발적 손해, 특별 손해, 징벌적 손해, 결과적 손해의 발생에 대하여 그 발생 이유, 책임론, 계약 여부, 엄격한 책임, 불법 행위(과실 또는 그렇지 않은 경우)와 관계없이 어떠한 책임도 지지 않으며, 이와 같은 손실의 발생 가능성이 통지되었다 하더라도 마찬가지입니다.

NetApp은 본 문서에 설명된 제품을 언제든지 예고 없이 변경할 권리를 보유합니다. NetApp은 NetApp의 명시적인 서면 동의를 받은 경우를 제외하고 본 문서에 설명된 제품을 사용하여 발생하는 어떠한 문제에도 책임을 지지 않습니다. 본 제품의 사용 또는 구매의 경우 NetApp에서는 어떠한 특허권, 상표권 또는 기타 지적 재산권이 적용되는 라이센스도 제공하지 않습니다.

본 설명서에 설명된 제품은 하나 이상의 미국 특허, 해외 특허 또는 출원 중인 특허로 보호됩니다.

제한적 권리 표시: 정부에 의한 사용, 복제 또는 공개에는 DFARS 252.227-7013(2014년 2월) 및 FAR 52.227-19(2007년 12월)의 기술 데이터-비상업적 품목에 대한 권리(Rights in Technical Data -Noncommercial Items) 조항의 하위 조항 (b)(3)에 설명된 제한사항이 적용됩니다.

여기에 포함된 데이터는 상업용 제품 및/또는 상업용 서비스(FAR 2.101에 정의)에 해당하며 NetApp, Inc.의 독점 자산입니다. 본 계약에 따라 제공되는 모든 NetApp 기술 데이터 및 컴퓨터 소프트웨어는 본질적으로 상업용이며 개인 비용만으로 개발되었습니다. 미국 정부는 데이터가 제공된 미국 계약과 관련하여 해당 계약을 지원하는 데에만 데이터에 대한 전 세계적으로 비독점적이고 양도할 수 없으며 재사용이 불가능하며 취소 불가능한 라이센스를 제한적으로 가집니다. 여기에 제공된 경우를 제외하고 NetApp, Inc.의 사전 서면 승인 없이는 이 데이터를 사용, 공개, 재생산, 수정, 수행 또는 표시할 수 없습니다. 미국 국방부에 대한 정부 라이센스는 DFARS 조항 252.227-7015(b)(2014년 2월)에 명시된 권한으로 제한됩니다.

상표 정보

NETAPP, NETAPP 로고 및 http://www.netapp.com/TM에 나열된 마크는 NetApp, Inc.의 상표입니다. 기타 회사 및 제품 이름은 해당 소유자의 상표일 수 있습니다.