命令行参数

Snapdrive for Unix

NetApp
August 06, 2021

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/snapdrive-unix/linux-administration/reference_command_line_arguments.html on October 26, 2021. Always check docs.netapp.com for the latest.

目□

命令行参数 1

命令行参数

□用于 UNIX 的 SnapDrive 采用特定格式□行参数□置。

下表介□了可使用□□字指定的参数。

使用格式 SnapDrive type_name operation_name << keyword/option> <switches>>`；例如，如果要从主机文件系□ ` /mnt/dir` □建名□ `snap_hr` 的 Snapshot 副本，□□入以下命令行：

` * SnapDrive snap create -fs/mnt/dir -snapname _snap_hr*` 。

参数	**Description**
dest_fspec	目□□体在□接其磁□□或 LUN 后可□□的名称。
域名	磁□□或卷□的名称。
d_lun_name	用于指定 SnapDrive for UNIX 用于使 LUN 在新□接的 Snapshot 副本中可用的目□名称。
文件名	存□系□的名称。
filer_path	存□系□□象的路径名称。此名称可以包含存□系□名称和卷，但 SnapDrive for UNIX 不必根据先前参数中提供的□□缺少的□件使用默□□。以下是路径名称示例： • `test_filer ： /vol/vol3/qtree_2` • ` /vol/vol3/qtree_2` • `qtree_2`

参数	**Description**

file_spec	存□□体的名称，例如主机卷， LUN ， 磁□或卷□，文件系□或 NFS 目□□。
	
	通常，□可以使用 file_Spec 参数作□以下参数之一：
	
	• 希望 SnapDrive for UNIX □建 Snapshot 副本或从 Snapshot 副本□原的□象
	• 要在配置存□□□建或使用的□象
	
	□些□象不必都是相同□型的□象。如果□提供多个主机卷，它□都必□属于同一个卷管理器。
	
	如果□此参数提供的□用于解析□冗余磁□□或主机卷，□此命令将失□。
	
	□□用法示例：此示例假□ dg1 包含主机卷 HV1 和 hv2 ，文件系□□ fs1 和 fs2 。因此，以下参数可能会失□，因□它□□及冗余磁□□或主机卷。
	
	` -dg *dg1* -hostvoldg1/HV1`
	
	` -dg *dg1*`
	
	` FS/fs1`
	
	` -hostvol dg1/HV1 -fs /fs1`
	
	正□用法示例：此示例□示了此参数的正□用法。
	
	` -hostvoldg1/hv1dg1/hv2`
	
	` FS/fs1/fs2`
	
	` -hostvoldg1/HV1 -fs/fs2`

fspec_set	与 snap connect 命令□合使用以□定： • 主机 LVM □体 • LUN 上包含的文件系□ 此外，□□可以使用参数指定 SnapDrive for UNIX 在 Snapshot 副本的新□接副本中提供□体□所使用的一□目□名称。 fspec_set 的格式□：` ｛ -vg _ -dg _ -fs _ -lvol _ -hostvol ｝ *src_fspec* [*dest_fspec*] [ ｛ -destdg _ destvg ｝ *dg_name*] [ ｛ - destlv _ -desthv ｝ *lv_name*]`

参数	Description
host_lvm_fspec	用于指定在□行 storage create 命令□是要□建文件系□，□□卷□是磁□□。此参数可能采用以下三□格式中的任何一□。使用的格式取决于要□建的□体。 ` -dg` 和 ` -vg` □□是同□□，反映了以下事□：某些操作系□引用磁□□，而其他操作系□引用卷□。此外，` lvol` 和 ` -hostvol` 也是同□□。本指南使用 -dg 同□引用磁□□和卷□，使用 ` -hostvol` 同□引用□□卷和主机卷。
要□建文件系□，□使用以下格式： -fs file_specs `-fstype` *`type`*] （ `-ffsopts` *`options`*） （ `-hostvol` *`file_spec`*） （ `-dg` *`dG_name`*） 要□建□□卷或主机卷，□使用以下格式： "`-hostdg` *`file_spec`*] （ `-dg` ）` *`vol_file_name_s`*  □必□□要□建的□□□体命名。□无需提供任何底□□体的名称。如果不提供底□□体的名称，□ SnapDrive for UNIX 将使用内部生成的名称□建□些□体。  如果指定 SnapDrive for UNIX □建文件系□，□必□指定 SnapDrive for UNIX 在主机 LVM 中支持的□型。□些□型包括 `ext4` 或 `ext3`  □□ ` -fsopts` 用于指定要□□□□建新文件系□的主机操作的□□；例如， `mKFS` 。	IG_name
□□程序□的名称。	lor_filer_path

一□路径名称，其中包括存□系□名称，卷名称以及□卷中可能包含的其他目□和文件元素。以下是□路径名称的示例：
 	
`test_filer ： /vol/vol3/qtree_2`
 	
`10.10.10.1 ： /vol/vol4/lun_21`
	lun_name

包含存□系□名称，卷和 LUN 名称的名称。以下是□ LUN 名称的示例： `test_filer ： /vol/vol1/luna`	Long_snap_name

参数	Description
包含存□系□名称，卷和 Snapshot 副本名称的名称。以下是一个□ Snapshot 副本名称示例： `test_filer : /vol/account_vol : snap_20040202` 使用 SnapDrive snap show` 和 SnapDrive snap delete` 命令，□可以使用星号（ * ）字符作□通配符，以匹配 Snapshot 副本名称的任何部分。如果使用通配符，□必□将其放在 Snapshot 副本名称的末尾。如果□在名称中的任何其他点使用通配符，□ SnapDrive for UNIX 将□示一条□□消息。 示例：此示例将通配符与 `snap show` 命令和 `snap delete` 命令□合使用： `snap show myfiler : /vol/vol2 : mysnap*` `myfiler : /vol/vol2 : /yoursnap* snap show myfiler : /vol/vol1/qtree1 : qtree_snap* snap delete 10.10.10.10 : /vol/vol2 : mysnap* 10.10.10.11 : /vol/vol3 : yoursnap* hersnap` 通配符限制：不能在 Snapshot 副本名称中□□入通配符。例如，以下命令行会生成一条□□消息，因□通配符位于 Snapshot 副本名称的中□： `Banana : /vol/vol1 : my* snap`	lun_name
LUN 的名称。此名称不包括 LUN 所在的存□系□和卷。以下是 LUN 名称的示例： luna	path
任何路径名称。	prefix_string
卷克隆名称生成中使用的前□	S_LUN_name

- 相□信息 *

存□配置命令行

Copyright Information

Copyright © 2021 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.