接到 LUN 以外存体的 Snapshot 副本

Snapdrive for Unix

NetApp
August 06, 2021

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/snapdrive-unix/linux-administration/task_connecting_to_asnapshot_copy_ofstorage_entitiesother_than_luns.html on October 26, 2021. Always check docs.netapp.com for the latest.

目□

□接到 LUN 以外存□□体的 Snapshot 副本 1

□接到 LUN 以外存□□体的 Snapshot 副本

□可以使用 SnapDrive snap connect` 命令□接到包含 LUN 以外存□□体的 Snapshot 副本。如果□提供的目□名称当前正在使用中，或者存在用作挂□点的文件系□名称，□无法使用此命令。

□□

1. □入以下命令：

   ` * SnapDrive snap connect -snapname fspec_set [*fspec_set…*] -snapname *long_snap_name* "-igroup *ig_name* [ig_name…]] [-AutoExpand] [-autosename] [-noperesit] [ ｛ -reserve | -noreserve ｝ ] [-readonly] [-splone]*`

   在上述用法中，` fspec_set_` 的格式如下：

   ` * ｛ -dg _ -fs _ -hostvol ｝ *src_file_spec* [*dest_file_spec*] （ ｛ -destdg _ -destvg ｝ *dgname*] （ ｛ -destlv _ -desthv ｝ lvname]*`

   此命令必□始□以要□接的存□□体的名称□□（例如，` -dg`，` -hostvol` 或 ` -fs` ）。如果指定 NFS 挂□点，□不能在同一命令行上指定非 NFS □体（` -vg`，` -DG`，` -FS`，` -lvol` 或 ` -hostvol` ）。

   > 在 Linux 主机上， SnapDrive for UNIX 支持在□起主机上□行 Snapshot □接操作，除非 LUN 是 Linux LVM1 卷管理器的一部分。

SnapDrive for UNIX 会克隆□指定的 LUN 并将其□接到新位置。

以下命令行将□接一个磁□□，并使用默□名称作□目□名称（即，从源名称□建□些名称）：

```
# snapdrive snap connect -vg vg1 -snapname
filer1:/vol/vol1:vg1snapshot
connecting vg1:
LUN copy vg1_lun1_0 ... created
(original: filer1:/vol/vol1/vg1_lun1)
mapping new lun(s) ... done
discovering new lun(s) ... done
Importing vg1
```

以下命令行将磁□□与□个主机卷□接起来。它□会指定目□主机卷和磁□□的名称：

```
# snapdrive snap connect -lvol vg1/vol1 vg1copy/vol1copy -snapname
filer1:/vol/vol1:vg1snapshot
connecting vg1:
LUN copy vg1_lun1_0 ... created
(original: filer1:/vol/vol1/vg1_lun1)
mapping new lun(s) ... done
discovering new lun(s) ... done
Importing vg1copy
```

以下命令行会将一个磁□□□接到□个 LUN 和□个文件系□。它指定□个文件系□的目□名称，其中一个文件系□的主机卷以及□个文件系□的磁□□：

```
# snapdrive snap connect -fs mnt/fs1 /mnt/fs1copy -destvg vg1copy \
-fs /mnt/fs2 /mnt/fs2copy -destlv vg1copy/vol2copy -destvg vg1copy
\ -snapname filer1:/vol/vol1:vg1snapshot
connecting vg1:
LUN copy vg1_lun1_0 ... created
(original: filer1:/vol/vol1/vg1_lun1)
LUN copy vg1_lun2_0 ... created
(original: filer1:/vol/vol1/vg1_lun2)
mapping new lun(s) ... done
discovering new lun(s) ... done
Importing vg1copy
```

以下命令行包括 -AutoExpand □□，因□它会将一个磁□□□接到□个文件系□。它使用默□名称作□目□名称（即，从源名称□建目□名称）：

```
# snapdrive snap connect -lvol mnt/fs1 -snapname
filer1:/vol/vol1:vg1snapshot \
-autoexpand
connecting vg1:
LUN copy vg1_lun1_0 ... created
(original: filer1:/vol/vol1/vg1_lun1)
LUN copy vg1_lun2_0 ... created
(original: filer1:/vol/vol1/vg1_lun2)
mapping new lun(s) ... done
discovering new lun(s) ... done
Importing vg1
```

以下命令行包括 ` -auturename` □□，因□它会将一个磁□□□接到□个文件系□和□个 LUN ：

```
# snapdrive snap connect -fs mnt/fs1 -snapname
filer1:/vol/vol1:vg1snapshot \
-autorename
connecting vg1:
LUN copy vg1_lun1_0 ... created
(original: filer1:/vol/vol1/vg1_lun1)
LUN copy vg1_lun2_0 ... created
(original: filer1:/vol/vol1/vg1_lun2)
mapping new lun(s) ... done
discovering new lun(s) ... done
Importing vg1_0
```

在以下示例中，文件系□ 1 （ fs1 ）位于存□系□ 1 上，文件系□ 2 （ fs2 ）位于存□系□ 1 上，同□也位于存□系□ 2 上，□存□系□是配□存□系□。文件系□ 3 （ FS3 ）位于存□系□ 1 ， 配□存□系□ 2 和存□系□ 3 上，□不是 HA □的一部分。□一个文件系□ FS4 完全□留在存□系□ 4 上。

以下命令将□建 fs1 ， fs2 ， FS3 和 FS4 的 Snapshot 副本：

```
snapdrive snap create -fs /mnt/fs1 /mnt/fs2 /mnt/fs3 /mnt/fs4
-snapname fs_all_snap
```

下一个命令用于□接目□存□系□上的 fs1 和 fs2 。fs1 和 fs2 都□留在 HA □上，因此□可以使用一个命令□原它□：

```
snapdrive snap connect -fs /mnt/fs1 /mt/fs2 -snapname fs_all_snap
```

以下命令将□原 FS4 ：

```
snapdrive snap connect -fs /mnt/fs4 -snapname fs_all_snap
```

SnapDrive for UNIX 无法在目□存□系□上□接 FS3 ， 因□此文件系□位于存□系□ 1 ， 存□系□ 2 和存□系□ 3 上。

Copyright Information

Copyright © 2021 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.