使用 SnapDrive snap connect 命令所需的信息

Snapdrive for Unix

NetApp
August 06, 2021

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/snapdrive-unix/solaris/concept_informationrequired_forusing_the_snapdrive_snapconnect_command.html on October 26, 2021. Always check docs.netapp.com for the latest.

目□

使用 SnapDrive snap connect 命令所需的信息 1

使用 SnapDrive snap connect 命令所需的信息

要□接到 Snapshot 副本，□□定存□□体的□型，将具有 NFS 目□□的 Snapshot 副本□接到 Data ONTAP 7.3 配置等。

下表提供了使用 SnapDrive snap connect` 命令□需要提供的信息。

> 在使用 Veritas 的 Solaris 上， `snap connect` 操作需要□用于 `vximport` 的 Storage Foundation Enterprise □可□。

要求 / □□	参数
□定要用于附加 Snapshot 副本的存□□体的□型，并使用相□的参数提供此□体的名称。□是 ` src_fspec_` 参数的□。 • 如果□接 LUN 的 Snapshot 副本，□ SnapDrive for UNIX 将□接□指定的 LUN 。□不能在同一命令行上使用 ` -lun` □□和 ` -vg` ， ` -dg` ， ` -fs` ， ` -lvol` 或 ` -hostvol` □□。□可以使用 lun_name 或 qtree_name/lun_name 格式指定 LUN 的短名称。 • 如果□□接的是直接在 LUN 上□建的文件系□的 Snapshot 副本，□ SnapDrive for UNIX 将□接具有□文件系□的 LUN 。 • 如果□接的磁□□的 Snapshot 副本具有主机卷或文件□□，□参数将□□□存□系□上的一□磁□□。SnapDrive for UNIX 将□接包含此□体的整个磁□□，即使此□体是主机卷或文件系□也是如此。 • 如果□接 NFS 文件系□的 Snapshot 副本，□参数将□□□ NFS 目□□。SnapDrive for UNIX 将□建卷的 FlexClone ，□除 Snapshot 副本中未指定的目□□，然后□接并挂□ NFS 目□□。如果指定 NFS 挂□点，□不能在同一命令行上指定非 NFS □体（` -vg` ， ` -DG` ， ` -FS` ， ` -lvol` 或 ` -hostvol` ）。 > SnapDrive for UNIX 在挂□点□□不支持符号□接。	LUN （` -lun *file_spec*` ）
LUN 的□写名称。 _	` *s_lun_name*` 指定存在于 ` -snapname *long_snap_name*` 中的 LUN 。lun_name 短称□必填□。不能包含存□系□或存□系□卷名称。` d_d_lun_name_` 指定 LUN 的□接名称。短 ` lun_name_` □必填□。不能包含存□系□或存□系□卷名称。□必□指定 ` *d_lun_name*`
磁□□（` -dg *file_spec*` ）或卷□（` -vg *file_spec*` ）	磁□或卷□的名称 _

要求 / □□	参数
文件系□（` -fs *file_spec*` ）	文件系□的名称
主机卷（` -hostvol *file_spec*` ）或□□卷（` -lvol *file_spec*` ）	主机或□□卷的名称 _
将具有 NFS 目□□的 Snapshot 副本□接到 Data ONTAP 7.3 配置。 • 如果□的配置使用 Data ONTAP 7.3 或更高版本的 Data ONTAP 与□□（而不是 FlexVol ）卷，□必□指定此□□来□接具有只□□□□限的 Snapshot 副本（必需）。 • 如果□的配置使用 Data ONTAP 7.3 及更高版本以及 FlexVol 卷，□ SnapDrive for UNIX 会自□提供□写□□。□当要将□□限制□只□（可□）□，才指定此□□。	-readonly
□置只□□限 _	可□：提供在□接存□□体后可□□目□□体的名称。SnapDrive for UNIX 使用此名称□接目□□体。□是 ` dest_file_spec_` 参数。 如果省略此名称，□ snap connect 命令将使用□□ ` src_fspec_` 提供的□。
目□□体的名称	` dest_file_spec_`
可□：指定目□存□□体的名称。如果□在 ` dest_fspec/src_fspec_` □中包含此信息，□无需在此□□入。 如果目□存□□体的名称不是 ` destination_fspec/src_fspec_` □的一部分，□可以使用 ` -destxx` □□来指定此信息。例如， ` -fs` □□□命名目□挂□点，因此□可以使用 ` -destdg` □□指定目□磁□□。 如果未指定□接目□磁□□中的□体所需的名称，□ SnapDrive snap connect` 命令将从源磁□□中□取□名称。  如果未指定□接目□磁□□中的□体所需的名称，□ `snap connect` 命令 将从源磁□□中□取此名称。如果不能使用□名称，□操作将失□，除非□在命令提示符□包含 ` -autorename` 。	目□磁□□（` destdg` ）或目□卷□（` -destvg` ）
` *dgname*`	目□□□卷（` -destlv` ）或目□主机卷（` -desthv` ）

要求 / □□	参数
` lvname_`	指定 Snapshot 副本的名称。□使用名称的□格式□入存□系□名称，卷和 Snapshot 副本名称。
Snapshot 副本名称（` -snapname` ）	` lor_snap_name_`
` - noperit`	~

可□：将 Snapshot 副本□接到新位置，而不在主机文件系□表中□建条目。
 	
• 使用 ` -noperit` □□，□可以将 Snapshot 副本□接到新位置，而无需在主机文件系□表中□建条目。默□情况下， SnapDrive for UNIX 会□建永久性挂□。□意味着：
  ◦ 在 Solaris 主机上□接 Snapshot 副本□，SnapDrive for UNIX 会挂□文件系□，然后在主机的文件系□表中□□成文件系□的 LUN 放置一个条目。
  ◦ □不能使用 ` -noperit` □接包含 NFS 目□□的 Snapshot 副本。
	` □留

-noreserve`	~
可□：无□是否□建空□□留，都将 Snapshot 副本□接到新位置。	igroup 名称（` -igroup` ）
` ig_name_`	可□： NetApp 建□□使用主机的默□ igroup ， 而不是提供 igroup 名称。
` 自□□展`	~

要求 / □□	参数
要□短□接到卷□□必□提供的信息量，□在命令提示符□包括 ` -AutoExpand` □□。使用此□□，□只能□卷□中的一部分□□卷或文件系□命名。然后，它会□展与磁□□中其余□□卷或文件系□的□接。通□□□方式，□无需指定□个□□卷或文件系□。SnapDrive for UNIX 使用此信息生成目□□体的名称。 此□□用于□命令提示符□指定的□个磁□□以及□中的所有主机 LVM □体□行□用□景操作。如果不使用 ` -AutoExpand` □□（默□），□必□指定□磁□□中包含的所有受影□主机卷和文件系□来□接整个磁□□。 ⓘ 如果□入的□是磁□□，□无需□入所有主机卷或文件系□，因□ SnapDrive for UNIX 知道磁□□□接到的内容。 NetApp 建□，如果包括此□□，□□□包括 ` -autorename` □□。如果需要使用 ` -AutoExpand` □□□接 LVM □体的目□副本，但此名称已在使用中，□命令将失□，除非 ` -autosename` □□位于命令提示符□。	如果□不包括 -AutoExpand ，也不指定在命令提示符□引用的所有磁□□中的所有 LVM 主机卷（通□指定主机卷本身或文件系□），□此命令将失□。
` 自□名称`	~
如果在不使用 ` -autosename` □□的情况下使用 ` -AutoExpand` □□，□在使用 LVM □体的目□副本的默□名称□， `snap connect` 命令将失□。如果包含 ` -autorename` □□，□ SnapDrive for UNIX 会在使用默□名称□重命名□体。□意味着，在命令提示符□使用 ` -autorename` □□□，无□所有必要名称是否可用，Snapshot □接操作都会□□□行。 此□□用于□用□景命令提示符□指定的所有主机端□体。 如果在命令提示符□包括 ` -autosename` □□，□表示 ` -AutoExpand` □□，即使不包括□□□也是如此。	` □□□型`

要求 / □□	参数
~	可□：指定用于 SnapDrive for UNIX 操作的□□□型。□可以是将 LUN ，磁□□和文件系□的□□指定□集群□□的主机的 " s共享 " ，也可以是 d将 LUN ，磁□□和文件系□的□□指定□本地的 " 已□建 " 。 如果指定了 ` -DeviceType` dedicated □□，□ SnapDrive 2.1 for UNIX 当前支持的 SnapDrive snap connect 命令的所有□□将一如既往地□□作用。 如果从主机集群中的任何非主□点使用 ` -DeviceType shared` □□□□ SnapDrive snap connect` 命令，□□命令将□送到主□点并□行。□此，□必□□保□主机集群中的所有□点配置 root 用□的 `rsh` 或 `ssh` access-without 密□提示符。
` 拆分`	~
用于在 Snapshot □接和 Snapshot 断□操作期□拆分克隆的卷或 LUN 。	`mntopts`
~	• 可□： * 如果要□建文件系□，可以指定以下□□： • 使用 ` -mntopts` 指定要□□到主机挂□命令的□□（例如，指定主机系□日志□□行□）。指定的□□存□在主机文件系□表文件中。允□的□□取决于主机文件系□□型。 • ` *mntopts* ` 参数是使用 `mount` 命令 ` -o □志指定的文件系□` □型 □□。□勿在 ` *-mntopts*` 参数中包含 ` -o` □志。例如，序列 -mntopts tmplog 会将字符串 ` -o tmplog` □□到 `mount` 命令，并在新命令行中□入文本 tmplog 。 ⓘ 如果□存□和快照操作□□任何无效的 ` -mntopts` □□，□ SnapDrive for UNIX 不会□□□些无效的挂□□□。

Copyright Information

Copyright © 2021 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.