命令行

Snapdrive for Unix

NetApp
August 06, 2021

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/snapdrive-unix/solaris/reference_command_line_options.html on October 26, 2021. Always check docs.netapp.com for the latest.

目□

命令行□□ 1

命令行□□

SnapDrive for UNIX 命令可使用多□□□。

通□ SnapDrive for UNIX ， □可以根据需要在其命令中包括以下□□。在某些情况下，□可以使用□些□□的□写形式。例如，□可以使用 ` -h` ，而不是 ` -help` 。

□□	Description
` -addlun`	指示 SnapDrive for UNIX 将内部生成的新 LUN 添加到存□□体以□加其大小。
` 所有`	与 SnapDrive storage ` { show
list } ` 命令□合使用，可□示主机已知的所有□□和 LVM □体。	` 自□□展`
与 SnapDrive snap connect` 命令□合使用，用于在□提供磁□□中一部分□□卷或文件系□□□求□接磁□□。	` 自□名称`
与 SnapDrive snap connect` 命令□合使用，可通□命令重命名已使用默□名称的任何新□接的 LVM □体。	` 克隆□型`
在 `snap connect` 操作期□使用的克隆方法。此□的□型是指 lunclone （□建 LUN 克隆）， optimal （ SnapDrive 会根据存□配置自□在受限 FlexClone 和 LUN 克隆之□□行□□）和 Unrestricted （□建 FlexClone ， 可用于配置和 Snapshot 操作，就像普通□活卷一□）。	`-apabilities`
与 SnapDrive storage show` 命令□合使用，可了解允□□主机文件□格□行的操作。	` □□` 或 ` □□`
与 storage ` { show	list } ` 命令□合使用，可□示主机已知的所有□□。
` □□□型`	指定用于 SnapDrive for UNIX 操作的□□□型。以下是此□□的□： • `shared` - 将 LUN ， 磁□□和文件系□的□□指定□主机集群。 • 已 `d`的 指定 LUN ， 磁□□和文件系□的□□□ local 。□是默□□。 如果未在 SnapDrive for UNIX 命令中指定支持此□□的 ` -DeviceType` □□，□相当于指定 ` -DeviceType dedicated` 。

□□	Description
` -dgsize` 或 ` -vgsize`	与 SnapDrive storage create` 命令□合使用以指定要□建的磁□□的大小（以字□□□位）。
` □制` （或 ` f` ）	□致□□ SnapDrive for UNIX 不会正常□行的操作。SnapDrive for UNIX 会提示□在□行操作之前□求□□。
` -fsopts`	要□□□□建新文件系□的主机操作的□□。根据主机操作系□的不同，此主机操作可能是一个命令，例如 `mKFS` 命令。 此□□提供的参数通常需要指定□□引号的字符串，并且必□包含要□□到命令的□切文本。 例如，□可以□入 ` -o largefiles` 作□要□□□主机操作的□□。
` - fstype`	要用于 SnapDrive for UNIX 操作的文件系□□型。文件系□□型必□□ SnapDrive for UNIX 操作系□支持的□型。可以□此□量□置的当前□□ □也可以使用 ` -fstype` 配置□量指定要使用的文件系□□型。
` 全□`	允□□指定主机端□体□行操作，即使□□体不□空（例如，□□体可能是包含一个或多个□□卷的卷□）也是如此。
` - □□`	要□加 LUN 或磁□□大小，要添加到 LUN 或磁□□的字□数。
` - □□`	LUN ，磁□□或卷□的目□大小（以字□□□位）。SnapDrive for UNIX 会自□□算□到目□大小所需的字□数，并将□象大小□加□字□数。
` —□助`	□出命令和操作的使用情况消息。□入此□□本身，而不使用其他□□。下面是可能的命令行示例。
` - lunsize`	要通□□定命令□建的 LUN 的大小（以字□□□位）。

□□	Description
` - mntopts`	指定要□□到 host mount 命令的□□（例如，指定文件系□日志□□行□）。□□也存□在主机文件系□表文件中。允□的□□取决于主机文件系□□型。 □提供的 ` -mntopts` 参数是一个文件系□□型□□，使用 `mount` command ` " - o` " □志指定。□勿在 ` -mntopts` 参数中包含 ` "` - o` "` □志。例如，序列 ` -mntopts *tmplog*` 会将字符串 ` -o *tmplog*` □□到挂□命令行，并在新命令行中□入文本 ` "`tmplog` "` 。
` -nodfilerfence`	禁止在□建跨多个存□器卷的 Data ONTAP 副本□使用 Snapshot 一致性□功能。 在 Data ONTAP 7.2 或更高版本中，□可以□停□整个存□器卷的□□。通□使用 ` -nodfilerfence` □□，□可以□□□□个 LUN 的□□。
` -nolvm`	直接在 LUN 上□接或□建文件系□，而不□及主机 LVM 。 使用此□□直接在 LUN 上□接或□建文件系□的所有命令都不接受主机集群或共享□源使用此□□。只有本地□源才允□使用此□□。如果已□用 ` -DeviceType` shared □□，□无法使用此□□，因□ ` -nolvm` □□□□本地□源有效，而□共享□源无效。
` - noperit`	□接或□建文件系□或具有文件系□的 Snapshot 副本，而无需在主机的持久挂□条目文件中添加条目。
` -prefixfv`	生成克隆卷名称□要使用的前□。新卷的名称格式□ ` <pre-fix>_<original_volume_name>` 。
` □留 - noreserve`	与 SnapDrive storage create` ， SnapDrive snap connect` 或 SnapDrive snap restore` 命令□合使用，用于指定 SnapDrive for UNIX 是否□建空□□留。默□情况下， SnapDrive for UNIX 会□存□□建，□整大小和 Snapshot □建操作□建□留，而不会□ Snapshot □接操作□建□留。
` -noprop`	禁止□行命令期□出□提示。默□情况下，任何可能会□生危□或不直□的副作用的操作都会提示□□□□□□使用 SnapDrive for UNIX 。此□□将覆□此提示；如果与 ` -force` □□□合使用，□ SnapDrive for UNIX 将□行此操作，而不要求□□。

□□	Description
` - 静默` （或 ` - q` ）	禁止□告□□和警告，无□它□是正常□是□断。它将返回零（成功）或非零状□。` -quiet` □□会覆□ ` -verbose` □□。 □于 SnapDrive storage show` ， SnapDrive snap show` 和 SnapDrive config show` 命令，将忽略此□□。
` 只□`	□于使用 Data ONTAP 7.1 的配置或任何使用□□卷的配置来□是必需的。□接具有只□□□□限的 NFS 文件或目□。 □于使用 FlexVol 7.0 且使用 Data ONTAP 卷的配置，可□。□接具有只□□□□限的 NFS 文件或目□□。（默□□□□ / 写）。
` 拆分`	用于在 Snapshot □接和 Snapshot 断□操作期□拆分克隆的卷或 LUN 。 □也可以使用 ` _enable-split-clone_s` 配置□量拆分克隆的卷或 LUN 。
` 状□`	与 SnapDrive storage show` 命令□合使用以了解卷或 LUN 是否已克隆。
` 无□`	□建 Snapshot 副本□，□无相□写入的 ` file_spec_` □体□建 Snapshot 副本。由于□些□体没有依□写入，因此 SnapDrive for UNIX 会□各个存□□体□建崩□状□一致的 Snapshot 副本，但不会采取措施使□些□体彼此保持一致。
` - □□` （或 ` - v` ）	在□当的情况下□示□□□出。所有命令和操作都接受此□□，但有些命令和操作可能会忽略此□□。
` -vgsize` 或 ` -dgsize`	与 `storage create` 命令□合使用以指定要□建的卷□的大小（以字□□□位）。

□□	Description
` -vmtype`	要用于 SnapDrive for UNIX 操作的卷管理器的□型。 如果用□在命令行中明□指定了 ` -vmtype` □□，□ SnapDrive for UNIX 将使用□□中指定的□，而不管在 `vmtype` 配置□量中指定的□如何。如果未在命令行□□中指定 ` -vmtype` □□，□ SnapDrive for UNIX 将使用配置文件中的卷管理器。 卷管理器必□是 SnapDrive for UNIX 支持□的操作系□的□型。可以□此□量□置的当前□□ VxVM 。 □□可以使用 vmtype 配置□量指定要使用的卷管理器□型。
` -vbsr ｛ preview ； execute ｝ `	`preview` □□可□□定主机文件□□□□基于卷的 SnapRestore □□机制。使用 `execute` □□，SnapDrive for UNIX 将□□□指定的文件□□使用基于卷的 SnapRestore 。

Copyright Information

Copyright © 2021 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.