存□□建操作所需的信息

Snapdrive for Unix

NetApp
August 06, 2021

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/snapdrive-unix/solaris/reference_informationrequired_for_the_storagecreate_operation.html on October 26, 2021. Always check docs.netapp.com for the latest.

目□

存□□建操作所需的信息 1

存□□建操作所需的信息

完成存□□建操作后，□必□提供一些信息。

下表列出了使用 SnapDrive storage create` 命令□建存□□需要提供的信息：

要求	参数
□定要配置的存□□型。根据□□入的命令，□可以□建以下任意□： • LUN 如果□建一个或多个 LUN ，□第一个参数必□使用□形式的 LUN 名称，此名称用于指定存□系□名称，卷名称以及卷中 LUN 的名称。 要指定其他 LUN ，如果新 LUN 与上一个 LUN 位于同一存□系□和卷上，□可以□独使用 LUN 名称（□称）。否□，□可以指定新的存□系□名称和卷名称（或□指定卷名称）来替□先前的□。 • 直接在 LUN 上□建的文件系□ 如果在 LUN 上□建文件系□，□第一个参数必□是 `*-FS*` 挂□点。要在存□系□和卷中的 LUN 上□建文件系□，□使用 ` -filervol_` 参数并指定存□系□和卷的名称。要在特定 LUN 上□建文件系□，□使用 ` *-lun*` 参数并指定存□系□名称，卷名称和 LUN 名称。□□必□包括 ` -nolvm` □□，才能在 LUN 上□建文件系□，而无需激活主机 LVM 。 默□情况下， SnapDrive for UNIX 会自□□行与 LUN 的主机准□和□□以及映射和□接相□的所有任□。 • 包含主机卷和文件系□的 LVM 磁□□ 指定磁□或卷□，文件系□，主机或□□卷□，SnapDrive for UNIX 将□行□建所指定□体所需的所有操作。□可以明□指定 LUN ，也可以□提供存□系□和卷信息，并□ SnapDrive for UNIX 自□□建 LUN 。 如果要□建文件系□等□体，□无需□磁□或卷□提供□。SnapDrive for UNIX 会自□□建一个。	• LUN （ -LUN ）
` * lun_name*`	• 其他 LUN

要求	参数
` * lun_name*` （□或短格式）	• 磁□□（` -dg * dgname*` ）或卷□（` -vg * vgname*` ）
` * 磁□ *` 或 ` * 卷□名称 *`	SnapDrive for UNIX 会根据□使用 ` -DG` □□□入的□□建一个磁□或卷□来存放 LUN 。□□□提供的名称不能存在。
• 主机卷（` -hostvol * file_spec*` ）或□□卷（` -lvol * file_spec*` ）	` * 主机 *` 或 ` * □□卷名称 *`
• 文件系□（` -fs * 文件□□ *` ）	` * 文件系□名称 *`
` -nolvm`	~
• 必需： * 如果要□建直接□留在 LUN 上的文件系□，□指定 ` -nolvm` □□。	• LUN 大小（` -lunsize` ）
` * 大小 *`	• 磁□□大小（` -dgsize` ） • 卷□大小（` -vgsize` ）
` * 大小 *`	□要□建的□个□体指定大小（以字□□□位）或其他一些数据□元。LVM □体的大小取决于□□求的 LUN 的聚合大小。 要控制主机□体的大小，□使用 ` -dgsize` □□指定底□磁□□的大小（以字□□□位）。
• 存□系□卷的路径（` -filervol` ）	` * lor_filer_path*`
• ` LUN`	` * lun_path*`
指定希望 SnapDrive for UNIX 自□在其中□建 LUN 的存□系□及其卷。 • 使用 ` -filervol` □□指定要在其中□建 LUN 的存□系□和卷。 □勿指定 LUN 。当□使用此形式的 SnapDrive storage create` 命令□，□用于 UNIX 的 SnapDrive 会自□□建 LUN 。它会使用系□默□□来□定 LUN ID 以及□个 LUN 的大小。它将□□磁□ / 卷□的名称基于主机卷或文件系□的名称。  • 使用 ` -lun` □□□要使用的 LUN 命名。	文件系□□型（` -fstype` ）

要求	参数
` * □型 *`	如果要□建文件系□，□提供表示文件系□□型的字符串。 □于 Solaris， SnapDrive for UNIX 可接受： `VxFS` 或 `UFS` 。 默□情况下，如果主机平台只有一□文件系□□型，□ SnapDrive for UNIX 将提供此□。在□□情况下，□无需□入它。
` -vmtype`	` * □型 *`
• 可□： * 指定用于 SnapDrive for UNIX 操作的卷管理器□型。	` -fsopts`
` * □□名称和□ *`	` - mntopts`
` * □□名称和□ *`	` - noperit`
~	` □留
-noreserve`	~

要求	参数
• 可□： * 如果要□建文件系□，可以指定以下□□： • 使用 ` -fsopts` 指定要□□到用于□建文件系□的 host 命令的□□。例如，□可以提供 `mkfs` 命令将使用的□□。□提供的□通常需要使用□引号的字符串，并且必□包含要□□到命令的□切文本。 • 使用 ` -mntopts` 指定要□□到主机挂□命令的□□（例如，指定主机系□日志□□行□）。指定的□□存□在主机文件系□表文件中。允□的□□取决于主机文件系□□型。 ` -mntopts` 参数是使用 `mount` command ` -o` □志指定的文件系□ ` □型` □□。□勿在 ` -mntopts` 参数中包含 ` -o` □志。例如，序列 ` -mntopts tmplog` 会将字符串 ` -o tmplog` □□到 `mount` 命令，并在新命令行中□入文本 tmplog 。 ⓘ 如果□存□和快照操作□□任何无效的 ` -mntopts` □□，□ SnapDrive for UNIX 不会□□□些无效的挂□□□。 • 使用 ` -noper` □建文件系□，而不向主机上的文件系□挂□表文件添加条目。默□情况下， SnapDrive storage create` 命令会□建永久性挂□。在 Solaris 主机上□建 LVM 存□□体□， SnapDrive for UNIX 会自□□建存□，挂□文件系□，然后在主机文件系□表中□文件系□放置一个条目。 • 使用 ` -reserve	-noreserve` □建存□，无□是否□建空□□留。
` □□□型`	~
` -DeviceType` □□指定用于 SnapDrive for UNIX 操作的□□□型。此□型可以是 "Shared" （共享），即将 LUN ，磁□□和文件系□的□□指定□集群□□的主机，也可以是 "dedicated " （□用），即将 LUN ，磁□□和文件系□的□□指定□ "local" （本地）。 尽管存□□建□程是从主机集群主□点□□的，但必□在□个主机集群□点上□行 LUN □□和 LUN 的主机准□工作。因此，□□□保所有主机集群□点上都允□ SnapDrive for UNIX 使用 rsh 或 ssh access-without 密□提示符。 □可以使用 SFRAC 管理命令□□当前集群主□点。` -DeviceType` □□指定用于 SnapDrive for UNIX 操作的□□□型。如果未在 SnapDrive for UNIX 命令中指定支持此□□的 ` -DeviceType` □□，□相当于指定 ` -DeviceType dedicated` 。	• igroup 名称（` * -igroup*` ）

要求	参数
` * ig_name*`	• 可□： * NetApp 建□□使用主机的默□ igroup， 而不是提供 igroup 名称。

Copyright Information

Copyright © 2021 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.