storage disconnect 命令

Snapdrive for Unix

NetApp
October 26, 2021

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/snapdrive-unix/aix/concept_methods_fordisconnectingstorage.html on October 26, 2021. Always check docs.netapp.com for the latest.

目□

storage disconnect 命令 1
断□存□□接的方法 1
SnapDrive storage disconnect 命令的准□ 1
有□使用 storage disconnect 命令的提示 1
使用 SnapDrive storage disconnect 命令所需的信息 2
用于从主机断□ LUN □接的命令□法 3
用于将 LUN 上□建的文件系□与主机断□□接的命令□法 3
用于从主机断□ LUN 和存□□体□接的命令□法 3

storage disconnect 命令

□行 `storage disconnect` 操作会□除 LUN ， 或者使用 SnapDrive storage create` 或 SnapDrive storage connect` 命令映射到主机的 LUN 和存□□体。

使用 SnapDrive storage disconnect` 命令断□□接：

- LUN
- 直接在 LUN 上□建的文件系□
- 在 LUN 上□建的磁□□，主机卷和文件系□

当 SnapDrive for UNIX □除 LUN 映射□，它会□出 LUN 包含的磁□□或文件系□。此操作会将磁□和文件系□□□□已□出，□是断□映射□ LUN 内容的唯一更改。

断□存□□接的方法

□了便于断□存□□接， SnapDrive for UNIX □ SnapDrive storage disconnect` 命令提供了多□格式。

□是因□断□□接操作属于以下常□□□：

- 指定要与主机断□□接的 LUN 。
- 指定直接在要与主机断□□接的 LUN 上□建的文件系□。

  SnapDrive for UNIX 会断□文件系□和 LUN 的□接。

- 指定位于要与主机断□□接的 LUN 上的磁□□，主机卷或文件系□。

  SnapDrive for UNIX 会断□与□□体□□的所有 LUN ， 并□除包含已断□□接的□体的文件系□，主机卷和磁□□的映射。

SnapDrive storage disconnect 命令的准□

使用 SnapDrive storage disconnect` 命令□，□遵循以下准□：

- 断□文件系□□接□， SnapDrive for UNIX 始□会□除挂□点。
- 如果使用 ` -lun` □□指定属于主机磁□□或文件系□的 LUN 的名称，□ SnapDrive storage disconnect` 命令将失□。
- 如果使用 ` -lun` □□指定主机上的多路径□件末□□的 LUN 的名称，□ SnapDrive storage disconnect` 命令将失□。

有□使用 storage disconnect 命令的提示

在某些操作系□上使用 SnapDrive storage disconnect` 命令□，会□失主机卷名称，文件系□挂□点，存□系□卷名称以及 LUN 名称等信息。如果没有此信息，□将□以在□后的某个□

□点重新□接到存□。

□避免□失信息，□先使用 SnapDrive snap create` 命令□建存□的 Snapshot 副本，然后再□行 SnapDrive storage disconnect` 命令。

□□，如果□□后要重新□接存□，可以使用以下□□解决策：

□□

1. □行以下命令：

   SnapDrive snap restore filaggrege -snapname long_snap_name`

   在此命令中包括 Snapshot 副本的完整路径。

2. 或者，也可以通□□行 SnapDrive snap delete` 命令来□除 Snapshot 副本。

使用 SnapDrive storage disconnect 命令所需的信息

下表提供了使用 SnapDrive storage disconnect` 命令□需要提供的信息：

要求	参数
根据□□入的命令，□可以从以下任意位置□除映射： • LUN 如果断□一个或多个 LUN 的□接，□第一个参数必□使用□形式的 LUN 名称，此名称用于指定存□系□名称，卷名称以及卷中 LUN 的名称。 要指定其他 LUN ，如果新 LUN 与上一个 LUN 位于同一存□系□和卷上，□可以□独使用 LUN 名称。否□，□可以指定新的存□系□名称和卷名称（或□指定卷名称）来替□先前的□。 • LUN 上的文件系□ □ ` -FS` 指定的 ` file_spec_` 是文件系□挂□点的名称。SnapDrive for UNIX 会自□□□并断□与指定文件系□□□的 LUN 。 • 磁□或卷□ • 磁□或卷□上的文件系□ • 主机或□□卷 □ file_spec. 参数□入的□必□□□要断□□接的存□□体。	LUN （` -lun` ）
` lun_name_` （□或短格式）	磁□□（` -dg *file_spec*` ）或卷□（` -vg *file_spec*` ）

要求	参数
磁□或卷□的名称	文件系□（` -fs *file_spec*` ）
` 文件系□名称 _`	主机卷（` -hostvol *file_spec*` ）或□□卷（` -lvol *file_spec*` ）
主机或□□卷的名称	如果□希望 SnapDrive for UNIX 断□□指定的存□，即使□在命令提示符□包含具有其他□体（例如具有一个或多个主机卷的磁□□）的主机端□体，也可以在命令提示符□包含 ` -full` □□。 如果不包含此□□，□只能指定空的主机端□体。
` 全□`	~
如果要禁止□点或主机集群共享文件系□，□□行此操作	` - fstype`
` _ □型 _`	` -vmtype`
` _ □型 _`	• 可□： * 指定用于 SnapDrive for UNIX 操作的文件系□和卷管理器的□型。

用于从主机断□ LUN □接的命令□法

要使用 SnapDrive storage disconnect` 命令□除指定 LUN 的映射，□使用以下□法：

SnapDrive storage disconnect -lun long_lun_name LUN_name…]`

用于将 LUN 上□建的文件系□与主机断□□接的命令□法

要使用 SnapDrive storage disconnect` 命令□除直接在 LUN 上□建的文件系□，□使用以下□法：

SnapDrive storage disconnect -fs file_spec. -fstype type] -vmtype type.`

用于从主机断□ LUN 和存□□体□接的命令□法

要使用 SnapDrive storage disconnect` 命令□除具有存□□体的 LUN 的映射，□使用以下□法：

` * SnapDrive storage disconnect ｛ -dg | -fs | -hostvol ｝ *file_spec* [*file_spec*…] [ ｛ -dg | -fs | -hostvol ｝ *file_spec* [*file_spec*…] …… ] 【 -full】 【 -fstype *type*】 【 -vmtype *type*】 *`

Copyright Information

Copyright © 2021 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.