准□安装 SnapDrive for UNIX

Snapdrive for Unix

NetApp
October 26, 2021

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/snapdrive-unix/aix/concept_fc_or_iscsi_configuration_checks.html on October 26, 2021. Always check docs.netapp.com for the latest.

目□

准□安装 SnapDrive for UNIX 1
硬件和□件配置 1
正在准□存□系□ 2
主机准□安装 SnapDrive for UNIX 5

准□安装 SnapDrive for UNIX

要安装 SnapDrive for UNIX 的主机必□□足特定的□件，硬件，□□器，数据□和操作系□要求。有□□些要求的最新信息，□参□互操作性表。

- 相□信息 *

"NetApp 互操作性"

硬件和□件配置

根据□的存□系□，□可以配置光□通道（ Fibre Channel， FC ）， Internet 小型□算机系□接口（ Internet Small Computer System Interface， iSCSI ）或使用 NFS 目□□的网□文件系□（ Network File System， NFS ）配置。

FC 或 iSCSI 配置□□

□然光□通道□□（ FCP ）和 Internet 小型□算机系□接口（ iSCSI ）曾作□□独的□用程序分□，但□可以在 AIX Host Utilities 中□到 FCP 和 iSCSI 配置支持。

如果□的配置使用 FC 或 iSCSI， □必□在安装 SnapDrive for UNIX 之前完成以下任□：

- □保已在主机系□上安装 AIX Host Utilities 。
- □置主机和存□系□。

  要使用此主机，□按照存□系□的主机□用程序随附的文□中的□明□行操作。包含多路径或卷管理器□件的配置必□使用 AIX Host Utilities 和 SnapDrive for UNIX 支持的□件。

> ⓘ 有□ SnapDrive for UNIX 及其要求的最新信息，□参□互操作性表。

- 相□信息 *

"NetApp 互操作性"

NFS 配置□□

□于使用网□文件系□（ NFS ）的配置，在□置主机和存□系□之前，□必□□□ NFS 客□端是否□行正常。

如果□的配置使用 NFS， □必□完成以下任□：

- □保 NFS 客□端正常□行。

  有□管理 NFS □□的□□信息，□参□ "《 7- 模式文件□□和□□管理指南》" 如果□使用的是 Data ONTAP 7-模式；□参□ 如果使用的是集群模式 Data ONTAP 。

- □置主机和存□系□。

要在存□系□上将 SnapDrive for UNIX 与 NFS 挂□的目□□合使用，必□□保将存□系□目□正□□出到主机。如果主机具有多个 Internet □□（ IP ）接口以及存□系□的数据和管理接口，□必□□保将目□正□□出到数据和管理接口。SnapDrive for UNIX 会□出警告，除非所有此□接口都具有□取或写入□限，或者如果使用□有 -readonly □□的 SnapDrive snap connect 命令，□至少具有只□□限。如果□些接口均无□□□目□，□ SnapDrive snap restore 和 SnapDrive snap connect 命令将失□。

正在准□存□系□

在安装 SnapDrive for UNIX 之前，□必□通□□保存□系□□足某些要求来准□存□系□。

□必□通□□□以下条件来准□存□系□：

- 存□系□就□
- 系□要求
- 存□系□配□□点 IP 地址
- NFS □境中的 SnapDrive for UNIX 配置
- UNIX LUN 和 NFS □体的卷准□
- `snap reserve` □□□置□ 0
- 在以 7- 模式□行的 Data ONTAP 中， `vfiler.vol_clone_zapi_allow` 配置□量□置□ `on` ，以□接到 vFiler □元中卷或 LUN 的 Snapshot 副本。

□□存□系□就□情况和□可□

在安装 SnapDrive for UNIX 之前，□必□□□存□系□是否已准□就□并□□某些□件的□可□。

□必□□保□足以下条件：

- 存□系□已□机。
- 存□系□□足 SnapDrive for UNIX 的最低系□要求。
- 存□系□中的 HBA 或网□接口□（ NIC ）可□足主机操作系□的要求。

  有□ HBA □的□□信息，□参□互操作性表。

- 主机和存□系□可以使用 Internet □□（ IP ）□行通信。
- 以下□可□有效：
  - SnapRestore
  - MultiStore □件
  - □存□系□的安全 HTTP □□
- 相□信息 *

"NetApp 互操作性"

□□存□系□配□□点 IP 地址或接口名称

在存□系□上□行□置程序□，系□会提示□提供配□存□系□的 IP 地址或接口名称，以便在□生故障□移□使用。如果不提供此信息，□ SnapDrive for UNIX 将无法在接管的存□系□上搜索存□□体。

配□ IP 地址或接口名称是 HA □□置中配□存□系□的 IP 地址或接口名称。如果主存□系□□生故障，配□存□系□将接管主存□系□的□行。

示例：存□系□□置脚本

以下存□系□□置脚本□出示例将□求 IP 地址：

```
storage_system_A> setup...
Should interface e0 take over a partner IP address during failover?
[n]: y
Please enter the IP address or interface name to be taken over by e0
[]: 10.2.21.35
storage_system_A> reboot -t 0
```

此示例使用 IP 地址 10.2.2.21.35 。

NFS 配置准□

在安装 SnapDrive for UNIX 之前，□□考□网□文件系□（ NFS ）服□的□行位置以及存□系□目□的□出位置。□□□□ NFS 客□端□限和接口□写□限。

使用 SnapDrive for UNIX □原或□接到 NFS 挂□的目□□，必□□保将存□系□目□正□□出到主机。如果主机具有多个可□□存□系□的 IP 接口，□必□□保已将目□正□□出到其中□个接口。

SnapDrive for UNIX 会□出警告，除非所有此□接口都具有□写□限，或者在使用 SnapDrive snap connect` □具有 ` -readonly` □□或至少具有只□□限。如果□些接口均无□□□目□，□ SnapDrive snap restore` 和 SnapDrive snap connect` 命令将失□。

以 root 用□身□□行□文件系□（ Single File SnapRestore， SFSR ）□，必□□保存□系□目□在主机上以□写□限□出，并且必□□置以下□出□□：

- 在 7- 模式 Data ONTAP 中， `rw=<` 主机名 `>` ， `root=<` 主机名 `>`
- 在集群模式 Data ONTAP 中， `rwrule = sys` ， `rorule=sys` ， `superuster= sys`
- 相□信息 *

"《 ONTAP 9 NFS 参考》"

"《 Data ONTAP 8.2 7- 模式文件□□和□□管理指南》"

存□系□卷准□

□可以在存□系□上使用命令提示符，也可以使用 FilerView □□□建存□系□卷以□用于 SnapDrive for UNIX 。

□必□在存□系□上完成以下任□，才能□建一个卷，□卷可容□□接到□个主机的 SnapDrive for UNIX □□□元号（ LUN ）或网□文件系□（ NFS ）□体：

- □建存□系□卷。
- 如果□使用的是光□通道或 Internet 小型□算机系□接口（ iSCSI ）□境，□将存□系□卷上的 SnapDrive snap reserve` □□重置□ 0% ，以□化卷。

在存□系□上□建卷以存放 LUN 或 NFS 目□□□，□注意以下事□：

- □可以在一个存□系□卷上□建多个 LUN 或 NFS 目□□。
- 不□将用□数据存□在存□系□或 vFiler □元上的根卷中。
- 相□信息 *

"《 ONTAP 9 NFS 参考》"

"《 Data ONTAP 8.2 7- 模式文件□□和□□管理指南》"

在 FC 或 iSCSI □境中□行卷□化

□可以在 FC 和 Internet 小型□算机系□接口（ iSCSI ）□境中通□在同一个卷上放置主机□用□□□元号（ Logical Unit Number， LUN ）来□化卷的使用情况。

此外，□□可以通□□行其他一些任□来□化卷：

- 如果多个主机共享同一个存□系□，□□个主机都□具有自己的□用存□系□卷，以容□□接到□主机的所有 LUN 。
- 如果存□系□卷上存在多个 LUN ，□最好在 LUN 所在的□用卷上□包含□个主机的 LUN 。不能包含任何其他文件或目□。

重置快照□留□□

在光□通道（ FC ）或互□网小型□算机系□接口（ iSCSI ）□境中使用 Data ONTAP □，□在包含 SnapDrive for UNIX LUN 的所有存□系□卷上将 `snap reserve` □□重置□ 0% 。

默□情况下， Data ONTAP 7.1.x 的 `snap reserve` □□□ 20% 。

在存□系□上重置 **snap reserve** □□

在光□通道或互□网小型□算机系□接口（ iSCSI ）□境中使用 Data ONTAP □，□将存□系□上的 `snap reserve` □□重置□零，以□□卷□化。

□□

1. 通□从主机或存□系□控制台□行 `telnet` 命令来□□存□系□。

2. □入以下命令：

   ` * snap reserve *vol_name 0*`

   ` vol_name_` 是要□置 `snap reserve` □□的卷的名称。

使用 **FilerView** 重置快照□留□□

在 FC 或 iSCSI □境中使用 Data ONTAP □，□使用 FilerView 将快照□留□□重置□ 0% 。

□□

1. 打□一个 FilerView 会□，□会□将□接到存□系□，其中包含要更改其 `snap reserve` □置的卷。
2. 在 FilerView 主菜□中，□航到 * 卷 * > * 快照 * > * 配置 * 。
3. 在 * 卷 * 字段中，□□要更改其 `snap reserve` □置的卷。
4. 在 * Snapshot Reserve* 字段中，□入 0 。
5. □□ * □用 * 。

主机准□安装 SnapDrive for UNIX

在系□上安装 SnapDrive for UNIX 之前，□必□准□主机。在主机准□□程中，□必□安装 AIX Host Utilities 。

安装 AIX Host Utilities

如果□的配置需要 AIX Host Utilities ，□必□安装它□并□保系□□置正□。

□□使用 AIX Host Utilities 附□的文□。其中包含有□卷管理器，多路径以及在安装 SnapDrive for UNIX 之前必□□置的其他功能的信息。

□□主机是否已准□就□

□必□□□主机是否已准□就□。要□□□□操作，□□首先□入 `ping filename` 命令，以□□主机是否已□接到存□系□。

此外，□必□□□主机和存□系□可以彼此通信。要□□此□□，□□行 SnapDrive storage show -all` 命令并□□主机和存□系□是否正在通信。通□□行某些操作□□主机是否已准□就□：

- □□□已按照主机的 Host Utilities 文□中的□明正□□置主机和存□系□。
- □□□的配置使用 NFS ，并配置□出文件。
- □□主机□足 SnapDrive for UNIX 的最低要求，包括所需的操作系□修□程序。
- 相□信息 *

"《 ONTAP 9 NFS 参考》"

"《 Data ONTAP 8.2 7- 模式文件□□和□□管理指南》"

"NetApp 支持"

"《 AIX Host Utilities 6.0 安装和□置指南》"

Copyright Information

Copyright © 2021 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.