# 命令参考

## Snapdrive for Unix

NetApp
October 26, 2021

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/snapdrive-unix/aix/reference_collecting_information_needed_by_commands.html on October 26, 2021.
Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目□

命令参考 . . . . . 1
收集 SnapDrive for UNIX 命令所需的信息 . . . . . 1
SnapDrive for UNIX 命令摘要 . . . . . 1

# 命令参考

SnapDrive for UNIX 支持各□命令。□些命令参考有助于□了解命令，其□□，□□字和参数。

## 收集 SnapDrive for UNIX 命令所需的信息

本章提供有□ SnapDrive for UNIX 命令，格式，□□，□□字和示例的信息。

### 收集命令所需的信息

SnapDrive for UNIX 命令采用一□格式，并具有□□的□□字。□些命令具有□□和参数，需要用□□入□。

□些□□清□可□助用□快速□行 SnapDrive for UNIX 。□于□个命令，它提供以下内容：

- 建□的格式
- 有□命令可用的□□字，□□和参数以及□提供的□的信息
- 命令示例

### 有□命令的一般注意事□

SnapDrive for UNIX 命令具有 ` -DG` ， ` -vg` ， ` -lvol` 和 ` -hostvol` 等□□。

下面是有□□命令的一些常□注□：

- ` -dg` 和 ` -vg` □□是同□□，反映了以下事□：某些操作系□引用磁□□，而其他操作系□引用卷□。本指南使用 ` -DG` 来指代磁□□和卷□。
- ` -lvol` 和 ` -hostvol` □□是同□□，反映了以下事□：某些操作系□引用□□卷，而其他操作系□引用主机卷。本指南使用 ` -hostvol` 来指代□□卷和主机卷。
- 最好使用默□的 igroup ， 而不要通□包含 ` -igroup` □□来明□指定 igroup 。

## SnapDrive for UNIX 命令摘要

SnapDrive for UNIX 命令用于配置，存□配置，主机端管理和 Snapshot 操作。

### 命令摘要

SnapDrive for UNIX 支持不同的命令行，例如配置，存□配置，主机端管理， 和 Snapshot 操作。

#### 配置命令行

SnapDrive for UNIX 命令用于配置操作。

以下命令行□□用于配置操作。

- SnapDrive 配置□□ ｛ show | list ｝ *filename*`
- SnapDrive 配置□□ LUN`
- SnapDrive 配置 delete *appliage_name [appliage_name …]*`
- SnapDrive 配置列表`
- SnapDrive 配置集（ -dfm]*user_name* appliation_name [appliage_name …]`
- SnapDrive 配置集 [-viadmin] *user_name vadmin_name*`
- SnapDrive 配置□示 *[host_file_name]*`
- SnapDrive 配置□□集群`
- SnapDrive 配置准□ LUN -count □数`
- SnapDrive 配置 migrate set *storage_system_name new_storage_system_name*`
- SnapDrive 配置□移 delete *new_storage_system_name [new_storage_system_name …… ]*`
- SnapDrive 配置□移列表`
- SnapDrive igroup add igroup_name filename [filename …]`
- SnapDrive igroup delete filename [filename …]`
- SnapDrive igroup list`

存□配置命令行

## 某些 SnapDrive for UNIX 命令用于存□配置。

以下命令行□□用于存□配置操作：

| 操作 | 命令行□□ |
| --- | --- |
| □建 | SnapDrive storage create-lun *long_lun_name* [*lun_name …*] -lunsize *size* [ ｛ -dg _ -vg ｝ *dg_name*] （ -igroup *ig_name* _ ） *]* （ ｛ *-reserve* _ *noreserve* ｝ ）） 【 *-fstype* _*type_vm_type*]`  |
| SnapDrive storage create ｛ -lvol _ -hostvol ｝ *file_spec* ｛ -dg _ -vg ｝ *dg_name*] ｛ -dgsize _ -vgsize ｝ *size*-filervol *lor_filer_path* ｛ -noreserve _ -reserve ｝ ] 【 -fstype *type*】 【 -vmtype *type_type* 】`  | SnapDrive storage create -fs *file_spec* -nolvm （ -fsopts options ） "-mntopts options] （ -noperatest] ） ｛ -lun *long_lun_name* _ - -filervol *long_filer_path* ｝ -lunsize *size* （ -igroup *vm_name* _ ） （ _*ig_name* … ） _noresype` _ |
| SnapDrive storage create *host_lvm_fspec* -filervol *lor_filer_path* -dgsize *size* "-igroup *ig_name* [*ig_name …*]] [ ｛ -reserve _ -noreserver] ｝`  | SnapDrive storage create *host_lvm_fspec* -lun *long_lun_name* [*lun_name …*] -lunsize *size* [-igroup *ig_name* [*ig_name …*]] [ ｛ -reserve |

| 操作 | 命令行□□ |
| --- | --- |
| -noreserve ｝ ]`<br><br>[NOTE] ==== □可以根据要□建的存□□型□ `-file_specs` 参数使用任意格式。（□□住，`-DG` 是 `-vg` 的同□□，`-hostvol` 是 `-lvol` 的同□□。）<br><br>要直接在 LUN 上□建文件系□，□使用以下格式：`-fs *file_spec* （ -nolvm -fs *type*） "-fsops *options*] （ -mntopts *options*） （ -vmtype *type*）`<br><br>要□建使用磁□□或主机卷的文件系□，□使用以下格式：`-fs *file_spec* （ -fstype *type*） [-fsopts *options*] （ -mntops *options*） [-hostvol *file_spec*] （ -dg *dg_name*） ] （ -vmtype *type*）`<br><br>要□建□□卷或主机卷，□使用以下格式：`[-hostvol *file_spec*] [-dg *dg_name*] [-fstype *type*] [-vmtype *type*]`<br><br>要□建磁□□，□使用以下格式：`-dg *dg_name* [-fstype *type*] [-vmtype *type*]`<br><br>==== | □接 |
| SnapDrive storage connect -fs *file_spec-nolvm* -lun *lun_name* "-igroup *ig_name _ [_ig_name …*]] [-noperisure] [-mntopts options] [-fstype *type*] [-vmtype *type*]` | SnapDrive storage connect -fs *file_spec* -hostvol *file_spec* -lun *lun_name* [*lun_name …*] [-igroup *ig_name* [*ig_name …*]]]-noperuse] [-mntopts options] [-fstype *type*] [-vmtype *type_type*]` |
| SnapDrive 存□□接 -lun *lun_name* [*lun_name …*]-igroup *ig_name* [*ig_name …*]-vmtype *type*]` | SnapDrive 存□□接 -lun *lun_name lun_name…*]-vmtype *type*]` |
| SnapDrive storage connect -fs_file_spec_ ｛ -hostvol _ -lvol ｝ *file_spec* -lun *lon_name* [*lun_name…*] 【 -noperesist] 【 -mntopts □□】【 -fstype *type*] 【 -vmtype *type*] 】` | 断□□接 |
| SnapDrive storage disconnect -lun *long_lun_name* [*lun_name…*] [-vmtype *type*]` | SnapDrive 存□断□□接 ｛ -vg _ -dg _ -fs _ -lvol _ -hostvol ｝ *file_spec* [*file_spec_*]] ｛ -vg _ -dg _ -fs _ lvol _ -hostvol ｝ *file_spec* … ] …… ] 【 -full】 【 -fstype *type*】 【 -vmtype *type*】` |
| □整大小 | SnapDrive 存□□整大小 ｛ -dg _ -vg ｝ *file_spec* [*file_spec* …] ｛ -growby _ - -growto ｝ *size* [-addlun_ [-igroup *ig_name* [*ig_name …*]]] ｛ -reseserve _ -noreserve ｝ ]] 【 -fstype *type _type*typetype_<_<__` |
| □示 / 列表 | SnapDrive 存□ ｛ show |

| 操作 | 命令行□□ |
| --- | --- |
| list } -filer *filename* [*filename* …] [-verbose ] [-quiet ] [-capabilities ]` | SnapDrive 存□ { show |
| list } -filervol *lor_filer_path* [*filer_path*…] 【 -verbose 】 【 -quiet 】 【 -capabilities 】` | SnapDrive storage { show |
| list } { -all | device } { -capabilities } ` |
| SnapDrive storage show [-verbose ] { -filer *filename* __*filename*…] | -filervol *volname* [*volname*…] } { -capabilities } ` |
| SnapDrive 存□ { show | list } -lun *long_lun_name* [*lun_name* …] [-verbose ] [-quiet ] [-status] [-capitalies]` |
| SnapDrive 存□ { show` list } { -vg | -dg |
| -fs | -lvol *hostvol* } _*file_spec* [*file_spec…]* { *-vg* _ *-dg* _ *-fs* _ *-lvol* _ *-hostvol* } _*file_spec* [*file_spec]] vm-verbes]* 【 *-verby*type_status_<*sttype*_< status__capabilities 】 |
| SnapDrive 存□ { show | list } { -filer *filer_name* [*filer_name* …] _ -filervol *lor_filer_path* _filer_path _ ] } （ -verbose ）【功能】（ -quiet ）` |
| SnapDrive 存□ { show | list } -lun *lon_name* [*lun_name* …] 【□□信息】【 -status] 【 -fstype *type*】 【 -vmtype *type*】 【功能】【静默】` |
| □除 | SnapDrive 存□□除（ -lun ） *long_lun_name* （ lun_name ） 【 -fstype type】 【 -vmtype 】` |

- 相□信息 *

命令行参数

主机端命令行

## SnapDrive for UNIX 命令用于主机端操作。

下表提供了主机端操作的各□命令行□□。

| 操作 | 命令行□□ |
| --- | --- |
| 主机□接 | SnapDrive 主机□接 -lun *lun_name lun_name* …] （ -vmtype *type*] ）` |
| SnapDrive 主机□接 -fs *file_spec* -nolvm -lun *lon_lun_name* （ -noperates][-mntets options] （ -fstype *type*] ） （ -vmtype *type*] ）` | SnapDrive 主机□接 -fs *file_spec* -hostvol *file_spec* -lun *lun_name* [*lun_name*][-noperisure] [-mntopts *options*][-vmtype *type*]` |

| 操作 | 命令行□□ |
| --- | --- |
| 主机断□□接 | SnapDrive 主机 disconnect -lun *long_lun_name lun_name*…] （ -vmtype *type*）` |

**Snapshot** 操作命令行

## SnapDrive for UNIX 命令用于□行 Snapshot 操作。

下表□ Snapshot 操作提供了各□命令行□□。

| 操作 | 命令行□□ |
| --- | --- |
| □建 | SnapDrive snap create （ -lun ） _ dg _ -vg _ -hostvol _ -lvol _ -fs] *file_spec* （ file_spec… ） [ { -lun |
| -dg _ -vg _ -hostvol _ -lvol _ -fs } *file_spec* [file_spec…] …… ] -snapname *snap_name* "-force "-noprompt]] -unrelated ] -fstype type] （ -vmtype □型 ）` | □示 / 列表 |
| SnapDrive snap { show | list } -filervol *filervol* [*filervol*…]-verbose` |
| SnapDrive snap { show | list } { -verbose } { -vg |
| -dg | -fs |
| -lvol | -hostvol } *file_spec* [*file_spec*…] 【 -fstype type】 【 -vmtype 】` |
| SnapDrive snap （ 快照）（ -verbose ）（ -snapname ） *long_snap_name* （快照名称 … ）` | SnapDrive snap { show-list } { -verbose } { -lun _ -vg _ -dg _ -fs _ -lvol _ -hostvol] *file_spec* [file_spec…]` |
| □接 | SnapDrive snap connect -lun *s_lun_name d_lun_name* [-lun] *s_lun_name d_lun_name* …] -snapname *long_snap_name* -sparate] （ -clone { lunclone _ optimal _ unrestricted } ）（ -prefixfvprefixstr] （ -verbose ）`<br>在 SnapDrive snap connect 命令中，LUN 名称的格式□□ `lun_name` 或 `qtree_name/lun_name` 。 |

| 操作 | 命令行□□ |
| --- | --- |
| SnapDrive snap connect *fspec_set* [*fspec_set…*] -snapname *lor_snap_name* -autodes] （ -autosename] ）（ -ntopts □□）（ ｛ -reserve | -noreserve ｝ ）（ -readonly ）（ -split ））（ -clone ｛ clone _ optimal _ verbose` -fixf ｝ ）<br><br>[NOTE] ==== fspec_set 参数的格式如下：<br><br>` （ -vg _ -dg_ -fs _ -lvol _ -hostvol] *src_file_spec* [*dest_file_spec*] （ ｛ -destdg _ -destvg ｝ dgname ） [ ｛ -destlv _ -desthv ｝ lvname]`<br><br>==== |
| 重命名 | SnapDrive snap rename -*old_long_snap_namenew_snap_name* [-force [-noprompt]]` |
| □原 | SnapDrive snap restore （ 快照□原） "-lun |
| -dg | -vg |
| -hostvol | -lvol |
| -fs | -file] *file_spec* （ file_spec… ） [ ｛ -lun |
| -dg _ -vg _ -hostvol _ -lvol _ -fs _ -file ｝ *file_spec* [file_spec…] …… ] -snapname *snap_name* [-force [-noprompt]] [-mntopts options][ ｛ -reserve | -noreserve ｝ ] [-vbsr [ □□ |
| □行 ]]` | 断□□接 |
| SnapDrive snap disconnect -lun *long_lun_name* [*lun_name…*] 【 -fstype □型】【 -vmtype □型】【 -ssplit 】` | SnapDrive snap disconnect ｛ -dg |
| -vg | -hostvol |
| -lvol | -fs ｝ *file_spec* [file_spec…] [ ｛ -DG _ -vg _ -hostvol _ -lvol _ -fs ｝ *file_spec* [file_spec…] …… ] 【 -full】【 -fstype type】【 -vmtype □型】【 -ssplit 】` |
| □除 | SnapDrive snap delete （ -snapname] *long_snap_name* [*snap_name …*] （ -verbose ）【 -force （ -noprompt]]` |

## SnapDrive for UNIX □□，□□字和参数

SnapDrive for UNIX 命令具有相□的□□，□□字和参数。

命令行□□

SnapDrive for UNIX 命令可使用多□□□。

通□ SnapDrive for UNIX ， □可以根据需要在其命令中包括以下□□。在某些情况下，□可以使用□些□□的□写形式。例如，□可以使用 ` -h` ，而不是 ` -help` 。

| □□ | Description |
| --- | --- |
| ` -addlun` | 指示 SnapDrive for UNIX 将内部生成的新 LUN 添加到存□□体以□加其大小。 |
| ` 所有` | 与 SnapDrive storage ｛ `show |
| list` ｝ 命令□合使用，可□示主机已知的所有□□和 LVM □体。 | ` 自□□展` |
| 与 SnapDrive snap connect` 命令□合使用，用于在□提供磁□□中一部分□□卷或文件系□□□求□接磁□□。 | ` 自□名称` |
| 与 SnapDrive snap connect` 命令□合使用，可通□命令重命名已使用默□名称的任何新□接的 LVM □体。 | ` 克隆□型` |
| 在 `snap connect` 操作期□使用的克隆方法。此□的□型是指 lunclone （□建 LUN 克隆）， optimal （ SnapDrive 会根据存□配置自□在受限 FlexClone 和 LUN 克隆之□□行□□）和 Unrestricted （□建 FlexClone ，可用于配置和 Snapshot 操作，就像普通□活卷一□）。 | ` 功能` |
| 与 SnapDrive storage show` 命令□合使用，可了解允□□主机文件□格□行的操作。 | ` □□` 或 ` □□` |
| 与 storage ｛ show | list ｝ 命令□合使用，可□示主机已知的所有□□。 |
| ` -dgsize` 或 ` -vgsize` | 与 SnapDrive storage create` 命令□合使用以指定要□建的磁□□的大小（以字□□□位）。 |
| ` □制` （或 ` f` ） | □致□□ SnapDrive for UNIX 不会正常□行的操作。SnapDrive for UNIX 会提示□在□行操作之前□求□□。 |
| ` -fsopts` | 要□□□□建新文件系□的主机操作的□□。根据□的主机操作系□，此主机操作可能是 mkfs 命令等命令。<br><br>此□□提供的参数通常需要指定□□引号的字符串，并且必□包含要□□到命令的□切文本。<br><br>例如，□可以□入 ` -o largefiles` 作□要□□□主机操作的□□。 |

| □□ | Description |
| --- | --- |
| ` - fstype` | 要用于 SnapDrive for UNIX 操作的文件系□□型。文件系□□型必□□ SnapDrive for UNIX 操作系□支持的□型。□可以□此□量□置的当前□□ "`jfs` " ， "`JFS2` " 或 "`VxFS` "<br><br>□也可以使用 ` -fstype` 配置□量指定要使用的文件系□□型。 |
| ` 全□` | 允□□指定主机端□体□行操作，即使□□体不□空（例如，□□体可能是包含一个或多个□□卷的卷□）也是如此。 |
| ` - □□` | 要□加 LUN 或磁□□大小，要添加到 LUN 或磁□□的字□数。 |
| ` - □□` | LUN ， 磁□□或卷□的目□大小（以字□□□位）。SnapDrive for UNIX 会自□□算□到目□大小所需的字□数，并将□象大小□加□字□数。 |
| ` —□助` | □出命令和操作的使用情况消息。□入此□□本身，而不使用其他□□。下面是可能的命令行示例。 |
| ` - lunsize` | 要通□□定命令□建的 LUN 的大小（以字□□□位）。 |
| ` - mntopts` | 指定要□□到 host mount 命令的□□（例如，指定文件系□日志□□行□）。□□也存□在主机文件系□表文件中。允□的□□取决于主机文件系□□型。<br><br>□提供的 ` -mntopts` 参数是一个文件系□□型□□，使用 mount 命令 "` - o` " □志指定。□勿在 ` -mntopts` 参数中包含 "` "` - o` " □志。例如，序列 ` *-mntopts tmplo_g*` 会将字符串 ` *-o tmplog*` □□到挂□命令行，并在新命令行中□入文本 "`tmplog` " 。 |
| ` -nodfilerfence` | 禁止在□建跨多个存□器卷的 Data ONTAP 副本□使用 Snapshot 一致性□功能。<br><br>在 Data ONTAP 7.2 或更高版本中，□可以□停□整个存□器卷的□□。通□使用 ` -nodfilerfence` □□，□可以□□□□个 LUN 的□□。 |
| ` -nolvm` | 直接在 LUN 上□接或□建文件系□，而不□及主机 LVM 。<br><br>使用此□□直接在 LUN 上□接或□建文件系□的所有命令都不接受主机集群或共享□源使用此□□。只有本地□源才允□使用此□□。 |

| □□ | Description |
| --- | --- |
| ` - noperit` | □接或□建文件系□或具有文件系□的 Snapshot 副本，而无需在主机的持久挂□条目文件中添加条目。 |
| ` -prefixfv` | 生成克隆卷名称□要使用的前□。新卷的名称格式□ <pre-fix>_<original_volume_name> 。 |
| ` □留 - noreserve` | 与 SnapDrive storage create`， SnapDrive snap connect` 或 SnapDrive snap restore` 命令□合使用，用于指定 SnapDrive for UNIX 是否□建空□□留。默□情况下， SnapDrive for UNIX 会□存□□建，□整大小和 Snapshot □建操作□建□留，而不会□ Snapshot □接操作□建□留。 |
| ` -noprop` | 禁止□行命令期□出□提示。默□情况下，任何可能会□生危□或不直□的副作用的操作都会提示□□□□□□使用 SnapDrive for UNIX 。此□□将覆□此提示；如果与 ` -force` □□□合使用，□ SnapDrive for UNIX 将□行此操作，而不要求□□。 |
| ` - 静默` （或 ` - q` ） | 禁止□告□□和警告，无□它□是正常□是□断。它将返回零（成功）或非零状□。` -quiet` □□会覆□ ` -verbose` □□。<br><br>□于 SnapDrive storage show`， SnapDrive snap show` 和 SnapDrive config show` 命令，将忽略此□□。 |
| ` 只□` | □于使用 Data ONTAP 7.1 的配置或任何使用□□卷的配置来□是必需的。□接具有只□□□□限的 NFS 文件或目□。<br><br>□于使用 FlexVol 7.0 且使用 Data ONTAP 卷的配置，可□。□接具有只□□□□限的 NFS 文件或目□□。（默□□□□ / 写）。 |
| ` 拆分` | 用于在 Snapshot □接和 Snapshot 断□操作期□拆分克隆的卷或 LUN 。<br><br>□也可以使用 ` _enable-split-clone_s` 配置□量拆分克隆的卷或 LUN 。 |
| ` 状□` | 与 SnapDrive storage show` 命令□合使用以了解卷或 LUN 是否已克隆。 |

| □□ | Description |
| --- | --- |
| ` 无□` | □建 Snapshot 副本□，□无相□写入的 `file_specs` □体□建 Snapshot 副本。由于□些□体没有依□写入，因此 SnapDrive for UNIX 会□各个存□□体□建崩□状□一致的 Snapshot 副本，但不会采取措施使□些□体彼此保持一致。 |
| ` - □□` （或 ` - v` ） | 在□当的情况下□示□□□出。所有命令和操作都接受此□□，但有些命令和操作可能会忽略此□□。 |
| ` -vgsize` 或 ` -dgsize` | 与 `storage create` 命令□合使用以指定要□建的卷□的大小（以字□□□位）。 |
| ` -vmtype` | 要用于 SnapDrive for UNIX 操作的卷管理器的□型。<br><br>如果用□在命令行中明□指定了 ` -vmtype` □□，□ SnapDrive for UNIX 将使用□□中指定的□，而不管在 `vmtype` 配置□量中指定的□如何。如果未在命令行□□中指定 ` -vmtype` □□，□ SnapDrive for UNIX 将使用配置文件中的卷管理器。<br><br>卷管理器必□是 SnapDrive for UNIX 支持□的操作系□的□型。可以□此□量□置的当前□□ VxVM 或 lvm 。<br><br>□也可以使用 `vmtype` 配置□量指定要使用的卷管理器□型。 |
| ` -vbsr ｛ preview ； execute ｝` | `preview` □□可□□定主机文件□□□□基于卷的 SnapRestore □□机制。使用 `execute` □□，SnapDrive for UNIX 将□□□指定的文件□□使用基于卷的 SnapRestore 。 |

□□字□□

## SnapDrive for UNIX 使用□□字指定 SnapDrive for UNIX 操作的目□。

SnapDrive for UNIX 使用□□字来指定与要使用的主机和存□系□□象□□的字符串序列。以下□□□用于 SnapDrive for UNIX □□字：

- 在□个□□字前面添加一个□字符（ - ）。
- □勿将□□字串□在一起。
- □入整个□□字和□字符，而不是□写。

命令行□□字

## SnapDrive for UNIX 使用□□字指定主机磁□□，目□□，卷或 FlexClone 的名称， NFS 文件， 存□系□等。

以下是可用于 SnapDrive for UNIX 命令的□□字。□可以使用它□指定 SnapDrive for UNIX 操作的目□。□些□□字可以使用一个或多个参数。

> 某些 LVM 指的是磁□□，而□一些 LVM □指的是卷□。在 SnapDrive for UNIX 中，□些□□被□□同□□。此外，某些 LVM 指的是□□卷，而某些 LVM 指的是卷。SnapDrive for UNIX 将□□主机卷（□建此□□是□了避免将主机□□卷与存□系□卷混□）和□□□□卷□□同□□。

| □□字 | 与此□□字□合使用的参数 |
| --- | --- |
| ` -dg` （与 ` -vg` 同□） | 主机磁□□的名称。□可以使用此□□□入磁□□或卷□的名称。 |
| ` - destdg`<br><br>` -desthv`<br><br>` destlv`<br><br>` destvg` | 目□□或卷。 |
| ` destfv` | 在 NFS Snapshot □接操作期□由 SnapDrive for UNIX □建的卷克隆的命令行上指定的 FlexClone 卷的名称。<br><br>> 此参数□支持 NFS 卷，而不支持 NFS 目□。 |
| ` 文件` | NFS 文件的名称。 |
| ` 存□器` | 存□系□的名称。 |
| ` -filervol` | 存□系□及其卷的名称。 |
| ` -FS` | 主机上文件系□的名称。使用的名称是文件系□当前挂□或要挂□的目□（挂□点）。 |
| ` -hostvol` 或 ` -lvol` | 主机卷名称，包括其中的磁□□。例如，□可以□入 `large_vg/Accounting _lvol` 。 |

| □□字 | 与此□□字□合使用的参数 |
| --- | --- |
| ` -igroup` | □□程序□（ igroup ）的名称。<br><br>NetApp □烈建□□使用 SnapDrive for UNIX □建的默□ igroup ， 而不是在目□存□系□上指定 igroup 。默□ igroup □ hostname_protocol_SdIg 。<br><br>• ` 主机名 _` 是当前主机的本地（非域限定）名称。<br>• ` *protocol*` 是 `FCP` 或 `iSCSI` ， 具体取决于主机使用的□□。<br><br>如果 igroup hostname_protocol_SdIg 不存在， □ SnapDrive for UNIX 将□建它并将主机的所有□□程序放置在其中。<br><br>如果 SnapDrive for UNIX 存在且□□程序正□， □它将使用□有的 igroup 。<br><br>如果 igroup 已存在，但不包含此主机的□□程序， □ SnapDrive for UNIX 将使用其他名称□建一个新的 igroup ， 并在当前操作中使用□ igroup 。□了避免使用相同的名称， SnapDrive for UNIX 会在□建新名称□包含一个唯一的数字。在□□情况下，名称格式□ hostname-number_protocol_SdIg 。<br><br>如果□提供自己的 igroup 名称， □ SnapDrive for UNIX 不会□□ igroup 的内容。□是因□它无法始□□定存□系□上存在与主机□□的 igroup 。<br><br>使用此□□指定□□程序□的所有命令在共享磁□□和文件系□中都不能接受此□□。只有本地□源才允□使用此□□。<br><br>如果命令行中□及任何外部 igroup ， □ SnapDrive for UNIX 命令将失□。□保命令行中指定的所有 igroup 都包含本地主机中的□□程序。 |
| ` LUN` | 存□系□上 LUN 的名称。□于随此□□字提供的第一个 LUN 名称，必□提供完整路径名称（存□系□名称，卷名称和 LUN 名称）。□于其他 LUN 名称，□可以□指定其卷中的名称（如果卷保持不□），也可以指定一个路径来指示新的存□系□名称或新的卷名称（如果只想切□卷）。<br><br>在 SnapDrive snap connect` 命令中， ` lun_name_` 的格式□□ `lun_name` 或 `tree_name/lun_name` 。 |

| □□字 | 与此□□字□合使用的参数 |
| --- | --- |
| ` lvol` 或 ` - hostvol` | □□卷名称，包括其中的卷□。例如，□可以□入 `large_vg/Accounting _lvol` 作□□□卷名称。 |
| ` -snapname` | Snapshot 副本的名称。 |
| ` -vg` 或 ` -DG` | 卷□的名称。□可以使用此□□□入磁□□或卷□的名称。 |

命令行参数

## □用于 UNIX 的 SnapDrive 采用特定格式□行参数□置。

下表介□了可使用□□字指定的参数。

使用格式 SnapDrive type_name operation_name [<*keyword/option*> <*switches*>]` ；例如，如果要从主机文件系□ ` /mnt/dir` □建名□ ` snap_hr_` 的 Snapshot 副本，□□□入以下命令行：

` * SnapDrive snap create -fs /mnt/dir -snapname *snap_hr*.*`

| 参数 | **Description** |
| --- | --- |
| dest_fspec | 目□□体在□接其磁□□或 LUN 后可□□的名称。 |
| 域名 | 磁□□或卷□的名称。 |
| d_lun_name | 用于指定 SnapDrive for UNIX 用于使 LUN 在新□接的 Snapshot 副本中可用的目□名称。 |
| 文件名 | 存□系□的名称。 |
| filer_path | 存□系□□象的路径名称。此名称可以包含存□系□名称和卷，但 SnapDrive for UNIX 不必根据先前参数中提供的□□缺少的□件使用默□□。以下是路径名称示例：<br>• `test_filer ： /vol/vol3/qtree_2`<br>• ` /vol/vol3/qtree_2`<br>• `qtree_2` |

| 参数 | **Description** |
| --- | --- |
| file_spec | 存□□体的名称，例如主机卷， LUN ， 磁□或卷□，文件系□或 NFS 目□□。<br><br>通常，□可以使用 file_Spec 参数作□以下参数之一：<br><br>• 希望 SnapDrive for UNIX □建 Snapshot 副本或从 Snapshot 副本□原的□象<br>• 要在配置存□□□建或使用的□象<br><br>□些□象不必都是相同□型的□象。如果□提供多个主机卷，它□都必□属于同一个卷管理器。<br><br>如果□此参数提供的□用于解析□冗余磁□□或主机卷，□此命令将失□。<br><br>□□用法示例：此示例假□ dg1 包含主机卷 HV1 和 hv2 ，文件系□□ fs1 和 fs2 。因此，以下参数可能会失□，因□它□□及冗余磁□□或主机卷。<br><br>` -dg *dg1* -hostvol dg1/HV1`<br><br>` -dg *dg1*`<br><br>` FS/fs1`<br><br>` -hostvol dg1/HV1 -fs/fs1`<br><br>正□用法示例：此示例□示了此参数的正□用法。<br><br>` -hostvoldg1/hv1dg1/hv2`<br><br>` FS/fs1/fs2`<br><br>` -hostvoldg1/HV1 -fs/fs2` |
| fspec_set | 与 snap connect 命令□合使用以□定：<br><br>• 主机 LVM □体<br>• LUN 上包含的文件系□<br><br>此外，□□可以使用参数指定 SnapDrive for UNIX 在 Snapshot 副本的新□接副本中提供□体□所使用的一□目□名称。<br><br>fspec_set 的格式□：` ｛ -vg _ -dg _ -fs _ -lvol _ -hostvol ｝ *src_fspec* [*dest_fspec*] [ ｛ -destdg _ destvg ｝ *dg_name*] [ ｛ - destlv _ -desthv ｝ *lv_name*]` |

| 参数 | Description |
| --- | --- |
| host_lvm_fspec | 用于指定在□行 storage create 命令□是要□建文件系□，□□卷□是磁□□。此参数可能采用以下三□格式中的任何一□。使用的格式取决于要□建的□体。<br><br>` -dg` 和 ` -vg` □□是同□□，反映了以下事□：某些操作系□引用磁□□，而其他操作系□引用卷□。此外，` lvol` 和 ` -hostvol` 也是同□□。本指南使用 ` -DG` 来指代磁□□和卷□，使用 ` -hostvol` 来指代□□卷和主机卷。 |
| 要□建文件系□，□使用以下格式：` -fs file_spec. （ -fstype *type*） "-ffsopts *options*] （ -hostvol *file_spec* ） （ -dg *dG_name*） 要□建□□卷或主机卷，□使用以下格式： "-hostdg *file_spec*] （ -dg ）` *vol_file_name_s* ``<br><br>□必□□要□建的□□□体命名。□无需提供任何底□□体的名称。如果不提供底□□体的名称，□ SnapDrive for UNIX 将使用内部生成的名称□建□些□体。<br><br>如果指定 SnapDrive for UNIX □建文件系□，□必□指定 SnapDrive for UNIX 在主机 LVM 中支持的□型。□些□型包括 `JFS2` 或 `VxFS` 。<br><br>□□ ` -fsopts` 用于指定要□□□□建新文件系□的主机操作的□□；例如， `mKFS` 。 | IG_name |
| □□程序□的名称。 | lor_filer_path |
| 一□路径名称，其中包括存□系□名称，卷名称以及□卷中可能包含的其他目□和文件元素。以下是□路径名称的示例：<br><br>`test_filer ： /vol/vol3/qtree_2`<br><br>`10.10.10.1 ： /vol/vol4/lun_21` | lun_name |
| 包含存□系□名称，卷和 LUN 名称的名称。以下是□ LUN 名称的示例：<br><br>`test_filer ： /vol/vol1/luna` | Long_snap_name |

| 参数 | Description |
| --- | --- |
| 包含存□系□名称，卷和 Snapshot 副本名称的名称。以下是一个□ Snapshot 副本名称示例： `test_filer : /vol/account_vol : snap_20040202`<br><br>使用 SnapDrive snap show` 和 SnapDrive snap delete` 命令，□可以使用星号（ * ）字符作□通配符，以匹配 Snapshot 副本名称的任何部分。如果使用通配符，□必□将其放在 Snapshot 副本名称的末尾。如果□在名称中的任何其他点使用通配符，□ SnapDrive for UNIX 将□示一条□□消息。<br><br>示例：此示例将通配符与 `snap show` 命令和 `snap delete` 命令□合使用： `snap show myfiler : /vol/vol2 : mysnap*`<br><br>`myfiler : /vol/vol2 : /yoursnap* snap show myfiler : /vol/vol1/qtree1 : qtree_snap* snap delete 10.10.10.10 : /vol/vol2 : mysnap* 10.10.10.11 : /vol/vol3 : yoursnap* hersnap`<br><br>通配符限制：不能在 Snapshot 副本名称中□□入通配符。例如，以下命令行会生成一条□□消息，因□通配符位于 Snapshot 副本名称的中□： `Banana : /vol/vol1 : my* snap` | lun_name |
| LUN 的名称。此名称不包括 LUN 所在的存□系□和卷。以下是 LUN 名称的示例： luna | path |
| 任何路径名称。 | prefix_string |
| 卷克隆名称生成中使用的前□ | S_LUN_name |

- 相□信息 *

存□配置命令行

**Copyright Information**

Copyright © 2021 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

**Trademark Information**

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.