在 SnapDrive for UNIX 中配置基于角色的□□控制

Snapdrive for Unix

NetApp
October 26, 2021

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/snapdrive-unix/aix/task_configuring_sd_admin_using_cli.html on October 26, 2021. Always check docs.netapp.com for the latest.

目□

在 SnapDrive for UNIX 中配置基于角色的□□控制 1
在 Operations Manager 控制台中配置 SD-admin 1
将 SD 主机名添加到存□系□ 2
在 SnapDrive for UNIX 上配置用□凭据 3
用于使用 Operations Manager 控制台□行□□□□的用□名格式 4
基于角色的□□控制的配置□量 4

在 SnapDrive for UNIX 中配置基于角色的□□控制

要□□用于 UNIX 的 SnapDrive 配置基于角色的□□控制（ Role-Based Access Control ，RBAC ），□必□完成各□任□。□可以使用 Operations Manager 控制台或命令行界面来□行□些任□。

在 Operations Manager 控制台中配置 SD-admin

Operations Manager 控制台管理□可以□建 SD-admin 用□。

Operations Manager 控制台管理□□建一个名□ sd-admin 的用□，□用□能□□全局□（全局 `Dfm.core.AccessCheck` ）□行核心□□□□。在 Operations Manager 控制台管理□配置了 SD-admin 用□后，□必□手□将凭据信息□送□ SnapDrive for UNIX 管理□。有□使用 Operations Manager 控制台配置用□和角色的□□信息，□参□ _Operations Manager 控制台管理指南和□机□助。

> □可以使用任何名称来代替 SD-admin ；但是，最好使用 SD-admin 。

要在 Operations Manager 控制台中□建角色，□□□ * □置 * > * 角色 * 。在 SD-admin 配置□面中， Operations Manager 控制台管理□必□将全局□上的 `Dfm.Database.Write` 功能分配□ sd-admin-role ，以便 SnapDrive for UNIX 可以在 Operations Manager 控制台中刷新存□□体。

使用命令行界面配置 SD-admin

存□系□管理□可以使用命令行界面配置 SD-admin 用□。

□□

1. 添加一个名□ sd-admin 的用□。

```
# useradd sd-admin
```

```
# passwd sd-admin
Changing password for sd-admin.
New password:
Re-enter new password:
Password changed
```

2. 添加一个名□ sd-admin 的管理□。

```
# dfm user add sd-admin
Added administrator sd-admin.
```

3. □建一个名□ sd-admin-role 的角色。

```
# dfm role create sd-admin-role
Created role sd-admin-role.
```

4. 向□□ 3 中□建的角色添加功能。

```
# dfm role add sd-admin-role DFM.Core.AccessCheck Global
Added 1 capability to role sd-admin-role.
```

5. Operations Manager 管理□□可以将全局□上的 `Dfm.Database.Write` 功能授予 ` <sd-admin>` ，以使 SnapDrive for UNIX 能□在 Operations Manager 中刷新存□系□□体。

```
# dfm role add sd-admin-role DFM.Database.Write Global
Added 1 capability to role sd-admin-role.
```

6. 将 SD-admin-role 角色添加到 SD-admin 用□。

```
# dfm user role set sd-admin sd-admin-role
Set 1 role for administrator sd-admin.
```

将 SD 主机名添加到存□系□

Operations Manager 控制台管理□可以使用 Operations Manager 控制台在存□系□上□建 SD 主机名用□。完成□些□□后， Operations Manager 控制台管理□必□手□将凭据□送□ SnapDrive for UNIX 管理□。□可以使用任何名称来替代 sd-hostname ；但最好使用 sd-hostname 。

□□

1. □取存□系□的根密□并存□□密□。

   要添加存□系□的密□，□□□ * 管理 * > * 存□系□ * 。

2. □□个 UNIX 系□□建一个 SD 主机名用□。
3. 将功能 `API-` 和 `login-` 分配□某个角色，例如 SD-role 。
4. 将此角色（ sd-role ）包括在新用□□中，例如 sd-usergroup 。
5. 将此用□□（ sd-usergroup ）与存□系□上的 sd-hostname 用□□□。

使用 CLI 将 SD- 主机名添加到存□系□

存□系□管理□可以使用 useradmin 命令□建和配置 sd-hostname 用□。

□□

1. 添加存□

```
# dfm host add storage_array1
Added host storage_array1.lab.eng.btc.xyz.in
```

2. □置主机的密□。

```
# dfm host password save -u root -p xxxxxxxx storage_array1
Changed login for host storage_array1.lab.eng.btc.xyz.in to root.
Changed Password for host storage_array1.lab.eng.xyz.netapp
.in
```

3. 在主机上□建角色。

```
# dfm host role create -h storage_array1 -c "api-*,login-*" sd-unixhost-
role
Created role sd-unixhost-role on storage_array1
```

4. □建用□□。

```
# dfm host usergroup create -h storage_array1 -r sd-unixhost-role sd-
unixhost-ug
Created usergroup sd-unixhost-ug(44) on storage_array1
```

5. □建本地用□。

```
# dfm host user create -h storage_array1 -p xxxxxxxx -g sd-unixhost-ug
sd-unixhost
Created local user sd-unixhost on storage_array1
```

在 SnapDrive for UNIX 上配置用□凭据

SnapDrive for UNIX 管理□从 Operations Manager 控制台管理□□接收用□凭据。要正□□行存□操作，需要在□用于 UNIX 的 SnapDrive 上配置□些用□凭据。

□□

1. 在存□系□上配置 SD-admin 。

```
[root]#snapdrive config set -dfm sd-admin ops_mngr_server
Password for sd-admin:
Retype password:
```

2. 在存□系□上配置 SD 主机名。

```
[root]#snapdrive config set sd-unix_host storage_array1
Password for sd-unix_host:
Retype password:
```

3. 使用 SnapDrive config list` 命令□□□□ 1 和□□ 2 。

```
user name       appliance name          appliance type
----------------------------------------------------
sd-admin        ops_mngr_server         DFM
sd-unix_host    storage_array1          StorageSystem
```

4. 通□在 `snapdrive.conf` 文件中□置配置□量 `rbac` 路由方法 `="dfm"` ，将 SnapDrive for UNIX 配置□使用 Operations Manager 控制台基于角色的□□控制（ RBAC ）。

> 用□凭据会□行加密并保存在□有的 ` .sdupw` 文件中。早期文件的默□位置□ ` /opt/netapp/snapDrive/.sdupw` 。

用于使用 Operations Manager 控制台□行□□□□的用□名格式

SnapDrive for UNIX 使用用□名格式通□ Operations Manager 控制台□行□□□□。□些格式取决于□是网□信息系□（ Network Information System， NIS ）□是本地用□。

SnapDrive for UNIX 使用以下格式□□用□是否有□□行某些任□：

- 如果□是□行 SnapDrive` 命令的 NIS 用□，□ SnapDrive for UNIX 将使用格式 ` <nisdomain><username>` （例如， `netapp.com\marc` ）
- 如果□是 lnx197-141 等 UNIX 主机的本地用□，□ SnapDrive for UNIX 将使用格式 ` < 主机名 >\< 用□名 >` 格式（例如， `lnx197-141\john` ）
- 如果□是 UNIX 主机的管理□（ root ），□ SnapDrive for UNIX 会始□将此管理□□□本地用□，并使用格式 `lnx197-141\root` 。

基于角色的□□控制的配置□量

□必□在 `snapdrive.conf` 文件中□置与基于角色的□□控制相□的各□配置□量。

□量	Description
` contact-http-dfm_port = 8088_`	指定用于与 Operations Manager 控制台服□器通信的 HTTP 端口。默□□□ 8088. 。
` contact-ssl-dfm_port = 8488_`	指定用于与 Operations Manager 控制台服□器通信的 SSL 端口。默□□□ 8488. 。
` rbac 方法 =dfm_`	指定□□控制方法。可能□□ 原生 和 `dFM` 。 如果□□ 原生 ， □□□□□将使用存□在 ` /vol/vol0/sdprbac/sdhost-name.prbac` 中的□□控制文件。 如果将此□□置□ `dFM` ， □前提条件是 Operations Manager 控制台。在□□情况下， SnapDrive for UNIX 会将□□□□□送到 Operations Manager 控制台。
` rbac - cache=on_`	SnapDrive for UNIX 会保留一个□□□□□□以及相□□果的□存。只有当所有已配置的 Operations Manager 控制台服□器均已□□□， SnapDrive for UNIX 才会使用此□存。 □可以将此□□置□ `on` 来□用□存，也可以将其□置□ `off` 来禁用。默□□□ off ， 因此□可以将 SnapDrive for UNIX 配置□使用 Operations Manager 控制台，并将 `RBAC` 方法 配置□量□置□ `dFM` 。
` RBAC □存超□ _`	指定 RBAC □存超□期限，并且□在□用 ` RBAC □存 _` □才□用。默□□□ `24` 小□。 只有当所有已配置的 Operations Manager 控制台服□器均已□□□， SnapDrive for UNIX 才会使用此□存。
` 使用 https 到 dfm=on_`	通□此□量，□可以将□用于 UNIX 的 SnapDrive □置□在与 Operations Manager 控制台通信□使用 SSL 加密（ HTTPS ）。默□□□ `on` 。

Copyright Information

Copyright © 2021 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.