安装或升 SnapDrive for UNIX

Snapdrive for Unix

NetApp
October 26, 2021

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/snapdrive-unix/aix/task_decompressing_the_downloaded_software.html on October 26, 2021. Always check docs.netapp.com for the latest.

目□

安装或升□ SnapDrive for UNIX 1
解□□下□的□件 1
在 AIX 主机上安装 SnapDrive for UNIX 1
从 AIX 主机卸□ SnapDrive for UNIX 2
□行安装后□□ 3
SnapDrive for UNIX 安装的文件 3
将□用于 UNIX 的 SnapDrive 升□到最新版本 5

安装或升□ SnapDrive for UNIX

要在主机系□上安装 SnapDrive for UNIX ， □必□□行某些任□。□始安装之前，□□了解各□系□要求和配置注意事□。

解□□下□的□件

从 NetApp 支持站点下□□用于 UNIX 的 SnapDrive □件包后，□□解□□□文件以提取要安装的□件。

□□

1. 在命令行界面（ CLI ）提示符□，□入以下命令：

   ` * 解□□ NetApp.SnapDrive_AIX_5_2.Z*`

   要下□此□件，□参□ NetApp 支持站点。

   - 相□信息 *

"NetApp 支持"

"NetApp 互操作性"

在 AIX 主机上安装 SnapDrive for UNIX

□可以使用系□管理接口工具（ SMIT ）在 AIX 主机上安装 SnapDrive for UNIX 。

□必□□保以 root 用□身□登□。

> 不□□除安装 SnapDrive for UNIX 的目□。如果□除目□，□□□和停止守□□程可能会出□□□。

□□

1. 从 NetApp 支持站点下□□件。
2. 更改□放置未□□的 `NetApp.SnapDrive_AIX_5_2.z` 文件的目□ 。
3. □行以下命令□□ SMIT ：

   ` * smit *`

4. □□ * □件安装和□□ * □□。
5. 在下一屏幕中，□□ * 安装和更新□件 * 菜□□□。
6. 在安装□件屏幕中，通□以下方式之一指定□件的位置：
   - 手□□入□件位置的路径。
   - 按 "F4" □示□□列表。

     如果要使用 f4 方法，□完成以下□□：

a. 按 "F4" 。
b. 在□□要安装的□件的提示符□，□入：

   `* NetApp.SnapDrive*` 。

c. 在□□□要□□□是取消的提示符□，按 Enter □完成安装。

7. 使用 `lslpp -l netapp.snapdrive` 命令□□□件包安装。
8. 通□□系□配置 SnapDrive for UNIX 来完成□置。

   默□情况下，大多数信息都已□置；但是，□需要指定以下信息：

   a. 存□系□的登□信息
   b. AutoSupport □置
   c. 根据□使用的是 FC □□□是 iSCSI □□，□以下□□ SnapDrive for UNIX □置正□的配置□：
      - `default-transport`

        根据□□，□□ `FCP` 或 `iSCSI` 。

      - `m`多路径□型

        □于 FC ，□将其□置□以下任一□：

        - `NativeMPIO`
        - `dMP`

   □于 iSCSI ，□将其□置□ `NativeMPIO` 或 `DMP` 。

从 AIX 主机卸□ SnapDrive for UNIX

□可以使用系□管理接口工具（ SMIT ）从 AIX 系□卸□ SnapDrive for UNIX 。

□□

1. □入以下命令以□□ SMIT ：

   `* smit *`

2. □□ * □件安装和□□ * 菜□□□。
3. 在□示的屏幕上，□□ * □件□□和□用程序 * 菜□□□。
4. 在下一屏幕中，□□ * □除已安装□件 * 菜□□□。
5. 通□以下方式之一□除□件：
   - □入□件包名称 `NetApp.SnapDrive` 。□保 □□□ □□□置□ 否 。
   - 按 "F4" □示名称列表。
     i. 向下□□名称列表，直到□示 `NetApp.SnapDrive` 。
     ii. □□ `NetApp.SnapDrive` ，然后按 Enter □。

此□将□示一条提示消息。

iii. □□ `Continue` 或 `cancel` 。

iv. 按 Enter □完成卸□。

卸□□程会将日志文件放置在以下位置：` /tmp/SnapDrive_uninstall` 。

□行安装后□□

安装完成后，□必□□行一些任□以□保 SnapDrive for UNIX 安装成功。

□□

1. □□安装程序是否已在主机上安装所有必要的文件。
2. □□ `snapdrive.conf` 文件中的配置□量□置正□。

   □于大多数□些□量，□使用默□□。

3. □ SnapDrive for UNIX 提供当前存□系□登□信息。

   □置存□系□□，□提供了□系□的用□登□名。SnapDrive for UNIX 需要使用此登□信息才能与存□系□配合使用。

4. 要使用基于角色的□□控制（ Role-Based Access Control， RBAC ），□在 `snapdrive.conf` 文件中□置 ` *rbac* 方法 =*dfm*` □量。

   默□情况下， SnapDrive 4.0 for UNIX 及更高版本使用根凭据□□存□系□。未打□ RBAC 功能。

5. 要使用 HTTPS 与存□系□和守□□程服□建立安全□接，□在 `snapdrive.conf` 文件中□置 ` *use-https-to_sdU-daemon=on*` 。

   > SnapDrive 5.0 for UNIX 及更高版本支持 HTTPS 用于守□□程通信。默□情况下，此□□□置□ `off` 。

6. 在中安装 SnapDrive for UNIX 使用的服□器□□

   在 SnapDrive.conf` 文件中指定的 `sdu-daemon-certificate-path=/opt/NetApp/SnapDrive/SnapDrive.pem 路径。

7. □行以下命令，更改 SnapDrive for UNIX 守□□程服□的默□密□：

   ` * 快照密□ *`

8. 在 ` /var/log/sdconfcheck.out` 中□□已安装配置□件的□□信息。

SnapDrive for UNIX 安装的文件

SnapDrive for UNIX 会安装多个文件，例如可□行文件，配置文件，卸□文件，□断文件和手册□， 在主机上。通□□些文件，□可以在 SnapDrive for UNIX 中□□□□，存□□品当前

版本的配置信息等。

- 相□信息 *

日志□型

SnapDrive for UNIX 安装的可□行文件

SnapDrive for UNIX 将安装□用于 AIX 操作系□的可□行文件。

□些可□行文件安装在 ` /opt/NetApp/SnapDrive/bin/SnapDrive` 中。

SnapDrive for UNIX 安装的配置文件

SnapDrive for UNIX 会安装 `snapdrive.conf` 文件，□文件用于存□当前版本□品的配置信息。

□□修改系□的 `snapdrive.conf` 文件。如果□升□ SnapDrive for UNIX 版本，□它会保留当前的 `snapdrive.conf` 文件。此配置文件位于以下位置：

` /opt/NetApp/SnapDrive/SnapDrive.conf`

SnapDrive for UNIX 安装的□断文件

SnapDrive for UNIX 会安装□断文件，以□助□□ SnapDrive for UNIX 中的□□。

- ` /opt/NetApp/SnapDrive/diag/SnapDrive.dc`
- ` /opt/NetApp/SnapDrive/diag/filer_info`
- ` /opt/NetApp/SnapDrive/diag/Brocade_info`
- ` /opt/NetApp/SnapDrive/diag/Cisco_info`
- ` /opt/NetApp/SnapDrive/diag/McData 信息`
- ` /opt/NetApp/SnapDrive/diag/SHsupport.pm`
- ` /opt/NetApp/SnapDrive/diag/Telnet.pm`
- ` /opt/NetApp/SnapDrive/diag/aix_info`

SnapDrive for UNIX 安装的手册□

SnapDrive for UNIX 提供了多□格式的手册□。

手册□位于以下位置：

- ` /opt/NetApp/SnapDrive/docs/SnapDrive.dc.1`
- ` /opt/NetApp/SnapDrive/docs/SnapDrive.1`
- ` /opt/NetApp/SnapDrive/docs/SnapDrive.1.html`
- ` /opt/NetApp/SnapDrive/docs/Brocade_info.1`
- ` /opt/NetApp/SnapDrive/docs/McData 信息 1`

- ` /opt/NetApp/SnapDrive/docs/cisco_info.1`
- ` /opt/NetApp/SnapDrive/docs/filer_info.1`
- ` /opt/NetApp/SnapDrive/docs/aix_info.1`

将□用于 UNIX 的 SnapDrive 升□到最新版本

□可以□松地将 SnapDrive for UNIX 升□到最新版本。在升□□程中， `snapdrive.conf` 文件中的□量很少。要□保 SnapDrive for UNIX 正常□行，□□□ `snapdrive.conf` 文件中的各□默□□。

要升□当前版本的 SnapDrive for UNIX ， □无需卸□它。而是□在当前版本之上安装最新版本的□件。

安装新版本□， SnapDrive for UNIX 会□□□是否已安装某个版本。否□，它会保留当前的 `snapdrive.conf` 文件，并将所安装文件的版本重命名□ `snapdrive.conf.x` 。□□可以避免覆□ `snapdrive.conf` 文件，因此□不会□失□文件中的任何自定□□置。

默□情况下， SnapDrive for UNIX 会将 `snapdrive.conf` 文件中的□量注□掉。□意味着它会自□□所有□量使用默□□，但□自定□的□量除外。如果要更改□些□，必□将□量添加到当前的 `snapdrive.conf` 文件中并指定所需的□。

> □行修□程序升□□， `snapdrive.conf` 文件中的 SnapDrive 版本不会更改。但是， SnapDrive version` 命令会提供相□的版本。

Copyright Information

Copyright © 2021 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.