断□ Snapshot 副本的□接

Snapdrive for Unix

NetApp
October 26, 2021

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/snapdrive-unix/aix/concept_using_the_snapshotdisconnectoperation.html on October 26, 2021. Always check docs.netapp.com for the latest.

目□

断□ Snapshot 副本的□接 1
使用 Snapshot 断□□接操作 1
断□ Snapshot 副本□接的准□ 1
使用 SnapDrive snap disconnect 命令所需的信息 2
断□ Snapshot 副本与 LUN 的□接，而不断□存□□体的□接 3
断□ Snapshot 副本与存□□体的□接 3
断□ Snapshot 副本与共享存□□体的□接 5

断□ Snapshot 副本的□接

□可以将 Snapshot 副本与 LUN， LUN 上的文件系□，磁□□， NFS 目□或 LUN 上的共享磁□□，主机卷和文件系□断□□接。

> □可以将拆分的克隆卷与 SnapDrive for UNIX 4.2 及更高版本断□□接。

使用 Snapshot 断□□接操作

使用 SnapDrive snap disconnect` 命令断□多个存□系□或存□系□卷上的 Snapshot 副本的□接。

□可以使用 SnapDrive snap disconnect` 命令□除 副本中 LUN， 存□□体和底□ LUN 或 NFS 目□的映射。

□可以使用此命令断□跨多个存□系□卷或多个存□系□的 Snapshot 副本的□接。存□□体和卷可以位于同一存□系□或不同存□系□上。

使用此命令可断□以下任何□接：

- LUN
- 直接在 LUN 上□建的文件系□
- 在 LUN 上□建的磁□□，主机卷和文件系□
- NFS 目□□
- 在 LUN 上□建的共享磁□□，主机卷和文件系□

断□□接操作不会修改已□接的 Snapshot 副本。但是，默□情况下，此操作会□除由相□□接操作□建的任何□□ LUN 或克隆。

> □于 LUN， LUN 上的文件系□和 LVM □体，此命令相当于 SnapDrive storage delete` 。

断□ Snapshot 副本□接的准□

以下是断□ LUN， 存□□体或 NFS 目□的 Snapshot 副本□接的准□。

- 断□文件系□□接□， SnapDrive for UNIX 始□会□除挂□点。
- 要撤消 Snapshot □接操作的影□，□使用 Snapshot disconnect 命令。
- 如果在 Snapshot □接操作期□将 ` enable-split-clon_` 配置□量□□置□ `on` 或 `sync`， 并在 Snapshot 断□操作期□将其□置□ `off`， □ SnapDrive for UNIX 不会□除 Snapshot 副本中的原始卷或 LUN 。

断□ NFS □体的 Snapshot 副本□接的准□

可以从主机集群□境中的任何□点□行 Snapshot 副本的断□□接操作。使用命令□□将存□□体与特定□点断□□接。

断□包含 NFS □体的 Snapshot 副本的□接□，□遵循以下准□：

- 如果断□使用只□□限□接的 NFS 目□□的□接，□ SnapDrive for UNIX 将□行以下操作：
  - 卸□文件系□。
  - □除文件系□表文件中的挂□条目。
  - □除挂□点。
  - 不会□除 Snapshot 副本目□的□出□□，□目□是在从二□主机（□父卷没有□出□限的主机）□接 NFS 文件□□□□建的。
- 如果断□使用□写□限□接的 NFS 目□□的□接，□ SnapDrive for UNIX 将□行以下操作：
  - 卸□文件系□。
  - □除文件系□表文件中的挂□条目。
  - □除与 FlexVol 卷克隆中的文件系□□□的 NFS 目□□。
  - □□底□ FlexVol 卷克隆（如果□空）。
  - □除挂□点。

使用 SnapDrive snap disconnect 命令所需的信息

要断□ Snapshot 副本的□接，□指定要使用的存□□体□型，例如 LUN ，磁□□，文件系□， 或主机卷。

下表提供了使用 SnapDrive snap disconnect` 命令□需要提供的信息。

要求 / □□	参数
LUN （` -lun *file_spec*` ）	LUN 的名称。包括存□器，卷和 LUN_ 的名称
磁□□（` -dg *file_spec*` ）或卷□（` -vg *file_spec*` ）	磁□或卷□的名称 _
文件系□（` -fs *file_spec*` ）	` 文件系□名称 _`
主机卷（ -hostvol ` *file_spec*` ）或□□卷（ -lvol ` *file_spec*` ）	主机或□□卷的名称 _
指定要用于断□ Snapshot 副本□接的存□□体的□型，并使用□当的参数提供□□体的名称。 □是 ` *file_spec*` 参数的□。	` 全□`
~	如果□希望 SnapDrive for UNIX 从 Snapshot 副本断□□象□接，即使命令行上的主机端□体包含其他□体（例如具有一个或多个主机卷的磁□□），也可以在命令行中包含 -full □□。如果不包含此□□，□只能指定空的主机端□体。

要求 / □□	参数
` - fstype`	` _ □型 _`
` -vmtype`	` _ □型 _`
可□：指定要使用的文件系□和卷管理器的□型。	` 拆分`
~	用于在 Snapshot □接和 Snapshot 断□操作期□拆分克隆的卷或 LUN 。

断□ Snapshot 副本与 LUN 的□接，而不断□存□□体的□接

□可以使用 SnapDrive snap disconnect` 命令断□包含无存□□体的 LUN 的 Snapshot 副本的□接。

□□

1. □入以下命令□法：

   ` * SnapDrive snap disconnect -lun *long_lun_name* [*lun_name…*]*`

SnapDrive for UNIX 将□除命令行中指定的存□□体的映射。

以下命令将□除存□系□面包机上的 luna 和 lunb 映射：

```
# snapdrive snap disconnect -lun toaster:/vol/vol1/luna lunb
```

断□ Snapshot 副本与存□□体的□接

□可以使用 SnapDrive snap disconnect` 命令断□包含存□□体的 Snapshot 副本的□接。

□□

1. □入以下命令：

   ` * SnapDrive snap disconnect ｛ -dg _ -fs _ -hostvol ｝ *file_spec* [*file_spec…*] ｛ -dg _ FS _ -hostvol ｝ file_spect [file_spec…]] 【 -full】 【 -fstype type】 【 -vmtype □型】【 -ssplit 】 *`

   此命令必□始□以存□□体□□，例如， ` -lun` ， ` -dg` ， ` -hostvol` ， 或 ` -FS` 。

   - 如果指定 LUN （` -lun` ），□必□□入□ LUN 名称。□不能在与其他存□□体（` -vg` ， ` -dg` ， ` -fs` ， ` -lvol` 或 ` -hostvol` options ）相同的命令行上使用 ` -lun` □□指定 LUN 。
   - 如果指定 NFS 挂□点，□不能在同一命令行上指定非 NFS □体（` -vg` ， ` -DG` ， ` -FS` ， ` -lvol` 或 ` -hostvol` ）。□必□使用□独的命令来指定 NFS 挂□点。

> 如果主机□体使用的 LUN 不属于 Snapshot 副本，□会出□□□消息。如果指定□个目□磁□□中包含的一个子集主机卷和 / 或文件系□，□也会□生□□。

SnapDrive for UNIX 将□除命令行中指定的存□□体的映射。

此命令行会□除与主机卷 dg5/myvolume 下的所有 LUN 的映射。它会□除通□ Snapshot □接操作□建的任何□□ LUN ：

```
# snapdrive snap disconnect -hostvol dg5/myvolume
```

此命令行会□除与主机卷 dg5/myvolume 下的所有 LUN 的映射。它会□除通□ Snapshot □接操作□建的任何□□ LUN ：

```
# snapdrive snap disconnect -hostvol dg5/myvolume
```

此命令将断□与磁□□ 1 （ dg1 ）和底□ LUN 的映射。它□会□除通□ Snapshot □接操作□建的任何□□ LUN ：

```
# snapdrive snap disconnect -lun toaster:/vol/vol1/luna -dg dg1
```

此命令行将□除与文件系□ fs1 及其所在 LUN 的映射。它□会□除通□ Snapshot □接操作□建的任何□□ LUN ：

```
# snapdrive snap disconnect -fs mnt/fs1
```

此命令行将□除磁□□ dg1， dG2 和 dg3 的映射。它会□除通□ Snapshot □接操作□建的任何□□ LUN ：

```
# snapdrive snap disconnect -dg dg1 dg2 dg3
```

以下示例将断□ Snapshot 副本与 Veritas 堆□上的文件系□磁□□的□接：

```
# snapdrive snap disconnect -fs /mnt/fs1_clone -fstype vxfs
delete file system /mnt/fs1_clone
- fs /mnt/fs1_clone ... deleted
- hostvol vxvm1_0/fs1_SdHv_0 ... deleted
- dg vxvm1_0 ... deleted
- LUN snoopy:/vol/vol1/lunVxvm1_0 ... deleted
```

以下示例将断□ LVM 堆□上文件系□磁□□的 Snapshot 副本的□接：

```
# snapdrive snap disconnect -fs /mnt/fs1_clone -fstype jfs2

delete file system /mnt/fs1_clone
- fs /mnt/fs1_clone ... deleted
- hostvol lvm1_0/fs1_SdHv_0 ... deleted
- dg lvm1_0 ... deleted
- LUN snoopy:/vol/vol1/lunLvm1_0 ... deleted
```

断□ Snapshot 副本与共享存□□体的□接

□可以使用 SnapDrive snap disconnect` 命令断□包含共享存□□体的 Snapshot 副本的□接。

□□

1. □入以下命令□法：

   ` * SnapDrive snap disconnect ｛ -dg _ -fs ｝ *file_spec* [*file_spec*…] ｛ -dg _ -fs ｝ *file_spec* [*file_spec*…]…] *long_snap_name* [-full] [-fstype *type*] [-vmtype *type*] [-split]*`

此示例将断□共享文件系□的□接：

```
# snapdrive snap disconnect -fs /mnt/oracle
```

Copyright Information

Copyright © 2021 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.