storage connect 命令

Snapdrive for Unix

NetApp
January 17, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/snapdrive-unix/aix/concept_guidelines_for_thestorage_connectcommand.html on January 17, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目录

storage connect 命令 1
storage connect 命令的准则 1
使用 SnapDrive storage connect 命令所需的信息 1
连接具有磁盘组，主机卷和文件系统的 LUN 3
使用共享资源连接现有 LUN 3

storage connect 命令

SnapDrive storage connect` 命令可将存储实体连接到主机。使用此命令可以将 LUN 和存储实体连接到主机

使用 SnapDrive storage connect` 命令连接到：

- LUN
- 直接在 LUN 上创建的文件系统
- 在 LUN 上创建的磁盘组，主机卷和文件系统

输入 SnapDrive storage connect` 命令将 LUN 连接到主机时， SnapDrive for UNIX 将执行必要的发现和映射。它不会修改 LUN 内容。

storage connect 命令的准则

要使用 SnapDrive storage connect` 命令，您需要遵循一些准则。

包含 LVM 实体的存储具有特殊要求。要使用 SnapDrive storage connect` 命令连接 LVM 实体，必须创建存储，以便存储层次结构中的每个实体都只有一个下一个实体的实例。例如，您可以使用 SnapDrive storage connect` 命令连接一个存储层次结构，该存储层次结构包含一个磁盘组（ dg1 ），一个主机卷（ hostvol1 ）和一个文件系统（ fs1 ）。但是，您不能使用 SnapDrive storage connect` 命令连接一个层次结构，其中一个磁盘组（ dg1 ）包含两个主机卷（ hostvol1 和 hostvol2 ）和两个文件系统（ fs1 和 fs2 ）。

使用 SnapDrive storage connect 命令所需的信息

使用 SnapDrive storage connect` 命令时，您需要提供一些信息。此信息有助于您正确使用命令。

要求	参数
指定 LUN ，直接在 LUN 上创建的文件系统或要连接到主机的 LVM 实体。 • 如果连接一个或多个 LUN ，则第一个参数必须使用长形式的 LUN 名称，此名称用于指定存储系统名称，卷名称以及卷中 LUN 的名称。 要指定其他 LUN ，如果新 LUN 与上一个 LUN 位于同一存储系统和卷上，则可以单独使用 LUN 名称。否则，您可以指定新的存储系统名称和卷名称（或仅指定卷名称）来替换先前的值。 • 如果您连接的是直接在 LUN 上创建的文件系统，则必须包含 LUN 名称的长格式以及 ` -nolvm` 选项。 • 如果将 LUN 连接到磁盘组，主机卷和文件系统，则必须使用 ` -FS` 和 ` -hostvol` 选项指定文件系统和主机卷。主机卷必须包含磁盘组的名称。	LUN （` -lun` ）
` lun_name_`	为 ` -lun` 选项提供的第一个值必须包括存储系统名称，卷和 LUN 名称。要连接同一卷上的多个 LUN ，您可以在第一个路径名称中提供完整信息后，对 ` -LUN` 选项使用相对路径名称。当 SnapDrive for UNIX 遇到相对路径名称时，它会查找与上一个 LUN 位于同一卷上的 LUN 。要连接不在同一卷上的其他 LUN ，请输入每个 LUN 的完整路径名称。
其他 LUN	` lun_name_` （长或短格式）
为 ` -FS` 提供的 ` file_spec_` 是连接直接在 LUN 上创建的文件系统时文件系统挂载点的名称。	文件系统（` -fs file-specs` ）
` 文件系统名称 _`	在不激活主机 LVM 的情况下连接在 LUN 上创建的文件系统。
` -nolvm`	
要连接主机卷上的文件系统，请执行以下操作： 您提供的 ` -fs *file_spec*` 和 ` -hostvol *file_spec*` 用于标识要连接到新主机的 LVM 文件系统，磁盘组和主机卷。 您连接的存储层次结构必须包含磁盘组，主机卷和文件系统。您必须为 ` -fs` 和 ` -hostvol` 指定一个值。` -hostvol` 值必须包含磁盘组的名称。	主机卷（` -hostvol file-spect` ）

要求	参数
` *disk_group_name*` 和 ` 主机 *volume_name*`	可选：使用 ` -nt操作` 选项将存储连接到新位置，而无需在主机文件系统表中创建条目。默认情况下，storage connect 命令会创建永久性挂载。这意味着，在 AIX 主机上创建 LVM 存储实体时， SnapDrive for UNIX 会自动创建存储，挂载文件系统，然后在主机文件系统表中为文件系统放置一个条目。
` - noperit`	~
• 可选： * 建议对主机使用默认 igroup ，而不是提供 igroup 名称。	igroup 名称（` -igroup` ）
` ig_name_`	` - fstype`
` _ 类型 _`	`vmtype`
` _ 类型 _`	• 可选： * 指定用于 SnapDrive for UNIX 操作的文件系统和卷管理器的类型。
` - mntopts`	~

连接具有磁盘组，主机卷和文件系统的 LUN

要使用 SnapDrive storage connect` 命令连接具有磁盘组，主机卷和文件系统的 LUN ，您需要遵循以下语法。

输入以下命令：

` * SnapDrive storage connect -fs *file_spec* -hostvol *file_spec* -lun *lon_lun_name* [*lun_name*…] [-igroup *ig_name* [*ig_name*…]] 【 -noperisture] 【 -mntets *options*】 【 *-fstype _type*】 【 -vmtype *type*]*`

示例：连接在 LUN 上创建的文件系统

```
# snapdrive storage connect -fs /mnt/fs -lun f270-221-189:/vol/vol0/lun111
-nolvm
mapping lun(s) ... done
discovering lun(s) ... done
LUN f270-221-189:/vol/vol0/lun111 connected
- device filename(s): /dev/vx/dmp/fas2700_939
```

使用共享资源连接现有 LUN

如果向使用共享磁盘组或文件系统的主机集群配置添加了新节点，则需要遵循其他语法。

` * SnapDrive storage connect -fs *file_spec* -lun *lon_lun_name* LUN_name…] [-mntets options]*`

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.