安装或升级 SnapDrive for UNIX

Snapdrive for Unix

NetApp
January 17, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/snapdrive-unix/aix/task_decompressing_the_downloaded_software.html on January 17, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目录

安装或升级 SnapDrive for UNIX 1
解压缩下载的软件 1
在 AIX 主机上安装 SnapDrive for UNIX 1
从 AIX 主机卸载 SnapDrive for UNIX 2
执行安装后检查 3
SnapDrive for UNIX 安装的文件 4
将适用于 UNIX 的 SnapDrive 升级到最新版本 5

安装或升级 SnapDrive for UNIX

要在主机系统上安装 SnapDrive for UNIX ，您必须执行某些任务。开始安装之前，您应了解各种系统要求和配置注意事项。

解压缩下载的软件

从 NetApp 支持站点下载适用于 UNIX 的 SnapDrive 软件包后，您应解压缩该文件以提取要安装的软件。

步骤

1. 在命令行界面（ CLI ）提示符处，输入以下命令：

   ` * 解压缩 NetApp.SnapDrive_AIX_5_2.Z*`

   要下载此软件，请参见 NetApp 支持站点。

   - 相关信息 *

"NetApp 支持"

"NetApp 互操作性"

在 AIX 主机上安装 SnapDrive for UNIX

您可以使用系统管理接口工具（ SMIT ）在 AIX 主机上安装 SnapDrive for UNIX 。

您必须确保以 root 用户身份登录。

> 不应删除安装 SnapDrive for UNIX 的目录。如果删除目录，则启动和停止守护进程可能会出现问题。

步骤

1. 从 NetApp 支持站点下载软件。
2. 更改为放置未压缩的 `NetApp.SnapDrive_AIX_5_2.z` 文件的目录 。
3. 运行以下命令启动 SMIT ：

   ` * smit *`

4. 选择 * 软件安装和维护 * 选项。
5. 在下一屏幕中，选择 * 安装和更新软件 * 菜单选项。
6. 在安装软件屏幕中，通过以下方式之一指定软件的位置：
   - 手动输入软件位置的路径。
   - 按 "F4" 显示选项列表。

如果要使用 f4 方法，请完成以下步骤：

a. 按 "F4" 。
b. 在询问要安装的软件的提示符处，输入：

   ` * NetApp.SnapDrive*` 。

c. 在询问您要继续还是取消的提示符处，按 Enter 键完成安装。

7. 使用 `lslpp -l netapp.snapdrive` 命令验证软件包安装。
8. 通过为系统配置 SnapDrive for UNIX 来完成设置。

   默认情况下，大多数信息都已设置；但是，您需要指定以下信息：

   a. 存储系统的登录信息
   b. AutoSupport 设置
   c. 根据您使用的是 FC 协议还是 iSCSI 协议，为以下选项 SnapDrive for UNIX 设置正确的配置值：
      - `default-transport`

        根据协议，选择 `FCP` 或 `iSCSI` 。

      - `m`多路径类型

        对于 FC ，请将其设置为以下任一值：

        - `NativeMPIO`
        - `dMP`

   对于 iSCSI ，请将其设置为 `NativeMPIO` 或 `DMP` 。

从 AIX 主机卸载 SnapDrive for UNIX

您可以使用系统管理接口工具（ SMIT ）从 AIX 系统卸载 SnapDrive for UNIX 。

步骤

1. 输入以下命令以启动 SMIT ：

   ` * smit *`

2. 选择 * 软件安装和维护 * 菜单选项。
3. 在显示的屏幕上，选择 * 软件维护和实用程序 * 菜单选项。
4. 在下一屏幕中，选择 * 删除已安装软件 * 菜单选项。
5. 通过以下方式之一删除软件：
   - 输入软件包名称 `NetApp.SnapDrive` 。确保 仅预览 选项设置为 否 。
   - 按 "F4" 显示名称列表。

i. 向下滚动名称列表，直到显示 `NetApp.SnapDrive` 。

ii. 选择 `NetApp.SnapDrive` ，然后按 Enter 键。

此时将显示一条提示消息。

iii. 选择 `Continue` 或 `cancel` 。

iv. 按 Enter 键完成卸载。

卸载过程会将日志文件放置在以下位置：` /tmp/SnapDrive_uninstall` 。

执行安装后检查

安装完成后，您必须执行一些任务以确保 SnapDrive for UNIX 安装成功。

步骤

1. 验证安装程序是否已在主机上安装所有必要的文件。
2. 确认 `snapdrive.conf` 文件中的配置变量设置正确。

   对于大多数这些变量，应使用默认值。

3. 为 SnapDrive for UNIX 提供当前存储系统登录信息。

   设置存储系统时，您提供了该系统的用户登录名。SnapDrive for UNIX 需要使用此登录信息才能与存储系统配合使用。

4. 要使用基于角色的访问控制（ Role-Based Access Control ， RBAC ），请在 `snapdrive.conf` 文件中设置 ` *rbac* 方法 =*dfm*` 变量。

   默认情况下， SnapDrive 4.0 for UNIX 及更高版本使用根凭据访问存储系统。未打开 RBAC 功能。

5. 要使用 HTTPS 与存储系统和守护进程服务建立安全连接，请在 `snapdrive.conf` 文件中设置 ` *use-https-to_sdU-daemon=on*` 。

   > SnapDrive 5.0 for UNIX 及更高版本支持 HTTPS 用于守护进程通信。默认情况下，此选项设置为 `off` 。

6. 在中安装 SnapDrive for UNIX 使用的服务器证书

   在 SnapDrive.conf` 文件中指定的 `sdu-daemon-certificate-path=/opt/NetApp/SnapDrive/SnapDrive.pem 路径。

7. 运行以下命令，更改 SnapDrive for UNIX 守护进程服务的默认密码：

   ` * 快照密码 *`

8. 在 ` /var/log/sdconfcheck.out` 中检查已安装配置组件的详细信息。

SnapDrive for UNIX 安装的文件

SnapDrive for UNIX 会安装多个文件，例如可执行文件，配置文件，卸载文件，诊断文件和手册页， 在主机上。通过这些文件，您可以在 SnapDrive for UNIX 中检测问题，存储产品当前版本的配置信息等。

- 相关信息 *

日志类型

SnapDrive for UNIX 安装的可执行文件

SnapDrive for UNIX 将安装适用于 AIX 操作系统的可执行文件。

这些可执行文件安装在 ` /opt/NetApp/SnapDrive/bin/SnapDrive` 中。

SnapDrive for UNIX 安装的配置文件

SnapDrive for UNIX 会安装 `snapdrive.conf` 文件，该文件用于存储当前版本产品的配置信息。

您应修改系统的 `snapdrive.conf` 文件。如果您升级 SnapDrive for UNIX 版本，则它会保留当前的 `snapdrive.conf` 文件。此配置文件位于以下位置：

` /opt/NetApp/SnapDrive/SnapDrive.conf`

SnapDrive for UNIX 安装的诊断文件

SnapDrive for UNIX 会安装诊断文件，以帮助检测 SnapDrive for UNIX 中的问题。

- ` /opt/NetApp/SnapDrive/diag/SnapDrive.dc`
- ` /opt/NetApp/SnapDrive/diag/filer_info`
- ` /opt/NetApp/SnapDrive/diag/Brocade_info`
- ` /opt/NetApp/SnapDrive/diag/Cisco_info`
- ` /opt/NetApp/SnapDrive/diag/McData 信息`
- ` /opt/NetApp/SnapDrive/diag/SHsupport.pm`
- ` /opt/NetApp/SnapDrive/diag/Telnet.pm`
- ` /opt/NetApp/SnapDrive/diag/aix_info`

SnapDrive for UNIX 安装的手册页

SnapDrive for UNIX 提供了多种格式的手册页。

手册页位于以下位置：

- ` /opt/NetApp/SnapDrive/docs/SnapDrive.dc.1`

- ` /opt/NetApp/SnapDrive/docs/SnapDrive.1`
- ` /opt/NetApp/SnapDrive/docs/SnapDrive.1.html`
- ` /opt/NetApp/SnapDrive/docs/Brocade_info.1`
- ` /opt/NetApp/SnapDrive/docs/McData 信息 1`
- ` /opt/NetApp/SnapDrive/docs/cisco_info.1`
- ` /opt/NetApp/SnapDrive/docs/filer_info.1`
- ` /opt/NetApp/SnapDrive/docs/aix_info.1`

将适用于 UNIX 的 SnapDrive 升级到最新版本

您可以轻松地将 SnapDrive for UNIX 升级到最新版本。在升级过程中，`snapdrive.conf` 文件中的变量很少。要确保 SnapDrive for UNIX 正常运行，请检查 `snapdrive.conf` 文件中的各种默认值。

要升级当前版本的 SnapDrive for UNIX ，您无需卸载它。而是应在当前版本之上安装最新版本的软件。

安装新版本时， SnapDrive for UNIX 会检查您是否已安装某个版本。否则，它会保留当前的 `snapdrive.conf` 文件，并将所安装文件的版本重命名为 `snapdrive.conf.x` 。这样可以避免覆盖 `snapdrive.conf` 文件，因此您不会丢失该文件中的任何自定义设置。

默认情况下， SnapDrive for UNIX 会将 `snapdrive.conf` 文件中的变量注释掉。这意味着它会自动对所有变量使用默认值，但您自定义的变量除外。如果要更改这些值，必须将变量添加到当前的 `snapdrive.conf` 文件中并指定所需的值。

> 执行修补程序升级时， `snapdrive.conf` 文件中的 SnapDrive 版本不会更改。但是，SnapDrive version` 命令会提供相应的版本。

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.