SnapManager for Hyper-Vをインストールしています

SnapManager for Hyper-V

NetApp
June 24, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/snapmanager-hyper-v/task_downloading_snapmanager_for_hyper_v.html on June 24, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目次

SnapManager for Hyper-Vをインストールしています 1
SnapManager for Hyper-Vをダウンロードしています 1
SnapDrive for WindowsおよびSnapManager for Hyper-Vのインストール順序 1
SnapManager for Hyper-Vをインストールしています 2
ノードまたはホスト上でSnapManager for Hyper-Vをリモートからインストールまたはアンインストールする 2
サイレントインストール用のコマンドラインスイッチのリストと概要 3

SnapManager for Hyper-Vをインストールしています

SnapManager for Hyper-Vをインストールする前に、SnapManager for Hyper-Vをインストールする前に、すべてのHyper-VホストにSnapDrive for Windowsをインストールするなど、環境の設定方法を決めておくことを推奨します

SnapManager for Hyper-Vをダウンロードしています

SnapManager for Hyper-Vをインストールする前に、からソフトウェアパッケージをダウンロードする必要があります "ネットアップサポートサイト"。

ネットアップサポートサイトのログインクレデンシャルが必要です。

1. ネットアップサポートサイトにログインします。
2. [ソフトウェアのダウンロード]ページに移動します。
3. ドロップダウンリストから、SnapManager for Hyper-Vをインストールするオペレーティングシステムを選択し、[* Go!]をクリックします。
4. インストールするソフトウェアバージョンの[* View & Download]をクリックします。
5. 概要 ページで、* Continue *をクリックします。
6. ライセンス契約を確認して同意します。
7. [ダウンロード]ページで、インストールファイルのリンクをクリックします。
8. SnapManager for Hyper-Vファイルをローカルディレクトリまたはネットワークディレクトリに保存します。
9. [ファイルの保存]をクリックします。
10. チェックサムを確認して、ソフトウェアが正しくダウンロードされたことを確認します。

SnapDrive for WindowsおよびSnapManager for Hyper-Vのインストール順序

SnapDrive for Windowsは、Hyper-V用にSnapManager をインストールする前にすべてのホストにインストールする必要がありますホストがクラスタのメンバーである場合は、クラスタ内のすべてのノードにSnapDrive for Windowsをインストールする必要があります。

SnapManager for Hyper-Vの起動時に、SnapDrive for Windowsと通信して、ホストで実行されているすべての仮想マシンのリストを取得します。ホストにSnapDrive for Windowsがインストールされていない場合、このAPIは失敗し、SnapManager for Hyper-Vの内部キャッシュが仮想マシン情報で更新されません。

次のメッセージが表示される場合があります。Error：SnapManager for Hyper-V is not licensed on the host or in the Storage System、backup is aborted：

SnapManager for Hyper-Vをインストールしています

SnapManager for Hyper-Vをインストールして、データをバックアップおよびリストアできるようにすることができます。SnapDrive for Windowsは、Hyper-V用のSnapManager をインストールする前にインストールする必要があります

既存のデータをバックアップし、次の情報を準備しておく必要があります。

- ライセンスキー
- ログインクレデンシャル
- ポート番号（デフォルト：808。SnapDrive for Windowsのインストールポート番号と一致する必要があります）
  a. SnapManager for Hyper-V実行ファイルをダブルクリックして、SnapManager for Hyper-Vインストーラを起動します。
  b. インストール場所を選択し、*次へ*をクリックします。
  c. SnapManager for Hyper-VInstallShieldeldウィザード の手順を実行します。
  d. [インストールの準備完了]ページの[*Install]をクリックします。
  e. 選択内容の概要を確認し、[完了]をクリックします。
- 関連情報 *

Windows Server環境用の修正プログラムの要件

ノードまたはホスト上で**SnapManager for Hyper-V**をリモートからインストールまたはアンインストールする

リモートホストインストールウィザードを使用すると、スタンドアロンおよびクラスタのホストまたはノードにSnapManager for Hyper-Vをリモートでインストールまたはアンインストールできます。SnapManager for Hyper-Vは、個々のノードにソフトウェアをインストールするのではなく、クラスタのすべてのノードに一度にインストールする場合にリモートでインストールできます。

リモートホストインストールウィザードを使用するには、ホストノードにSnapManager for Hyper-Vがインストールされている必要があります。

1. ナビゲーションペインで、*保護*をクリックします。
2. 操作ウィンドウで、*リモートホストインストール*をクリックします。
3. Remote Host Installウィザードを実行します。

リモートホストインストールウィザードを実行すると、ホストノードからSnapManager for Hyper-Vのインストールまたはアンインストールがクラスタ内の他のノードまたはホストにプッシュされます。

サイレントインストール用のコマンドラインスイッチのリストと概要

コマンドラインスイッチを使用してサイレントインストールを実行することで、SnapManager for Hyper-Vのインストールスクリプトを使用できるようになります

次の表に、使用可能な各コマンドラインインストールスイッチの値と説明を示します。

スイッチ	価値	説明
silent_mode=	1.	SnapManager for Hyper-Vが無人インストール機能を適切に実行できるようにします。このスイッチは、初回のインストール、アップグレード、および完全なアンインストールに必要です。
REINSTALLMODE =		使用する再インストールモードを指定します。
REINSTALLMODE =	V	インストールがソースパッケージから実行され、ローカルパッケージがキャッシュされていることを示します。Hyper-VでSnapManager を初めてインストールする場合は、このオプションを使用しないでくださいバージョン、日付、またはチェックサム値に関係なく、すべてのファイルを再インストールします。
REINSTALLMODE =	A	古いバージョンが存在する場合やファイルが見つからない場合は、SnapManager for Hyper-Vファイルを再インストールします。
REINSTALLMODE =	o	HKEY_LOCAL_MACHINEおよびHKEY_CLASSES_ROOTからのすべてのSnapManager for Hyper-V必須レジストリエントリを再書き込みする必要があることを示します。
REINSTALLMODE =	M	HKEY_CURRENT_USERおよびHKEY_USERsからのすべてのSnapManager for Hyper-V必須レジストリエントリを書き直す必要があることを示します。

スイッチ	価値	説明
REINSTALLMODE =	U	すべてのショートカットを再インストールし、すべてのアイコンを再キャッシュして、既存のショートカットやアイコンを上書きします。
REINSTALL =	すべて	すべてのSnapManager for Hyper-V機能を再インストールします。
/Li	ファイル名	SnapDrive のインストールログを生成するように指定します。
SMHVのライセンス=	使用許諾	Hyper-Vライセンスに適した有効なSnapManager を指定します。
INSTALLDIR=	インストール先ディレクトリ	SnapManager for Hyper-Vのインストール先のインストールディレクトリを指定します。このスイッチは、SnapManager for Hyper-Vを初めてインストールするときにのみ必要です。
SVCUSERNAME=	ドメイン\ユーザ名	SnapManager for Hyper-Vが無人インストール中に使用するドメインおよびユーザ名を指定します。
SMHVSRH_PASSWORD=	パスワード	SMHVSRH_PASSWORDユーザのパスワードを指定します。
SMHVSRW_CONFIRMUSERPASSWORD=	パスワード	SMHVSRW_CONFIRMUSERPASSWORDユーザのパスワードを確認します。
SMHVの_WEBSRV_TCP_PORT	ポート番号	SnapManager for Hyper-V WebサービスがNet.Tcpに使用するポートを指定します。デフォルトのポートは808です。

次の構文は、新規インストールを示しています。

「setup.exe /s /v"/qn silent_mode=1/L * V SMHVInstall.log SVCUSERNAME=Domain\User Name SMHVSRV_PASSWORD=PASSWORD SMHVSRV_CONFIRMUSERPASSWORD=PASSWORD``」

アップグレードを行う場合の構文は次のとおりです。

「setup.exe /s /v"/qn REINSTALLMODE=vamus REINSTALL=ALL silent_mode=1/L * V SMHVUpgrade.log SVCUSERNAME=Domain\User Name SMHVSRV_PASSWORD= password

SMHVSRV_CONFIRMUSERPASSWORD= PASSWORD= PASSWORD」

アンインストールの構文は次のとおりです。

「Setup.exe /s /x/v」/qn silent_mode=1/L * V SMHVuninstall.log」という名前のファイルがあります

著作権情報

Copyrightゥ2022 NetApp、Inc. All rights reserved.米国で印刷されていますこのドキュメントは著作権によって保護されています。画像媒体、電子媒体、および写真複写、記録媒体などの機械媒体など、いかなる形式および方法による複製も禁止します。 テープ媒体、または電子検索システムへの保管-著作権所有者の書面による事前承諾なし。

ネットアップの著作物から派生したソフトウェアは、次に示す使用許諾条項および免責条項の対象となります。

このソフトウェアは、ネットアップによって「現状のまま」提供されています。ネットアップは明示的、または商品性および特定目的に対する適合性の暗示的保証を含み、かつこれに限定されないいかなる暗示的な保証も行いません。ネットアップは、いかなる場合でも、間接的、偶発的、特別、懲罰的、または または結果的損害（代替品または代替サービスの調達、使用の損失、データ、利益、またはこれらに限定されないものを含みますが、これらに限定されません。） ただし、契約、厳格責任、または本ソフトウェアの使用に起因する不法行為（過失やその他を含む）のいずれであっても、かかる損害の可能性について知らされていた場合でも、責任の理論に基づいて発生します。

ネットアップは、ここに記載されているすべての製品に対する変更を随時、予告なく行う権利を保有します。ネットアップによる明示的な書面による合意がある場合を除き、ここに記載されている製品の使用により生じる責任および義務に対して、ネットアップは責任を負いません。この製品の使用または購入は、ネットアップの特許権、商標権、またはその他の知的所有権に基づくライセンスの供与とはみなされません。

このマニュアルに記載されている製品は、 1 つ以上の米国特許、その他の国の特許、および出願中の特許によ特許、その他の国の特許、および出願中の特許。

権利の制限について：政府による使用、複製、開示は、 DFARS 252.227-7103 （ 1988 年 10 月）および FAR 52-227-19 （ 1987 年 6 月）の Rights in Technical Data and Computer Software （技術データおよびコンピュータソフトウェアに関する諸権利）条項の（ c ）（ 1 ）（ ii ）項、に規定された制限が適用されます。

商標情報

NetApp、NetAppのロゴ、に記載されているマーク http://www.netapp.com/TM は、NetApp、Inc.の商標です。その他の会社名と製品名は、それを所有する各社の商標である場合があります。