执行灾难恢复

SnapManager for Hyper-V

NetApp
June 27, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/snapmanager-hyper-v/concept-configure-snapmanager-for-hyper-v-for-failover.html on June 27, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目录

执行灾难恢复 1
为Hyper-V配置SnapManager 以实现故障转移 1
从灾难恢复故障转移中恢复和还原 1
在灾难恢复故障恢复后重新配置存储系统 5
还原独立主机的原始配置 8
还原集群主机的原始配置 8

执行灾难恢复

灾难恢复功能可确保在发生灾难或其他情况导致主存储站点上的关键受保护数据不可用时、您可以通过二级存储站点访问该数据的备份副本。灾难恢复只能使用PowerShell界面执行。

为Hyper-V配置SnapManager 以实现故障转移

要完全启用SnapManager for Hyper-V实施以实现灾难恢复、您必须确保主主机和二级主机具有相同的配置、并且知道您只能使用PowerShell执行灾难恢复。

以下类型的设置支持灾难恢复：

- 独立主主机和独立二级Hyper-V主机
- 集群模式主Hyper-V主机和二级Hyper-V主机
- 主Hyper-V主机和二级Hyper-V主机上的集群共享卷(CSV)

例如、主主机上的集群虚拟机(VM)必须作为集群VM进行恢复、专用(独立) VM必须作为专用VM进行恢复、CSV VM必须作为CSV VM进行恢复。

二级主机上的LUN应与主主机上的LUN连接方式相同。也就是说、主主机和二级主机上的LUN类型(专用、共享或CSV)和驱动器盘符、挂载点或CSV重新解析点应相同。如果将SAN还原操作设置为备用路径位置、则可以在二级位置为LUN还原操作指定不同的驱动器盘符。

> 支持驱动器号或CSV以及卷挂载点。

以下示例显示了基本的灾难恢复设置：

- 站点A (主站点)包含存储系统和独立Hyper-V主机系统或Hyper-V主机集群。

  在这些主机上运行的VM位于Data ONTAP 存储上。

- 站点B (二级)包含存储系统和Hyper-V主机或集群(与主站点相同)。
- SnapDrive for Windows和SnapManager for Hyper-V同时安装在站点A和B上
- SnapMirror关系将从站点A初始化到站点B
- 在站点A上、添加到SnapManager for Hyper-V中的Hyper-V主机或集群以及VM均使用SnapManager for Hyper-V进行备份

  检查备份后更新SnapMirror的策略。每次备份后、二级站点都会使用VM的新Snapshot副本和SnapInfo副本进行更新。

从灾难恢复故障转移中恢复和还原

要从灾难中恢复、SnapManager for Hyper-V必须先故障转移到二级存储系统。故障转移涉及PowerShell中的一系列手动步骤。

对于NAS和SAN、大多数备份都可以还原到备用主机；但是、Windows Server 2008 R2崩溃状态一致的备份无法还原到备用主机。

步骤

1. 如果您正在二级站点上运行Data ONTAP 8.1.x、请在适用于Windows的SnapDrive MMC的传输协议设置(TPS)中输入Storage Virtual Machine (SVM)信息。
2. 从二级存储系统连接到所有LUN。

   如果二级存储系统是集群存储系统、请转到集群组(即目标集群中的可用存储组所有者节点)处于联机状态的节点、然后连接到集群中该节点的所有LUN。有关映射LUN的信息、请参见SnapDrive for Windows文档。

3. 根据您的配置、执行以下操作之一：

主存储系统	那么 ...
独立主机(SAN)	连接到主存储系统上所有相同类型的挂载点和LUN。
集群模式主机(SAN)	从集群组联机的节点、连接到集群中的所有挂载点和LUN。
Data ONTAP 8.1.x配置了一个LUN、用于托管源FlexVol 卷(SAN)上的VM	要成功更新SnapMirror、您必须在源FlexVol 卷上创建一个更小的第二个LUN (10 MB到100 MB)、然后再启动备份。从集群组联机的节点、连接到集群中的所有挂载点和LUN。
独立主机或集群主机(NAS)	卸载数据保护(DP)卷、将DP卷挂载为可重写卷、验证此卷是否具有rwx权限、然后为不同卷创建CIFS共享。

4. 根据您的环境重新配置SnapInfo：

如果您的配置 ...	那么 ...
SAN	从最后一个Snapshot副本还原SnapInfo LUN。
NAS	挂载SnapInfo目录。

   对于NAS、如果出现拒绝访问错误、或者无法浏览到公开的SMB共享位置、则可能需要重置共享上的访问控制列表。

   > 在使用System Center Virtual Machine Manager (SCVMM)控制台和Data ONTAP SMI-S代理时、这是典型的。

5. 在SnapManager for Hyper-V MMC中添加二级存储系统或集群、然后使用SnapInfo路径对其进行配置。
6. 输入以下cmdlet：
   a. 输入`Get-VMsFromBackup`以检索备份元数据中存在的VM列表。

b. 输入`Get-Backup`以获取每个VM的备份副本。

7. 要还原、请使用`Restore-Backup`和VM GUID以及具有以下参数的备份副本：

还原自...	输入此命令 ...
备用主机	`Restore-Backup -Server``Secondary_host_system_or_cluster_name -DisableVerifySnapshot -RestoreToAlternateHost`
列出的备份	`Restore-Backup -Server -VirtualMachinePath -SnapShot FilePath @VHD`

对于`@VHD`、一个虚拟机可能具有多个VHD；请确保输入为每个VHD指定的源路径对和目标路径对。

8. 如果辅主机系统是集群、请完成以下步骤：
   a. 确保VM所在的LUN在拥有集群组的集群节点上处于联机状态。
   b. 使用故障转移PowerShell cmdlet使VM具有高可用性。

故障转移示例

以下示例显示了一个双集群设置、其中smhv-cluster-01是主站点、而hv-19-cluster是二级站点：

```
PS C:\> Get-VMsFromBackup -Server hv-19-cluster

winxp-x64c-135                593ABA72-B323-4AF7-9AC6-9514F64C0178
csv1-xp-3                     59B85C68-BAFA-4A49-8E85-A201045843F7
vm-w2k8r2sp1                  5A248757-872B-4FE7-8282-91C8E9D45CF9
um10_11_dr                    5AC1B2A8-6603-4F90-98F5-4F2F435AB0C2
winxp-x64c-30                 5B47D3CF-5D96-495D-9BAB-FB394392CF31
winxp-x64c-126                5B57EED1-B4F1-45A3-A649-24C6947CB79C
winxp-x64c-118                5B5D417B-70DC-427C-94BB-97FF81C5B92B
winxp-x64c-122                5BEE26B8-BE57-4879-A28E-9250A6A5EEFC
csv4-w2k3-19                  5D0613E5-B193-4293-8AAD-F8B94A5D851F

PS C:\> Get-Backup -Server hv-19-cluster -ResourceName um10_11_dr

BackupName    : smhv-ccb-ds_04-10-2012_10.37.58
RetentionType : hourly
DatasetName   : smhv-ccb-ds
BackupId      : smhv-ccb-ds_04-10-2012_10.37.58
BackupTime    : 4/10/2012 10:37:58 AM
BackupType    : Application consistent
BackedupVMs   : {um10_11_dr}

PS C:\> Restore-Backup -Server hv-19-cluster -ResourceName
um10_11_dr -BackupName smhv-ccb-ds_04-10-2012_10.37.58
-DisableVerifySnapshot -RestoreToAlternateHost
```

以下示例显示了一个SAN还原操作、该操作会还原到一个备用路径、其中N：\是目标路径、I：\是源LUN路径：

```
PS C:\> Restore-Backup -Resourcename dr-san-ded1
-RestoreToAlternateHost -DisableVerifySnapshot -BackupName san_dr_09-11-
2013_10.57.31 -Verbose
-VirtualMachinePath "N:\dr-san-ded1" -SnapshotFilePath "N:\dr-san-ded1"
-VHDs @(@{"SourceFilePath" = "I:\dr-san-ded1\Virtual Hard Disks\dr-san-
ded1.vhdx"; "DestinationFilePath" = "N:\dr-san-ded1\Virtual Hard Disks\dr-
san-ded1"})
```

以下示例显示了一个NAS还原操作、该操作将还原到备用路径、其中\\172.17.162.174\是源SMB共享路径、\\172.17.175.82\是目标SMB共享路径：

```
PS C:\> Restore-Backup -Resourcename vm_claba87_cifs1
-RestoreToAlternateHost -DisableVerifySnapshot -BackupName ag-DR_09-09-
2013_16.59.16 -Verbose
-VirtualMachinePath "\\172.17.175.82\vol_new_dest_share\ag-vm1"
-SnapshotFilePath "\\172.17.175.82\vol_new_dest_share\ag-vm1" -VHDs
@(@{"SourceFilePath" = "\\172.17.162.174\vol_test_src_share\ag-vm1\Virtual
Hard Disks\ag-vm1.vhdx"; "DestinationFilePath" =
"\\172.17.175.82\vol_new_dest_share\ag-vm1\Virtual Hard Disks\ag-
vm1.vhdx"})
```

- 相关信息 *

"《Data ONTAP 8.2 7-模式数据保护联机备份和恢复指南》"

"NetApp 文档： SnapDrive for Windows （当前版本）"

"SMB/CIFS 参考"

在灾难恢复故障恢复后重新配置存储系统

故障转移到二级存储系统后、SnapManager for Hyper-V将通过故障恢复到原始主存储系统来完成灾难恢复。在重新启用或更换主存储站点的存储系统后、故障恢复会将主存储功能还原到原始主存储站点。

步骤

1. 根据主存储系统的状况、执行以下操作之一：

主存储系统	那么 ...
可恢复	将数据从二级主机移回主存储系统。
已完全销毁	配置新存储系统。

2. 管理SnapMirror关系：
   a. 初始化从二级存储系统到主存储系统的SnapMirror关系以恢复数据。
   b. 重新同步从二级存储系统到主存储系统的现有SnapMirror关系。
   c. 在二级存储系统上使用SnapDrive 、为二级存储系统上的每个LUN或SMB共享启动SnapMirror更新。
3. 根据您的配置、执行以下操作之一：

主存储系统	那么 ...
独立主机(SAN)	连接到同一类型的主存储系统上的所有挂载点和LUN。

主存储系统	那么 ...
集群模式主机(SAN)	从集群组联机的节点、连接到集群中的所有挂载点和LUN。
Data ONTAP 8.1.x配置了一个LUN、用于托管源FlexVol 卷(SAN)上的VM	要成功更新SnapMirror、您必须在源FlexVol 卷上创建一个更小的第二个LUN (10 MB到100 MB)、然后再启动备份作业。从集群组联机的节点、连接到集群中的所有挂载点和LUN。
独立主机或集群主机(NAS)	卸载数据保护(DP)卷、将DP卷挂载为可重写卷、验证此卷是否具有rwx权限、然后为不同卷创建CIFS共享。

4. 根据您的环境重新配置SnapInfo：

如果您的配置 ...	那么 ...
SAN	从最后一个Snapshot副本还原SnapInfo LUN。
NAS	挂载SnapInfo目录。

对于NAS、如果出现拒绝访问错误、或者无法浏览到公开的SMB共享位置、则可能需要重置共享上的ACL。

5. 在SnapManager for Hyper-V MMC中添加主主机或集群、并使用SnapInfo路径对其进行配置。
6. 输入以下cmdlet：
   a. 使用Get-VMsFromBackup cmdlet检索备份元数据中存在的VM列表。
   b. 使用Get-Backup cmdlet获取每个VM的备份副本、以获取每个VM的备份副本。
7. 要还原、请使用`Restore-Backup`和VM GUID以及具有以下参数的备份副本：

还原自...	输入此命令 ...
备用主机	`Restore-Backup -Server``Secondary_host_system_or_cluster_name -DisableVerifySnapshot -RestoreToAlternateHost`
列出的备份副本	`Restore-Backup -Server -VirtualMachinePath -SnapShot FilePath @VHD`

对于`@VHD`、一个虚拟机可能具有多个VHD；您必须输入为每个VHD指定的源路径对和目标路径对。

8. 如果辅主机系统是集群、请完成以下步骤：
   a. 确保VM所在的LUN在拥有集群组的集群节点上处于联机状态。

b. 使用故障转移PowerShell cmdlet使VM具有高可用性。

对于NAS、在VM从一个集群节点公开为SMB共享后、配置为使用存储系统集群的所有主机都可以访问这些VM。

故障恢复示例

以下示例显示了一个双集群设置、其中smhv-cluster-01是主站点、而hv-19-cluster是二级站点：

```
PS C:\> Get-VMsFromBackup -Server smhv-cluster-01

winxp-x64c-135                593ABA72-B323-4AF7-9AC6-9514F64C0178
csv1-xp-3                     59B85C68-BAFA-4A49-8E85-A201045843F7
vm-w2k8r2sp1                  5A248757-872B-4FE7-8282-91C8E9D45CF9
um10_11_dr                    5AC1B2A8-6603-4F90-98F5-4F2F435AB0C2
winxp-x64c-30                 5B47D3CF-5D96-495D-9BAB-FB394392CF31
winxp-x64c-126                5B57EED1-B4F1-45A3-A649-24C6947CB79C
winxp-x64c-118                5B5D417B-70DC-427C-94BB-97FF81C5B92B
winxp-x64c-122                5BEE26B8-BE57-4879-A28E-9250A6A5EEFC
csv4-w2k3-19                  5D0613E5-B193-4293-8AAD-F8B94A5D851F

PS C:\> Get-Backup -Server smhv-cluster-01 -ResourceName
um10_11_dr

BackupName    : smhv-ccb-ds_04-10-2012_10.37.58
RetentionType : hourly
DatasetName   : smhv-ccb-ds
BackupId      : smhv-ccb-ds_04-10-2012_10.37.58
BackupTime    : 4/10/2012 10:37:58 AM
BackupType    : Application consistent
BackedupVMs   : {um10_11_dr}

PS C:\> Restore-Backup -Server smhv-cluster-01 -ResourceName
um10_11_dr -BackupName smhv-ccb-ds_04-10-2012_10.37.58
-DisableVerifySnapshot -RestoreToAlternateHost
```

以下示例显示了一个SAN还原操作、该操作会还原到一个备用路径、其中N：\是目标路径、I：\是源LUN路径：

```
PS C:\> Restore-Backup -Resourcename dr-san-ded1
-RestoreToAlternateHost -DisableVerifySnapshot -BackupName san_dr_09-11-
2013_10.57.31 -Verbose
-VirtualMachinePath "N:\dr-san-ded1" -SnapshotFilePath "N:\dr-san-ded1"
-VHDs @(@{"SourceFilePath" = "I:\dr-san-ded1\Virtual Hard Disks\dr-san-
ded1.vhdx"; "DestinationFilePath" = "N:\dr-san-ded1\Virtual Hard Disks\dr-
san-ded1"})
```

以下示例显示了一个NAS还原操作、该操作将还原到备用路径、其中\\172.17.162.174\是源SMB共享路径、\\172.17.175.82\是目标SMB共享路径：

```
PS C:\> Restore-Backup -Resourcename vm_claba87_cifs1
-RestoreToAlternateHost -DisableVerifySnapshot -BackupName ag-DR_09-09-
2013_16.59.16 -Verbose
-VirtualMachinePath "\\172.17.175.82\vol_new_dest_share\ag-vm1"
-SnapshotFilePath "\\172.17.175.82\vol_new_dest_share\ag-vm1" -VHDs
@(@{"SourceFilePath" = "\\172.17.162.174\vol_test_src_share\ag-vm1\Virtual
Hard Disks\ag-vm1.vhdx"; "DestinationFilePath" =
"\\172.17.175.82\vol_new_dest_share\ag-vm1\Virtual Hard Disks\ag-
vm1.vhdx"})
```

- 相关信息 *

"《Data ONTAP 8.2 7-模式数据保护联机备份和恢复指南》"

"SMB/CIFS 参考"

还原独立主机的原始配置

在主存储系统上备份VM后、您可以使用从主存储系统到二级存储系统建立的SnapMirror关系返回到原始配置。

步骤

1. 关闭在二级存储系统上运行的VM。
2. 删除在二级存储系统上运行的VM。
3. 使用SnapDrive 断开SnapInfo磁盘和包含VM的磁盘的连接。
4. 重新同步主存储系统与二级存储系统之间的SnapMirror关系。

还原集群主机的原始配置

在主存储系统上备份VM后、您可以使用从主存储系统到二级存储系统建立的SnapMirror关系返回到原始配置。

步骤

1. 使所有VM的虚拟机资源和虚拟机配置资源脱机。
2. 从集群中删除这些资源。
3. 从Hyper-V Manager中删除所有VM。
4. 使用SnapDrive 断开所有磁盘的连接。
5. 重新同步主存储系统与二级存储系统之间的SnapMirror关系。

版权信息

版权所有©2022 NetApp、Inc.。保留所有权利。Printed in the U.S.版权所涵盖的本文档的任何部分不得以任何形式或任何手段复制、包括影印、录制、 磁带或存储在电子检索系统中—未经版权所有者事先书面许可。

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

本软件由NetApp按"原样"提供、不含任何明示或默示担保、包括但不限于适销性和特定用途适用性的默示担保、特此声明不承担任何责任。IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice.NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp.The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S.patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

商标信息

NetApp、NetApp标识和中列出的标记 http://www.netapp.com/TM 是NetApp、Inc.的商标。其他公司和产品名称可能是其各自所有者的商标。