Diseños generales de bases de datos y configuraciones de almacenamiento recomendados

SnapManager Oracle

NetApp
February 20, 2023

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/es-es/snapmanager-oracle/unix-administration/task_defining_the_database_home_with_the_oratab_file.html on February 20, 2023.
Always check docs.netapp.com for the latest.

Tabla de Contenido

Diseños generales de bases de datos y configuraciones de almacenamiento recomendados . . . 1
Definir el inicio de la base de datos con el archivo oratab . . . 1
Requisitos para usar bases de datos de RAC con SnapManager . . . 2
Requisitos para usar bases de datos de ASM con SnapManager . . . 2
Dispositivos de partición compatibles . . . 4
Compatibilidad con ASMLib . . . 5
Compatibilidad con bases de datos de ASM sin ASMLib . . . 5
Requisitos para usar bases de datos con NFS y SnapManager . . . 10
Ejemplos de distribuciones de volúmenes de base de datos . . . 11

Diseños generales de bases de datos y configuraciones de almacenamiento recomendados

Conocer los diseños generales recomendados de las bases de datos y las configuraciones de almacenamiento puede ayudarle a evitar problemas relacionados con los grupos de discos, los tipos de archivos y los espacios de tablas.

- No incluya archivos de más de un tipo de sistema de archivos SAN o administrador de volúmenes en la base de datos.

  Todos los archivos que conforman una base de datos deben residir en el mismo tipo de sistema de archivos.

- SnapManager requiere un gran tamaño de bloque de 4 KB.
- Incluyen el identificador del sistema de la base de datos en el archivo oratab.

  Incluir una entrada en el archivo oratab de cada base de datos que se gestionará. SnapManager utiliza el archivo oratab para determinar qué directorio raíz de Oracle usar.

- Para registrar backups de SnapManager en Oracle RMAN, debe crear perfiles habilitados para RMAN.

Si desea aprovechar la nueva restauración basada en volúmenes o la restauración de grupos de discos completos, tenga en cuenta las siguientes directrices relacionadas con los sistemas de archivos y los grupos de discos:

- Varias bases de datos no pueden compartir el mismo grupo de discos de Automatic Storage Management (ASM).
- Un grupo de discos que contiene archivos de datos no puede contener otros tipos de archivos.
- El número de unidad lógica (LUN) para el grupo de discos de archivos de datos debe ser el único objeto del volumen de almacenamiento.

A continuación se muestran algunas directrices para la separación de volúmenes:

- Los archivos de datos de una sola base de datos deben estar en el volumen.
- Debe utilizar volúmenes independientes para cada una de las siguientes clasificaciones de archivos: Archivos binarios de base de datos, archivos de datos, archivos redo log en línea, archivos redo log archivados y archivos de control.
- No es necesario crear un volumen separado para los archivos de base de datos temporales, ya que SnapManager no realiza backups de archivos de base de datos temporales.

Definir el inicio de la base de datos con el archivo oratab

SnapManager utiliza el archivo oratab durante las operaciones para determinar el directorio inicial de la base de datos de Oracle. Una entrada de la base de datos de Oracle debe estar en el archivo oratab para que SnapManager funcione correctamente. El archivo oratab se crea durante la instalación del software de Oracle.

El archivo oratab reside en diferentes ubicaciones según el sistema operativo del host, como se muestra en la siguiente tabla:

Sistema operativo del host	Ubicación del archivo
Linux	/etc/oratab
Solaris	/var/opt/oracle/oratab
IBM AIX	/etc/oratab

El archivo oratab de muestra contiene la siguiente información:

```
+ASM1:/u01/app/11.2.0/grid:N   # line added by Agent
oelpro:/u01/app/11.2.0/oracle:N         # line added by Agent
# SnapManager generated entry          (DO NOT REMOVE THIS LINE)
smoclone:/u01/app/11.2.0/oracle:N
```

Después de instalar Oracle, debe asegurarse de que el archivo oratab resida en la ubicación especificada en la tabla anterior. Si el archivo oratab no reside en la ubicación correcta por cada sistema operativo, debe comunicarse con el soporte técnico para obtener ayuda.

Requisitos para usar bases de datos de RAC con SnapManager

Debe conocer las recomendaciones para usar bases de datos de Real Application Clusters (RAC) con SnapManager. Las recomendaciones incluyen números de puerto, contraseñas y modo de autenticación.

- En el modo de autenticación de la base de datos, el listener de cada nodo que interactúa con una instancia de la base de datos RAC debe configurarse para que utilice el mismo número de puerto.

  El listener que interactúa con la instancia de base de datos primaria debe iniciarse antes de iniciar el backup.

- En modo de autenticación del sistema operativo o en un entorno de ASM, se debe instalar y ejecutar el servidor SnapManager en cada nodo del entorno RAC.
- La contraseña de usuario de la base de datos (por ejemplo, para un administrador del sistema o un usuario con el privilegio sysdba) debe ser la misma para todas las instancias de la base de datos Oracle en un entorno RAC.

Requisitos para usar bases de datos de ASM con SnapManager

Debe conocer los requisitos para usar las bases de datos de gestión automática de almacenamiento (ASM) con SnapManager. Conocer estos requisitos puede ayudarle a

evitar problemas con ASMLib, particiones y especificaciones de clonación, entre otras cosas.

- SnapManager (3.0.3 o posterior) utiliza el nuevo privilegio sysasm disponible con Oracle 11gR2 en lugar del privilegio sysdba para administrar una instancia de Oracle ASM.

  Si utiliza el privilegio sysdba para ejecutar comandos administrativos en la instancia de ASM, se muestra un mensaje de error. La base de datos utiliza el privilegio sysdba para acceder a los grupos de discos. Si se conecta a la instancia de ASM mediante el privilegio sysasm, tendrá acceso completo a todos los grupos de discos y funciones de administración de Oracle ASM disponibles.

  > Si utiliza Oracle 10gR2 y 11gR1, debe continuar utilizando el privilegio sysdba.

- SnapManager (3.0.3 o posterior) admite la copia de seguridad de bases de datos que se almacenan directamente en grupos de discos ASM cuando el grupo de discos también contiene un volumen de sistema automático de archivos de clúster (ACFS).

  Estos archivos están protegidos indirectamente por SnapManager y pueden restaurarse con el contenido restante de un grupo de discos de ASM, pero SnapManager (3.0.3 o posterior) no admite ACFS.

  > ACFS es una tecnología de gestión del almacenamiento del sistema de archivos escalable y multiplataforma disponible con Oracle 11gR2. ACFS amplía la funcionalidad ASM para admitir archivos de clientes que se mantienen fuera de la base de datos Oracle.

- SnapManager (3.0.3 o posterior) admite la copia de seguridad de archivos almacenados en grupos de discos ASM cuando el grupo de discos también contiene archivos de registro de cluster Oracle (OCR) o archivos de disco de votación; sin embargo, las operaciones de restauración requieren un método más lento, basado en host o de restauración instantánea de archivo parcial (PFSR).

  Es mejor tener discos OCR y de votación en grupos de discos que no contengan archivos de base de datos.

- Cada disco utilizado para ASM debe contener sólo una partición.
- La partición que aloja los datos de ASM debe estar correctamente alineada para evitar problemas graves de rendimiento.

  Esto implica que la LUN debe ser del tipo correcto y la partición debe tener un desplazamiento que es un múltiplo de 4K bytes.

  > Para obtener más información sobre cómo crear particiones alineadas con 4K, consulte el artículo 1010717 de Knowledge base.

- No se especifica la configuración de ASM como parte de la especificación del clon.

  Debe quitar manualmente la información de configuración de ASM en las especificaciones de clonado que se crearon con SnapManager 2.1 antes de actualizar el host a SnapManager (2.2 o posterior).

- SnapManager 3.1, 3.1p1 y 3.2 o posterior admiten ASMLib 2.1.4.
- SnapManager 3.1p4 o posterior admiten ASMLib 2.1.4, 2.1.7 y 2.1.8.

Dispositivos de partición compatibles

Debe conocer los diferentes dispositivos de partición compatibles con SnapManager.

La siguiente tabla proporciona información de partición y cómo se puede activar para diferentes sistemas operativos:

De NetApp	Partición única	Partición múltiple	Dispositivos sin partición	Sistema de archivos o dispositivos RAW
Red Hat Enterprise Linux 5x o 5 veces Oracle Enterprise Linux	Sí	No	No	ext3*
Red Hat Enterprise Linux 6xor 6 veces Oracle Enterprise Linux	Sí	No	No	ext3 o ext4*
SUSE Linux Enterprise Server 11	Sí	No	No	ext3*
SUSE Linux Enterprise Server 10	No	No	Sí	ext3***
Red Hat Enterprise Linux 5x o posterioresor Oracle Enterprise Linux 5 o posterior	Sí	No	Sí	ASM con ASMLib**
SUSE Linux Enterprise Server 10 SP4or SUSE Linux Enterprise Server 11	Sí	No	Sí	ASM con ASMLib**
SUSE Linux Enterprise Server 10 SP4 o posteror SUSE Linux Enterprise Server 11	Sí	No	No	ASM sin ASMLib**

Para obtener más información sobre las versiones compatibles del sistema operativo, consulte la matriz de

interoperabilidad.

Compatibilidad con ASMLib

SnapManager admite diferentes versiones de ASMLib, aunque hay varios factores que debe tener en cuenta al utilizar SnapManager con ASMLib.

SnapManager admite ASMLib 2.1.4, 2.1.7 y 2.1.8. Todas las operaciones de SnapManager se pueden realizar con ASMLib 2.1.4, 2.1.7 y 2.1.8.

Si actualizó desde ASMLib 2.1.4 a ASM 2.1.7, es posible usar los mismos perfiles y backups creados con ASMLib 2.1.4 para restaurar los backups y crear los clones.

Debe tener en cuenta lo siguiente al utilizar SnapManager con ASMLib:

- SnapManager 3.1 no admite ASMLib 2.1.7.

  SnapManager 3.1p4 o posterior admiten ASMLib 2.1.4, 2.1.7 y 2.1.8.

- Después de realizar una actualización sucesiva desde SnapManager 3.1 a 3.2, las copias de seguridad creadas mediante ASMLib 2.1.7 funcionan únicamente si el repositorio se revierte a SnapManager 3.1 y ASMLib 2.1.7 se degrada a ASMLib 2.1.4.
- Después de realizar una actualización sucesiva desde SnapManager 3.1 a 3.2, las copias de seguridad creadas con ASMLib 2.1.7 no funcionan si el repositorio se revierte a SnapManager 3.1 con ASMLib 2.1.7.

  La reversión se realiza correctamente, pero no se pueden utilizar los perfiles y las copias de seguridad.

Compatibilidad con bases de datos de ASM sin ASMLib

SnapManager admite ASM sin ASMLib, de forma predeterminada. El requisito básico es que se deban particionar los dispositivos que se usan para los grupos de discos ASM.

Cuando ASMLib no está instalado, los permisos de dispositivo relacionados con los grupos de discos de ASM cambian a root:disk cuando se realizan las siguientes operaciones:

- Reinicie el host
- Restaure una base de datos desde el almacenamiento principal mediante SnapRestore (VBSR) basada en volúmenes.
- Restaurar una base de datos desde el almacenamiento secundario

Puede establecer los permisos de dispositivo adecuados asignando true a la variable de configuración oracleasm.support.without.asmlib en smo.conf. Los dispositivos relacionados con los grupos de discos ASM se agregan o eliminan del archivo initasmdisks cada vez que se agregan o eliminan nuevos dispositivos del host. El archivo initasmdisks está ubicado en /etc/initasmdisks.

Por ejemplo, si establece oracleasm.support.without.asmlib=true y, a continuación, realiza un montaje de copia de seguridad, se agregan nuevos dispositivos a initasmdisks. Cuando se reinicia el host, los scripts de inicio mantienen los permisos y la propiedad del dispositivo.

El valor predeterminado para oracleasm.support.without.asmlib es FALSE.

Información relacionada

Dispositivos de partición compatibles

Scripts compatibles

Los scripts asmmain.sh y asmquerydisk.sh permiten cambiar el usuario, el grupo y el usuario de la cuadrícula, todos los cuales se utilizan para consultar los discos ASM. Los scripts siempre deben ejecutarse desde la raíz.

El archivo asmmain.sh es el archivo de secuencia de comandos principal llamado desde cualquier operación que agregue o elimine dispositivos. La secuencia de comandos asmmain.sh llama internamente a otra secuencia de comandos, que debe ejecutarse desde la raíz que tiene las credenciales de la cuadrícula de oracle. Esta secuencia de comandos consulta los dispositivos del grupo de discos ASM y, a continuación, agrega esas entradas en el archivo initasmdisk con el permiso y la propiedad de los dispositivos. Puede cambiar los permisos y la propiedad de este archivo en función del entorno y del patrón regex que se utiliza para hacer coincidir sólo con /dev/mapper/*p1.

La secuencia de comandos asmquerydisk.sh se utiliza para consultar la lista de discos, que se utiliza para crear el grupo de discos ASM. Debe asignar valores a ORACLE_BASE, ORACLE_HOME y ORACLE_SID, según la configuración.

Los scripts están ubicados en /opt/NetApp/smo/plugins/examples/noasmlib. Sin embargo, estos scripts deben moverse a /opt/NetApp/smo/plugins/noasmlib antes de iniciar el servidor SnapManager para Oracle en el host.

Limitaciones de uso de scripts para admitir una base de datos ASM sin ASMLib

Debe tener en cuenta ciertas limitaciones al uso de scripts para admitir una base de datos ASM sin ASMLib.

- Las secuencias de comandos ofrecen una solución alternativa para cualquier versión del kernel, pero sólo si ASMLib no está instalado.
- Los permisos de los scripts deben definirse de forma que los usuarios root, Grid, oracle o equivalentes puedan acceder a los scripts.
- Los scripts no admiten la restauración desde una ubicación secundaria.

Implementar y ejecutar los scripts

Es posible implementar y ejecutar los scripts asmmain.sh y asmquerydisk.sh para admitir bases de datos ASM sin ASMLib.

Estas secuencias de comandos no siguen la sintaxis de los scripts previos o posteriores y se llama al flujo de trabajo cuando los intitasmdiscos están habilitados. Puede cambiar cualquier cosa relacionada con la configuración en los scripts. Se recomienda verificar si todo lo contenido en los scripts funciona según lo esperado realizando una ejecución de secado rápida.

> Estas secuencias de comandos no afectan a su sistema en caso de fallos ni afectarán a su sistema. Estas secuencias de comandos se ejecutan para actualizar los discos relacionados con ASM para que tengan los permisos y la propiedad adecuados, de modo que los discos siempre estarán bajo control de instancia de ASM.

1. Cree los grupos de discos ASM con los discos con particiones.
2. Cree la base de datos Oracle en LOS GRUPOS de DISCOS.
3. Detenga el servidor SnapManager para Oracle.

   En un entorno RAC, debe realizar este paso en todos los nodos de RAC.

4. Modifique smo.conf para incluir los siguientes parámetros:

   a. oracleasm.support.without.asmlib = true
   b. oracleasm.support.without.asmlib.owpropiedad = true
   c. oracleasm.support.without.asmlib.username = nombre de usuario del entorno de instancia de ASM
   d. oracleasm.support.without.asmlib.groupname = nombre de grupo del entorno de instancia de ASM

   Estas modificaciones establecen los permisos sólo para la ruta absoluta, lo que significa que en lugar del dispositivo de partición, los permisos se establecerán sólo para el dispositivo dm-*.

5. Modifique los scripts de los plugins disponibles en /opt/NetApp/smo/plugins/examples/noasmlib para incluir los ajustes de configuración en los scripts.
6. Copie las secuencias de comandos en /opt/NetApp/smo/plugins/noasmlib antes de iniciar el servidor SnapManager para Oracle en el host.
7. Desplácese hasta el directorio /opt/NetApp/smo y ejecute una ejecución en seco ejecutando el siguiente script: sh plugins/noasmlib/asmmain.sh

   Se crea el archivo etc/initasmdisks, que es el archivo principal que se utiliza.

   Puede confirmar que el archivo etc/initasmdisks contiene todos los dispositivos relacionados con la base de datos ASM configurada, como:

   ```
   chown -R grid:oinstall /dev/mapper/360a98000316b61396c3f394645776863p1
            chmod 777 /dev/mapper/360a98000316b61396c3f394645776863p1
            chown -R grid:oinstall
   /dev/mapper/360a980003754322f7a2b433469714239p1
            chmod 777 /dev/mapper/360a980003754322f7a2b433469714239p1
            chown -R grid:oinstall
   /dev/mapper/360a980003754322f7a2b433469714241p1
            chmod 777 /dev/mapper/360a980003754322f7a2b433469714241p1
            chown -R grid:oinstall
   /dev/mapper/360a980003754322f7a2b433469714243p1
            chmod 777 /dev/mapper/360a980003754322f7a2b433469714243p1
   ```

8. Inicie el servidor de SnapManager para Oracle.
9. Configure SnapDrive para UNIX añadiendo lo siguiente al archivo snapdrive.conf.disconnect-luns-before-vbsr=on
10. Reinicie el servidor de SnapDrive para UNIX.

    En un entorno RAC, es necesario realizar los pasos del 3 al 10 para todos los nodos RAC.

El archivo /etc/initasmdisks creado, debe ejecutarse desde uno de los scripts de inicio o desde un script que se acaba de definir en rc3.d. El archivo /etc/initasmdisks debe ejecutarse siempre antes de que se inicie el servicio oracleha.

Ejemplo

```
# ls -ltr *ohasd*
          lrwxrwxrwx 1 root root 17 Aug  7 02:34 S96ohasd ->
/etc/init.d/ohasd
          lrwxrwxrwx 1 root root 17 Aug  7 02:34 K15ohasd ->
/etc/init.d/ohasd
```

En el ejemplo siguiente, sh -x/etc/initasmdisks no estará disponible de forma predeterminada, y debe anexarlo como primera línea de la función `start_stack()` en un script ohasd:

```
start_stack()
{
sh -x /etc/initasmdisks
# see init.ohasd.sbs for a full rationale case $PLATFORM in Linux
}
```

Compatibilidad con bases de datos de ASM de Oracle RAC sin ASMLib

Si utiliza bases de datos Oracle RAC, los nodos RAC deben actualizarse con el archivo initasmdisks cada vez que se realice una operación en el nodo RAC maestro.

Si no se requiere autenticación para iniciar sesión en los nodos RAC desde el nodo maestro, la asmmain.sh realiza una copia segura (SCP) de inimasmdisks en todos los nodos RAC. El archivo initasmdisks del nodo maestro se llamará cada vez que se produzca la restauración, y la secuencia de comandos asmmain.sh se puede actualizar para invocar la misma secuencia de comandos en todos los nodos RAC.

El archivo /etc/initasmdisks creado que debe ejecutarse desde una de las secuencias de comandos de inicio o desde una secuencia de comandos recientemente definida en rc3.d. El archivo /etc/initasmdisks debe ejecutarse siempre antes de que se inicie el servicio oracleha.

Compatibilidad con bases de datos ASM de Oracle 10g sin ASMLib

Si utiliza Oracle 10g, el comando asmcmd no está disponible para enumerar discos. Puede utilizar la consulta sql para obtener la lista de discos.

La secuencia de comandos disk_list.sql se incluye en las secuencias de comandos existentes proporcionadas en el directorio examples para admitir consultas sql. Al ejecutar el script theasmquerydisk.sh, el script disk_list.sql debe ejecutarse manualmente. Las líneas del script de ejemplo se añaden con comentarios en el archivo asmquerydisk.shl. Este archivo se puede colocar en la ubicación /home/grid u otra ubicación que desee.

Secuencias de comandos de ejemplo para admitir bases de datos ASM sin ASMLib

Los scripts de ejemplo están disponibles en el directorio plugins/examples/noasmlib del directorio de instalación de SnapManager para Oracle.

asmmain.sh

```
#!/bin/bash
griduser=grid
gridgroup=oinstall

# Run the script which takes the disklist from the asmcmd
# use appropriate user , here grid user is being used to run
# asmcmd command.
su -c "plugins/noasmlib/asmdiskquery.sh" -s /bin/sh grid
cat /home/grid/disklist

# Construct the final file as .bak file with propre inputs
awk -v guser=$griduser -v ggroup=$gridgroup '/^\/dev\/mapper/ { print
"chown -R "guser":"ggroup" "$1; print "chmod 777 " $1; }'
/home/grid/disklist > /etc/initasmdisks.bak

# move the bak file to the actual file.
mv /etc/initasmdisks.bak /etc/initasmdisks

# Set full full permission for this file to be called while rebooting and
restore
chmod 777 /etc/initasmdisks

# If the /etc/initasmdisks needs to be updated in all the RAC nodes
# or /etc/initasmdisks script has to be executed in the RAC nodes, then
the following
# section needs to be uncommented and used.
#
# Note: To do scp or running scripts in remote RAC node via ssh, it needs
password less login
# for root user with ssh keys shared between the two nodes.
#
# The following 2 lines are used for updating the file in the RAC nodes:
# scp /etc/initasmdisks root@racnode1:/etc/initasmdisks
# scp /etc/initasmdisks root@racnode2:/etc/initasmdisks
#
# In order to execute the /etc/initasmdisks in other RAC nodes
# The following must be added to the master RAC node /etc/initasmdisks
file
# from the asmmain.sh script itself. The above scp transfer will make sure
```

```
# the permissions and mode for the disk list contents are transferred to
the other RAC nodes
# so now appending any command in the /etc/initasmsdisks will be retained
only in the master RAC node.
# The following lines will add entries to the /etc/initasmsdisks file in
master RAC node only. When this script is executed
#  master RAC node, /etc/initasmdisks in all the RAC nodes will be
executed.
# echo 'ssh racnode1 /etc/initasmdisks' >> /etc/initasmdisks
# echo 'ssh racnode2 /etc/initasmdisks' >> /etc/initasmdisks
```

asmquerydisk.sh

```
#!/bin/bash
export  ORACLE_BASE=/u01/app/oracle
export ORACLE_HOME=/u01/app/grid/product/11.2.0.3/grid
export ORACLE_SID=+ASM
export  PATH=$ORACLE_HOME/bin:$PATH

# Get the Disk List and save this in a file called dglist.
asmcmd lsdsk  > /home/grid/disklist

# In oracle 10g the above used command 'asmcmd' is not available so use
SQL
# query can be used to take the disk list. Need to uncomment the following
# line and comment the above incase oracle 10g is being in use.
# The disk_list.sql script is availbe in this noasmlib examples folder
itself
# which can be modified as per customer needs.
# sqlplus "/as sysdba" @/home/grid/disk_list.sql > /home/grid/disklist
```

disk_list.sql

```
# su - oracle
-bash-4.1$ cat disk_list.sql
select path from v$asm_disk;
exit
-bash-4.1$
```

Requisitos para usar bases de datos con NFS y SnapManager

Debe conocer los requisitos para usar las bases de datos con sistema de archivos de red

(NFS) y SnapManager. Las recomendaciones incluyen ejecutarse como raíz, caché de atributos y enlaces simbólicos.

- Debe ejecutar SnapManager como raíz; SnapManager debe poder acceder a los sistemas de archivos que contienen archivos de datos, archivos de control, registros de recuperación en línea, registros de archivos y el origen de la base de datos.

  Establezca una de las siguientes opciones de exportación NFS para garantizar que root pueda acceder a los sistemas de archivos:

  - raíz=nombre de host
  - rw=nombre de host, anon=0
- Debe deshabilitar el almacenamiento en caché de atributos para todos los volúmenes que contienen archivos de datos de base de datos, archivos de control, registros de recuperación y archivos, así como el inicio de la base de datos.

  Exporte los volúmenes con las opciones noac (para Solaris y AIX) o actimeo=0 (para Linux).

- Debe vincular los archivos de datos de la base de datos del almacenamiento local a NFS para admitir enlaces simbólicos solamente en el nivel de punto de montaje.

Ejemplos de distribuciones de volúmenes de base de datos

Puede consultar ejemplos de diseños de volumen de base de datos para obtener ayuda en la configuración de la base de datos.

Bases de datos de instancia única

Tipos de archivo	Nombres de volúmenes	Volumen dedicado para los tipos de archivo	Copias snapshot automáticas
Binarios de Oracle	nombre_host_orabin	Sí	Encendido
Archivos de datos	oradata_sid	Sí	Apagado
Archivos de datos temporales	oratemp_sid	Sí	Apagado
Archivos de control	Oracntrl01_sid (multiplexado) Oracntrl02_sid (multiplexado)	Sí	Apagado
Rehacer registros	Oralog01_sid (multiplexado) Oralog02_sid (multiplexado)	Sí	Apagado

Tipos de archivo	Nombres de volúmenes	Volumen dedicado para los tipos de archivo	Copias snapshot automáticas
Registros de archivo	oraarch_sid	Sí	Apagado

Bases de datos de Real Application Clusters (RAC)

Tipos de archivo	Nombres de volúmenes	Volumen dedicado para los tipos de archivo	Copias snapshot automáticas
Binarios de Oracle	nombre_host_orabin	Sí	Encendido
Archivos de datos	oradata_dbname	Sí	Apagado
Archivos de datos temporales	oratemp_dbname	Sí	Apagado
Archivos de control	Oracntrl01_dbname (Multiplexado) Oracntrl02_dbname (Multiplexado)	Sí	Apagado
Rehacer registros	Oralog01_dbname (Multiplexado) Oralog02_dbname (Multiplexado)	Sí	Apagado
Registros de archivo	oraarch_dbname	Sí	Apagado
Archivos de cluster	oracrs_clustername	Sí	Encendido

Instancia única de una base de datos de Automatic Storage Management (ASM)

Tipos de archivo	Nombres de volúmenes	Nombres de LUN	Volumen dedicado para los tipos de archivo	Copias snapshot automáticas
Binarios de Oracle	nombre_host_orabin	nombre_host de orabin	Sí	Encendido
Archivos de datos	oradata_sid	oradata_sidlun	Sí	Apagado
Archivos de datos temporales	oratemp_sid	OraTemp_sidlun	Sí	Apagado

Tipos de archivo	Nombres de volúmenes	Nombres de LUN	Volumen dedicado para los tipos de archivo	Copias snapshot automáticas
Archivos de control	Oracntrl01_sid (multiplexado) Oracntrl02_sid (multiplexado)	Oracntrl01_sidlun (Multiplexado) Oracntrl02_sidlun (Multiplexado)	Sí	Apagado
Rehacer registros	Oralog01_dbname (Multiplexado) Oralog02_dbname (Multiplexado)	Oralog01_dbnamelun (multiplexado) Oralog02_dbnamelun (multiplexado)	Sí	Apagado
Registros de archivo	oraarch_sid	Oraarch_sidlun	Sí	Apagado

Bases de datos RAC ASM

Tipos de archivo	Nombres de volúmenes	Nombres de LUN	Volumen dedicado para los tipos de archivo	Copias snapshot automáticas
Binarios de Oracle	nombre_host_orabin	nombre_host de orabin	Sí	Encendido
Archivos de datos	oradata_sid	oradata_sidlun	Sí	Apagado
Archivos de datos temporales	oratemp_sid	OraTemp_sidlun	Sí	Apagado
Archivos de control	Oracntrl01_sid (multiplexado) Oracntrl02_sid (multiplexado)	Oracntrl01_sidlun (Multiplexado) Oracntrl02_sidlun (Multiplexado)	Sí	Apagado
Rehacer registros	Oralog01_dbname (Multiplexado) Oralog02_dbname (Multiplexado)	Oralog01_dbnamelun (multiplexado) Oralog02_dbnamelun (multiplexado)	Sí	Apagado
Registros de archivo	oraarch_sid	Oraarch_sidlun	Sí	Apagado
Archivos de cluster	oracrs_clustername	oracrs_clusternamelun	Sí	Encendido

Información de copyright

Copyright © 2023 NetApp, Inc. Todos los derechos reservados. Imprimido en EE. UU. No se puede reproducir este documento protegido por copyright ni parte del mismo de ninguna forma ni por ningún medio (gráfico, electrónico o mecánico, incluidas fotocopias, grabaciones o almacenamiento en un sistema de recuperación electrónico) sin la autorización previa y por escrito del propietario del copyright.

El software derivado del material de NetApp con copyright está sujeto a la siguiente licencia y exención de responsabilidad:

ESTE SOFTWARE LO PROPORCIONA NETAPP «TAL CUAL» Y SIN NINGUNA GARANTÍA EXPRESA O IMPLÍCITA, INCLUYENDO, SIN LIMITAR, LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN FIN CONCRETO, CUYA RESPONSABILIDAD QUEDA EXIMIDA POR EL PRESENTE DOCUMENTO. EN NINGÚN CASO NETAPP SERÁ RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO DIRECTO, INDIRECTO, ESPECIAL, EJEMPLAR O RESULTANTE (INCLUYENDO, ENTRE OTROS, LA OBTENCIÓN DE BIENES O SERVICIOS SUSTITUTIVOS, PÉRDIDA DE USO, DE DATOS O DE BENEFICIOS, O INTERRUPCIÓN DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL) CUALQUIERA SEA EL MODO EN EL QUE SE PRODUJERON Y LA TEORÍA DE RESPONSABILIDAD QUE SE APLIQUE, YA SEA EN CONTRATO, RESPONSABILIDAD OBJETIVA O AGRAVIO (INCLUIDA LA NEGLIGENCIA U OTRO TIPO), QUE SURJAN DE ALGÚN MODO DEL USO DE ESTE SOFTWARE, INCLUSO SI HUBIEREN SIDO ADVERTIDOS DE LA POSIBILIDAD DE TALES DAÑOS.

NetApp se reserva el derecho de modificar cualquiera de los productos aquí descritos en cualquier momento y sin aviso previo. NetApp no asume ningún tipo de responsabilidad que surja del uso de los productos aquí descritos, excepto aquello expresamente acordado por escrito por parte de NetApp. El uso o adquisición de este producto no lleva implícita ninguna licencia con derechos de patente, de marcas comerciales o cualquier otro derecho de propiedad intelectual de NetApp.

Es posible que el producto que se describe en este manual esté protegido por una o más patentes de EE. UU., patentes extranjeras o solicitudes pendientes.

LEYENDA DE DERECHOS LIMITADOS: el uso, la copia o la divulgación por parte del gobierno están sujetos a las restricciones establecidas en el subpárrafo (b)(3) de los derechos de datos técnicos y productos no comerciales de DFARS 252.227-7013 (FEB de 2014) y FAR 52.227-19 (DIC de 2007).

Los datos aquí contenidos pertenecen a un producto comercial o servicio comercial (como se define en FAR 2.101) y son propiedad de NetApp, Inc. Todos los datos técnicos y el software informático de NetApp que se proporcionan en este Acuerdo tienen una naturaleza comercial y se han desarrollado exclusivamente con fondos privados. El Gobierno de EE. UU. tiene una licencia limitada, irrevocable, no exclusiva, no transferible, no sublicenciable y de alcance mundial para utilizar los Datos en relación con el contrato del Gobierno de los Estados Unidos bajo el cual se proporcionaron los Datos. Excepto que aquí se disponga lo contrario, los Datos no se pueden utilizar, desvelar, reproducir, modificar, interpretar o mostrar sin la previa aprobación por escrito de NetApp, Inc. Los derechos de licencia del Gobierno de los Estados Unidos de América y su Departamento de Defensa se limitan a los derechos identificados en la cláusula 252.227-7015(b) de la sección DFARS (FEB de 2014).

Información de la marca comercial

NETAPP, el logotipo de NETAPP y las marcas que constan en http://www.netapp.com/TM son marcas comerciales de NetApp, Inc. El resto de nombres de empresa y de producto pueden ser marcas comerciales de sus respectivos propietarios.