SnapManager 行故障排除

SnapManager Oracle

NetApp
August 06, 2021

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/snapmanager-oracle/unix-administration/reference_troubleshooting_snapmanager.html on October 26, 2021. Always check docs.netapp.com for the latest.

目□

□ SnapManager □行故障排除 1

□ SnapManager □行故障排除

□可以□到有□可能□生的一些最常□□□以及如何解决□些□□的信息。

下表介□了常□□□和可能的解决方案：

□□□□型□□	可能的解决方案
目□数据□和□听器是否正在□行？	□行 lsnrctl status 命令。□保已将数据□□例注册到□听器中。
存□是否可□？	□行 SnapDrive storage show -all 命令。
存□是否可写？	□□□□□建的挂□点中的文件。使用 touch filename 命令。如果□建了□文件，□□的存□是可写的。□必□□保 SnapManager □行□所使用的用□（例如 UNIX 上以 root 用□身□）可以写入存□。
SnapManager 服□器是否正在□行？	□行 smo_server status 并□□使用 smo_server start 命令□□服□器。 在使用□形用□界面（ GUI ）或命令行界面（ CLI ）□□与配置文件相□的 SnapManager 命令之前，服□器必□正在□行。□可以在不□□服□器的情况下□建或更新存□□，但要□行所有其他 SnapManager 操作，服□器必□正在□行。 要□□ SnapManager 服□器，□□入以下命令：smo_server start 。
是否已正□□置□行 SnapManager 所需的所有□件？	□行 smo system verify 命令以□□是否已正□□置 SnapDrive 。
□的 SnapManager 版本是否正□？	使用 smo version 命令□□ SnapManager 版本。
□是否□看□ SnapManager 日志文件以□定□□消息是否有助于隔□□□描述？	SnapManager 会将所有日志条目□□到一□□□日志文件中。日志文件位于 /var/log/SMO 。 日志文件位于 C ：\program_files\NetApp\SnapManager for Oracle\logs 。 在以下位置□看日志可能也会很有□助： /usr/home/.NetApp/SMO/3.3.0/log/ □个操作日志都会写入其自己的日志文件中，格式□ smo__of_date_time.log 。

□□□□型□□	可能的解决方案
如果□□日志存□在未□行 Data ONTAP 的存□系□上，是否已将其排除在使用 SnapManager □行□□的考□□□之外？	使用 SMO.config 文件可以排除某些□□日志文件。□于 UNIX ，□些文件位于以下位置：/opt/netapp/smO/properties/smo.config 使用文件中所述的格式排除本地□□日志。□于追加信息，□ S" □置配置属性 " 主□。 □□可以在使用 SnapManager 命令行界面□建□□□排除□□日志目□。□于追加信息，□参□ "`□建数据□□□` " 主□。 □□可以在使用 SnapManager □形用□界面□建□□□排除□□日志目□。
如果将 SnapManager 与 NFS 数据□□合使用，是否具有 FlexClone □可□？	要在 NFS 数据□中充分利用 SnapManager ，需要 FlexClone □可□。SnapManager 使用 FlexClone 功能完成以下任□： • 挂□ NFS 数据□的□□ • □□ NFS 数据□的□□ • 克隆 NFS 数据□ • 向 RMAN 注册 NFS 数据□的□□（如果使用 RMAN ）
是否无法□接到存□□？	如果□接到存□□失□，□□存□□数据□□行 lsnrctl status 命令并□□活□服□名称。当 SnapManager □接到存□□数据□□，它会使用数据□的服□名称。根据□听器的□置方式，此名称可能是短服□名称或完全限定服□名称。当 SnapManager □接到数据□□行□□，□原或其他操作□，它会使用主机名和 SID 。如果存□□由于当前无法□□而未正□初始化，□将收到一条□□消息，□□是否要□除□存□□。□可以从当前□□中□除存□□，以便可以□其他存□□□行操作。 此外，□行 ps -eaf □□存□□□例是否正在□行
grepinstance — name 命令。	系□是否可以解析主机名？
□□指定的主机名是否位于其他子网上。如果□收到一条□□消息，指出 SnapManager 无法解析主机名，□在主机文件中添加主机名。将主机名添加到位于 /etc/hosts 的文件中： xxx.xxx.xxx.xxx 主机名 IP 地址	SnapDrive 是否正在□行？

□□□□型□□	可能的解决方案
□□ SnapDrive 守□□程是否正在□行： -snapdrived status 如果守□□程未□行，□会□示一条消息，指出存在□接□□。	□些存□系□配置□可使用 SnapDrive □行□□？
□行命令： -sun SnapDrive config list	如何提高 SnapManager □形用□界面的性能？

□□□□型□□	可能的解决方案
• □保□具有存□□，配置文件主机和配置文件的有效用□凭据。 如果凭据无效，□清除存□□，配置文件主机和配置文件的用□凭据。重置先前□存□□，配置文件主机和配置文件□置的相同用□凭据。有□追加信息重新□置用□凭据的信息，□参□ S" 清除凭据□存后□置凭据 " 。 • □□未使用的配置文件。 如果打□的配置文件数量更多，□ SnapManager □形用□界面性能会降低。 • □□是否在 SnapManager □形用□界面的 * 管理 * 菜□下的用□首□□□口中□用了 * □□□打□ * 。 如果□用了此□□，□ /root/.NetApp/SMO/3.3.3/GUI/state 中提供的用□配置（ user.config ）文件将□示□ openOnStartup=profile 。 由于已□用 * □□□打□ * ，因此□必□在用□配置（ user.config ）文件中使用 lastOpenProfile □□ SnapManager □形用□界面中最近打□的配置文件： lastOpenProfiles=Profile1， PROFILE2， PROFILE3， … □可以□除列出的配置文件名称，并且始□保持最小数量的配置文件□于打□状□。 • 与未受保□的配置文件相比，受保□的配置文件刷新所需□□更□。 受保□的配置文件将根据用□配置（ user.config ）文件的 protectionStatusRefreshRate 参数中指定的□以一定□□□隔刷新。 □可以将此□从默□□（ 300 秒）□加，以便□在指定□□□隔后刷新受保□的配置文件。 • 在基于 UNIX 的□境上安装新版本的 SnapManager 之前，□□除以下位置提供的 SnapManager 客□端条目： /root/.netapp	如果在后台同□□□和□行多个 SnapManager 操作，□ SnapManager □形用□界面需要□□□□才能刷新。右□□□□□（□□□已□除，但仍□示在 SnapManager □形用□界面中）□，□□或克隆□口中不会□用□□□的□□□□。
□需要等待 SnapManager □形用□界面刷新，然后□□□□状□。	如果 Oracle 数据□未□置□英□，□会□□做？

□□□□型□□	可能的解决方案

如果 Oracle 数据□的□言未□置□英□，□ SnapManager 操作可能会失□。将 Oracle 数据□的□言□置□英□：
 	
1. 在 /etc/init.d/smo_server 的初始注□下添加以下内容
  ◦ NLS_LANG_= 美洲
  ◦ □出 NLS_LANG
2. 使用以下命令重新□□ SnapManager 服□器：smo_server restart
 	
> 如果 Oracle 用□的登□脚本（例如 .bash_profile， .bashrc 和 .cshrc ）□置□ NLS_LANG ，□必□□□此脚本，以使其不会覆□ NLS_LANG 。
	如果存□□数据□指向多个 IP 且□个 IP 都有不同的主机名，□在□□□□操作失□□，□会□□做？

1. 停止 SnapManager 服□器。
2. 从要触□□□□□的主机中□除存□□目□中的□□文件。
 	
□□文件名可以采用以下格式：
 	
  ◦ repository_repo_username#repository_database_name#repository_host#repo_port
  ◦ repository-repo_usernameerepository_database_name-repository_host-repo_port * 注意： * □必□□保以与存□□□□信息匹配的格式□除□□文件。
3. 重新□□ SnapManager 服□器。
4. 从 SnapManager □形用□界面打□同一存□□下的其他配置文件，以□保不会□漏□些配置文件的任何□□信息。
	如果 SnapManager 操作失□并出□凭据文件□定□□，□会□□做？

□□□□型□□	可能的解决方案
SnapManager 会在更新前□定凭据文件，并在更新后将其解□。如果同□□行多个操作，其中一个操作可能会□定凭据文件以□行更新。如果□一个操作同□□□□□□定的凭据文件，□操作将失□并□示文件□定□□。 根据同□□行的□率，在 SMO.config 文件中配置以下参数： • fileLock.retryInterval = 100 毫秒 • fileLock.timeout = 5000 毫秒 ⓘ 分配□参数的□必□以毫秒□□位。	如果□□□□操作的中□状□在 " □控 " □□□中□示失□，即使□□□□操作仍在□行，□会□□做？

此□□消息会□□在 sm_gui.log 文件中。□必□在日志文件中□看以□定 operation.s□□ 信号□隔和 operation.s□□ 信号□□参数的新□，□些参数将解决此□□描述。
 	
1. 在 SMO.config 文件中添加以下参数：
  ◦ operation.s□□ 信号□隔 = 5000
  ◦ operation.s□□ 信号□□ = 5000 SnapManager 分配的默□□□ 5000 。
2. □□些参数分配新□。
  ⓘ 分配□参数的□必□以毫秒□□位。
3. 重新□□ SnapManager 服□器并重新□行此操作。
	遇到堆空□□□描述□□如何操作？

在 SnapManager for Oracle 操作期□遇到堆空□□□描述□，必□□行以下□□：
 	
1. □航到 SnapManager for Oracle 安装目□。
2. 从 installationdirectory/bin/sunchjava 路径打□此□□ java 文件。
3. □加 java -Xmx160m java heave-space 参数的□。
  例如，□可以将默□□ 160 米□加到 200 米。
  ⓘ 如果在早期版本的 SnapManager for Oracle 中□加了 Java heave-space 参数的□，□□保留□□。
	如果无法使用受保□的□□□原或克隆，□会□□做？

□□□□型□□	可能的解决方案
如果□将 SnapManager 3.3.1 与集群模式 Data ONTAP □合使用并升□到 SnapManager 3.4 ， □会□□此□□描述。在 SnapManager 3.3.1 中，□□会使用后脚本□行保□。从 SnapManager 3.4 □始，□□将使用□建配置文件□□□的 *SnapManager_cDOT_Mirror* 或 _SnapManager_cDOT_Vault_policies □行保□。升□到 SnapManager 3.4 后，□可能仍在使用旧配置文件，因此□□将使用□□脚本□行保□。 但是，□不能使用它□通□ SnapManager □行□原或克隆。 □必□更新配置文件并□□ *SnapManager_cDOT_Mirror* 或 _SnapManager_cDOT_Vault_policy ，然后□除 SnapManager 3.3.1 中用于数据保□的后□理脚本。	如果□□的□□不受保□（ SnapVault ），□会□□做？

Copyright Information

Copyright © 2021 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.