排除□形用□界面□□

SnapManager Oracle

NetApp
August 06, 2021

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/snapmanager-oracle/windows/reference_troubleshooting_graphical_user_interface_issues.html on October 26, 2021. Always check docs.netapp.com for the latest.

目□

排除□形用□界面□□ 1

排除□形用□界面□□

□可以□到一些常□的已知□形用□界面（ GUI ）□□的相□信息，□些□□可能有助于□解决□些□□。

□□描述	□明	□□解决策
□□ SnapManager □形用□界面以□行操作□，可能会□示以下□□消息 ： SMO-20111 ：主机上的用□身□□□失□。	如果在□行 SnapManager 服□器的主机中更改了用□的密□，□会□生此□□描述。更改密□后，□□□ GUI 的用□□建的凭据□存将无效。SnapManager □形用□界面仍会使用□存中的凭据□行身□□□，因此身□□□将失□。	□必□□行以下任□之一： • □除密□已更改的用□的凭据，然后□行以下命令在□存中添加新凭据： a. SMO 凭据□除 b. SMO 凭据集 • □行 smo credential clear 命令清除整个□存。如果出□提示，□重新打□ GUI 并□置凭据。
使用 Java Web Start □□ SnapManager □形用□界面□会□示安全警告。	使用 Java Web Start □□ SnapManager □形用□界面□，将□示一条安全警告。之所以出□此□□描述，是因□ JNLP JAR 是自□名的，而 SnapManager 使用的 Java 版本在高安全□□不允□自□名 JAR 。	在 Java 控制面板中将安全□置更改□中，或者将 SnapManager □形用□界面 URL 添加到□常列表中。
SnapManager Web Start □形用□界面□示的版本不正□。	在□□ Web Start GUI □，将 SnapManager 从更高版本降□□早期版本后，将□□更高版本的 SnapManager Web Start GUI 。	此外，□□必□□行以下□□来清除□存： 1. □□ * □始 * 并□□ * □行 * 。 2. □入以下内容： javaws -viewer 3. 在 Java □存□看器屏幕上，右□□□ SnapManager □用程序并□□ * □除 * 。

重新□□ GUI 并□□□□某个配置文件的□□□，□只会看到□些配置文件的名称。	只有在打□配置文件后，SnapManager 才会□示有□□配置文件的任何信息。	□行以下□□： 1. 右□□□配置文件，然后从菜□中□□ * 打□ * 。 SnapManager 将□示配置文件身□□□□□框。 2. □入主机用□名和密□。 SnapManager 将□示□□列表。 只要凭据有效并保留在□存中，□只需要□配置文件□行一次身□□□。
在 Windows 上安装 GUI 成功，但出□□□。	用于安装 GUI 的用□□□没有足□的□限□所有用□□置□□和快捷方式。用□□□无□修改 C ： \Documents and Settings\All Users 目□。	• 使用不同的□置重新安装 GUI 。 在□□□□可用性中，清除 * 使□些快捷方式可供此 PC* 的所有用□使用□□框。 • 使用不受限制的用□□□登□并重新安装 GUI 。
在 GUI 中打□第一个存□□□，将□示□似以下内容的□□消息：配置文件名称 XXXX 与先前加□的存□□冲突。	存□□中不能存在命名相同的配置文件。此外，一次只能打□一个存□□。	引用□个不同操作系□（ OS ）用□的冲突配置文件，或者通□□存□□□出 SQL □句来重命名配置文件：update SMO_33_profile set name = 'new_name' where name = 'old_name '
此□将□示□似以下内容的□□消息：SMO-01092 ： Unable to initialize repository repo1@ does not exist ： repo1SMO-11-6 ： cannot resolve host does not exist	此存□□无法□□，可能是因□它不再存在。GUI 会从凭据文件初始化存□□列表。	此□□消息会□□□是否要□除此存□□，以便将来不再□□加□它。如果不需要□□此存□□，□□□ * □除 * 将其从□形用□界面□□中□除。此操作会□除凭据文件中□存□□的引用，并且□形用□界面不会再次□□加□存□□。
SnapManager 加□数据□□□□所需□□□□，并□致 SnapManager □形用□界面上□示超□□□消息。	当□□□从 SnapManager □形用□界面□行部分□□操作□，SnapManager 会□□加□所有配置文件的凭据，如果存在任何无效条目，□ SnapManager 会□□□□此条目，从而□致□示超□□□消息。	使用 SnapManager 命令行界面（ CLI ）中的 credential delete 命令□除未使用的主机，存□□和配置文件的凭据。

在 SnapManager □形用□界面中看不到在□□，□原或克隆操作之前或之后□生的□□理或后□理活□的自定□脚本。	□□相□向□后，如果在自定□□□，□原或克隆脚本位置添加自定□脚本，□自定□脚本不会□示在 Available Scripts 列表下。	重新□□ SnapManager 主机服□器，然后打□ SnapManager □形用□界面。
不能使用在 SnapManager （ 3.1 或更早版本）中□建的克隆□□ XML 文件□行克隆操作。	在 SnapManager 3.2 for Oracle 中，任□□□部分（任□□□）作□□独的任□□□ XML 文件提供。	如果□使用的是□用于 Oracle 的 SnapManager 3.2，□必□从克隆□□ XML 中□除任□□□部分或□建新的克隆□□ XML 文件。 SnapManager 3.3 或更高版本不支持在 SnapManager 3.2 或更早版本中□建的克隆□□ XML 文件。
在 SnapManager 命令行界面中使用 smo credential clear 命令或在 SnapManager □形用□界面中□□ * 管理 * > * 凭据 * > * 清除 * □存 * 来清除用□凭据后，□形用□界面上的 SnapManager 操作无法□□。	系□将清除□存□□，主机和配置文件□置的凭据。SnapManager 会在□始任何操作之前□□用□凭据。如果用□凭据无效， SnapManager 将无法□行身□□□。从存□□中□除主机或配置文件后，用□凭据仍可在□存中使用。□些不必要的凭据条目会降低 GUI 中 SnapManager 操作的速度。	根据□存的清除方式重新□□ SnapManager □形用□界面。* 注：* • 如果已从 SnapManager □形用□界面中清除凭据□存，□无需退出 SnapManager □形用□界面。 • 如果已从 SnapManager 命令行界面清除凭据□存，□必□重新□□ SnapManager □形用□界面。 • 如果□手□□除了加密的凭据文件，□必□重新□□ SnapManager □形用□界面。 □置□存□□，配置文件主机和配置文件提供的凭据。在 SnapManager □形用□界面中，如果存□□□下未映射任何存□□，□□行以下□□： 1. □□ * 任□ * > * 添加□有存□□ * 2. 右□□□存□□，□□ * 打□ *，然后在 * 存□□凭据身□□□ * □口中□入用□凭据。 3. 右□□□存□□下的主机，□□ * 打□ *，然后在 * 主机凭据身□□□ * 中□入用□凭据。 4. 右□□□主机下的配置文件，□□ * 打□ *，然后在 * 配置文件凭据身□□□ * 中□入用□凭据。

由于□□器的安全套接字□（ Secure Sockets Layer， SSL ）密□□度□弱，□无法使用 Java Web Start □形用□界面打□ SnapManager □形用□界面。	SnapManager 不支持小于 128 位的 SSL 密□。	升□□□器版本并□□密□□度。

Copyright Information

Copyright © 2021 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.