□于基于角色的□□控制

SnapManager Oracle

NetApp
October 26, 2021

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/snapmanager-oracle/unix-administration/task_enabling_role_based_access_control.html on October 26, 2021. Always check docs.netapp.com for the latest.

目□

□于基于角色的□□控制 1
□用基于角色的□□控制 1
□置基于角色的□□控制功能和角色 2

□于基于角色的□□控制

通□基于角色的□□控制（ Role-Based Access Control， RBAC ）， □可以控制□有□□□ SnapManager 操作。通□ RBAC， 管理□可以通□定□角色并将用□分配□□些角色来管理用□□。□可能希望在已安装 SnapManager RBAC 的□境中使用 RBAC 。

RBAC 包括以下□件：

- □源：用于存放□成数据□的数据文件的卷和 LUN 。
- 功能：可□□源□行的操作□型。
- Users ：授予□限的人□。
- 角色：一□允□使用的□源和功能。□可以□□□行□些功能的用□分配特定角色。

□可以在 SnapDrive 中□用 RBAC 。然后，□可以在 Operations Manager Web □形用□界面或命令行界面中□□个角色配置特定功能。RBAC □□在 DataFabric Manager 服□器中□行。

下表列出了一些角色及其在 Operations Manager 中□置的典型任□。

Role	典型任□
Oracle 数据□管理□	• □建，□□和□控主机上的 Oracle 数据□ • □□和□建数据□□□ • □保□□有效且可以□原 • 克隆数据□
服□器管理□	• □置存□系□和聚合 • □控卷的可用空□ • 根据用□的□求配置存□ • 配置和□控□□恢□□像
存□架□□	• 制定有□存□的架□决策 • □□存□容量□□ • □□□□恢□策略 • 将能力委派□□□成□

如果正在使用 RBAC （□意味着已在 SnapDrive 中安装 Operations Manager 并□用 RBAC ）， □存□管理□需要在数据□文件的所有卷和存□系□上分配 RBAC □限。

□用基于角色的□□控制

SnapManager 基于角色的□□控制（ Role-Based Access Control， RBAC ）可使用 SnapDrive □用。安装 SnapDrive 后， RBAC 默□□于禁用状□。在 SnapDrive 中□用

RBAC 后， SnapManager 会在□用 RBAC 的情况下□行操作。

SnapDrive 中的 SnapDrive.config 文件□置了□多□□，其中一个□□□用了 RBAC 。

SnapDrive 文□包含有□ SnapDrive 的□□信息。

1. 在□□器中打□ SnapDrive.conf 文件。
2. 通□将 RBAC 方法参数的□从原生更改□ DFM 来□用 RBAC 。

   此参数的默□□□原生，它将禁用 RBAC 。

"NetApp 支持站点上的文□： mysupport.netapp.com"

□置基于角色的□□控制功能和角色

在使用 SnapDrive □ SnapManager □用基于角色的□□控制（ Role-Based Access Control ， RBAC ）后，□可以向角色添加 RBAC 功能和用□以□行 SnapManager 操作。

□必□在 Data Fabric Manager 服□器中□建一个□，并将□□添加到主存□系□和二□存□系□。□行以下命令：

- dfm group create smo_grp
- dfm group add smo_grpprimary_storage_system
- dfm group add smo_grpsecondary _storage_system

□可以使用 Operations Manager Web 界面或 Data Fabric Manager 服□器命令行界面（ CLI ）来修改 RBAC 功能和角色。

下表列出了□行 SnapManager 操作所需的 RBAC 功能：

SnapManager 操作	未□用数据保□□所需的 **RBAC** 功能	□用数据保□□所需的 **RBAC** 功能
配置文件□建或配置文件更新	sd.Storage.Read （ SMO_grp ）	sd.Storage.Read （ SMO_PROFILE 数据集）
配置文件保□	dfm.Database.Write （ SMO_grp ） sd.Storage.Read （ SMO_grp ） sd.Config.Read （ SMO_grp ） sd.Config.Write （ SMO_grp ） sd.Config.Delete （ SMO_grp ） GlobalDataProtection	无

SnapManager 操作	未□用数据保□□所需的 RBAC 功能	□用数据保□□所需的 RBAC 功能
□建□□	sd.Storage.Read （ SMO_grp ） sd.Snapshot.Write （ SMO_grp ） sd.Snapshot.Read （ SMO_grp ） sd.Snapshot.Delete （ SMO_grp ）	sd.Storage.Read （ SMO_PROFILE 数据集） sd.Snapshot.Write （ SMO_PROFILE 数据集） sd.Snapshot.Read （ SMO_profile 数据集） sd.Snapshot.Delete （ SMO_PROFILE 数据集）
□□□建（使用 DBverify ）	sd.Storage.Read （ SMO_grp ） sd.Snapshot.Write （ SMO_grp ） sd.Snapshot.Read （ SMO_grp ） sd.Snapshot.Delete （ SMO_grp ） sd.snapshot.Clone （ SMO_grp ）	sd.Storage.Read （ SMO_PROFILE 数据集） sd.Snapshot.Write （ SMO_PROFILE 数据集） sd.Snapshot.Read （ SMO_profile 数据集） sd.Snapshot.Delete （ SMO_PROFILE 数据集） sd.snapshot.Clone （ SMO_profile 数据集）
□□□建（使用 RMAN ）	sd.Storage.Read （ SMO_grp ） sd.Snapshot.Write （ SMO_grp ） sd.Snapshot.Read （ SMO_grp ） sd.Snapshot.Delete （ SMO_grp ） sd.snapshot.Clone （ SMO_grp ）	sd.Storage.Read （ SMO_PROFILE 数据集） sd.Snapshot.Write （ SMO_PROFILE 数据集） sd.Snapshot.Read （ SMO_profile 数据集） sd.Snapshot.Delete （ SMO_PROFILE 数据集） sd.snapshot.Clone （ SMO_profile 数据集）

SnapManager 操作	未□用数据保□□所需的 RBAC 功能	□用数据保□□所需的 RBAC 功能
□□□原	sd.Storage.Read （ SMO_grp ） sd.Snapshot.Write （ SMO_grp ） sd.Snapshot.Read （ SMO_grp ） sd.Snapshot.Delete （ SMO_grp ） sd.snapshot.Clone （ SMO_grp ） sd.Snapshot.Restore （ SMO_grp ）	sd.Storage.Read （ SMO_PROFILE 数据集） sd.Snapshot.Write （ SMO_PROFILE 数据集） sd.Snapshot.Read （ SMO_profile 数据集） sd.Snapshot.Delete （ SMO_PROFILE 数据集） sd.snapshot.Clone （ SMO_profile 数据集） sd.Snapshot.Restore （ SMO_PROFILE 数据集）
□□□除	sd.Snapshot.Delete （ SMO_grp ）	sd.Snapshot.Delete （ SMO_PROFILE 数据集）
□□□□	sd.Storage.Read （ SMO_grp ） sd.Snapshot.Read （ SMO_grp ） sd.Snapshot.Clone （ SMO_grp ）	sd.Storage.Read （ SMO_PROFILE 数据集） sd.Snapshot.Read （ SMO_profile 数据集） sd.Snapshot.Clone （ SMO_PROFILE 数据集）
□□挂□	sd.Storage.Read （ SMO_grp ） sd.Snapshot.Read （ SMO_grp ） sd.Snapshot.Clone （ SMO_grp ）	sd.Storage.Read （ SMO_PROFILE 数据集） sd.Snapshot.Read （ SMO_profile 数据集） sd.Snapshot.Clone （ SMO_PROFILE 数据集）
□□卸□	sd.Snapshot.Clone （ SMO_grp ）	sd.Snapshot.Clone （ SMO_PROFILE 数据集）

SnapManager 操作	未□用数据保□□所需的 RBAC 功能	□用数据保□□所需的 RBAC 功能
克隆□建	sd.Storage.Read （ SMO_grp ） sd.Snapshot.Read （ SMO_grp ） sd.snapshot.Clone （ SMO_grp ）	sd.Storage.Read （ SMO_PROFILE 数据集） sd.Snapshot.Read （ SMO_profile 数据集） sd.snapshot.Clone （ SMO_profile 数据集）
克隆□除	sd.Snapshot.Clone （ SMO_grp ）	sd.Snapshot.Clone （ SMO_PROFILE 数据集）
克隆拆分	sd.Storage.Read （ SMO_grp ） sd.Snapshot.Read （ SMO_grp ） sd.snapshot.Clone （ SMO_grp ） sd.Snapshot.Delete （ SMO_grp ） sd.Storage.Write （ SMO_GRP ）	sd.Storage.Read （ SMO_PROFILE 数据集） sd.Snapshot.Read （ SMO_profile 数据集） sd.snapshot.Clone （ SMO_profile 数据集） sd.Snapshot.Delete （ SMO_PROFILE 数据集） sd.Storage.Write （ SMO_PROFILE 数据集）

有□定□ RBAC 功能的□□信息，□参□ _Unified Manager OnCommand 操作管理器管理指南 _ 。

1. □□ Operations Manager 控制台。
2. 从□置菜□中，□□ * 角色 * 。
3. □□一个□有角色或□建一个新角色。
4. 要□数据□存□□源分配操作，□□□ * 添加功能 * 。
5. 在□□角色□置□面上，要保存□角色所做的更改，□□□ * 更新 * 。
    - 相□信息 *

"*OnCommand Unified Manager Operations Manager Administration Guide*: mysupport.netapp.com/documentation/productsatoz/index.html"

Copyright Information

Copyright © 2021 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.