SnapManager for Oracle

SnapManager Oracle

NetApp
October 26, 2021

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/snapmanager-oracle/windows/task_identifying_an_existing_database_to_backup.html on October 26, 2021.
Always check docs.netapp.com for the latest.

目□

□□ SnapManagerfor Oracle 1
□定要□□的□有数据□ 1
□□ Oracle □听器状□ 1
□存□□数据□□建 Oracle 用□ 1
□目□数据□□建 Oracle 用□ 2
□□ SnapManager 2
□□□境 5
正在□建存□□ 6
□行操作的□序 8

□□ SnapManagerfor Oracle

SnapManager □□部分列出了□□ SnapManager □□行的任□。如果□只是了解 SnapManager， 也可以使用本□。

在使用 SnapManager 之前，□□已□行以下操作：

- 已下□并安装 SnapManager □件。
- 已□定使用□形用□界面□是命令行界面。

□定要□□的□有数据□

□可以□定用于□建配置文件的 SnapManager 数据□的系□□□符（ SID ）。

非 SAP 系□的□准 Oracle 用□ ID □ Oracle 。

1. □□ * □始 * > * 控制面板 * > * 管理工具 * > * 服□ * 。
2. □□ Oracle 服□ OracleServiceSID 。

   如果此服□称□ OracleServiceFASDB， □数据□ SID □ FASDB 。

□□ Oracle □听器状□

□可以使用 lsnrctl status 命令□□ Oracle □听器状□。

- □必□□接到数据□。

□准 Oracle 安装会将数据□上的□听器端口□置□ 1521 。

1. 在命令提示符□，□入命令： lsnrctl status

□存□□数据□□建 Oracle 用□

□可以□存□□数据□□建 Oracle 用□，并分配特定□限来□存□□数据□□行不同的操作。

□必□□ Oracle 用□分配□接和□源□限。□不必□具有 sysdba □限的存□□数据□□建用□。

> 但是，□必□□目□数据□□建一个具有 sysdba 角色的 Oracle 用□。

1. 登□到 SQL * Plus 。

   在命令提示符□，□入以下命令： sqlplus "/" as sysdba"

```
SQL*Plus: Release 11.2.0.1.0 Production on Wed Jun 1 06:01:26 2011
Copyright (c) 1982, 2009, Oracle.  All rights reserved.
Connected to:
Oracle Database 11g Enterprise Edition Release 11.2.0.1.0 - Production
With the Partitioning, Automatic Storage Management, OLAP, Data Mining
and Real Application Testing options
```

2. 要使用管理□密□（例如 adminpw1 ）□存□□□建用□（例如 repo1_user ），□在 SQL 提示符□□入以下命令： sql > create user repo1_user identified by adminpw1 ；
3. 要□用□授予□接和□源□限，□□入以下命令： Grant connect ， resource to repo1_user ；

□目□数据□□建 Oracle 用□

□需要□建一个具有 sysdba 角色的 Oracle 用□，□用□可□接到数据□并□行数据□操作。

SnapManager 可以使用目□数据□中具有 sysdba □限的任何 Oracle 用□，例如默□的 "sys" 用□。□□可以在目□数据□中□建一个用□，以供 SnapManager 独占使用。

1. 登□到 SQL * Plus 。

   在命令提示符□，□入以下命令： sqlplus "/" as sysdba"

2. 要□建一个用□，例如使用管理□密□的 smo_oper （例如 adminpw1 ），□在 SQL 提示符□□入以下命令： sql > create user SMO_oper identified by adminpw1 ；
3. □入以下命令□ Oracle 用□授予 sysdba □限： sql > 将 sysdba 授予 smo_oper ；

□□ SnapManager

□可以使用命令行界面（ CLI ）或□形用□界面（ GUI ）□□ SnapManager 。

□可以通□以下方式□行不同的 SnapManager 操作：

- 在与数据□主机位于同一网□的主机上的命令行界面中□入命令。

  有□所有命令的列表及其□□和参数的□明，□参□命令参考一章。

  要□□命令行界面，□□□ * □始 * > * 所有程序 * > * NetApp * > * □用于 Oracle* 的 SnapManager > * □□ SMO 命令行界面（ CLI ） * 。

- 通□在与数据□主机位于同一网□的主机上□□ GUI 。

  GUI 提供了□□易用的向□，可□助□□行不同的操作。

- 相□信息 *

SnapManager for Oracle 命令参考

□□ SnapManager 主机服□器

□可以使用 Windows 服□□□ SnapManager 服□器。

1. □□ * □始 * > * 控制面板 * > * 管理工具 * > * 服□ * 。
2. 在服□□口中，□□□用于 Oracle 的 NetApp SnapManager 3.3 。
3. □可以通□以下三□方式之一□□服□器：
   - 在左□面板中，□□ * □□ * 。
   - 右□□□□用于 Oracle 的 NetApp SnapManager 3.3 ，然后从下拉菜□中□□ * □□ * 。
   - 双□□用于 Oracle 的 NetApp SnapManager 3.3 ，然后在属性□口中，□□ * □□ * 。

□□ SnapManager 主机服□器状□

要□行命令或□□ SnapManager 操作，服□器必□正在□行。在□行任何操作之前，□必□□□服□器的状□。

1. 在服□□口中，□□□用于 Oracle 的 SnapManager 3.3 。
2. 在状□列中□看状□。

使用 SnapManager 命令

□□ SnapManager 主机服□器后，□可以通□在主机上的提示符□□入命令来使用 SnapManager 。

1. 要□行操作，□□行以下操作：
   - □于 Windows 主机，□□到 * □始 * > * 所有程序 * > * NetApp* > * SnapManager for Oracle* > * □□ SMO 命令行界面（命令行界面） *

□□ SnapManager □形用□界面

如果主机上安装了 SnapManager ，□从程序列表中□□程序，以□□ SnapManager 的□形用□界面（□形用□界面）。

- □保已□□ SnapManager 服□器。

□可以通□以下方式之一□□ SnapManager □形用□界面：

- 在 SnapManager 主机中，□□ * □始 * > * 所有程序 * > * NetApp * > * □用于 Oracle* 的 SnapManager > * □□ SMO GUI* 。
- 如果主机上未安装 SnapManager ，□使用 Java Web Start ，它会下□ SnapManager □件并□□ GUI 。
- 相□信息 *

使用 Java Web Start 下□并□□□形用□界面

使用 Java Web Start 下□并□□□形用□界面

如果主机上未安装 SnapManager， □可以使用 Java Web Start 。Java Web Start 将下□ SnapManager □件并□□□形用□界面（ GUI ）。支持的 JRE 版本□ 1.5， 1.6 和 1.7 。

□必□□保□足以下条件：

- SnapManager 服□器正在□行。
- 此□将打□ Web □□器□口。
  a. 在 Microsoft Internet Explorer Web □□器□口中，□入 https://smo-server.domain.com:port。

     smo-server.domain.com 是安装 SnapManager 的完全限定主机名和域， port 是 SnapManager 服□器的□听端口（默□□ 272.14 ）。

     □必□在□□器□口中□入 https 。

     □示消息 There is a problem with the site’s security certificate" …Do you want to proceed ？将□示

  b. □□ * 是 * 或 * □□ * 。
  c. □□□□□ Click here to download and install JRE 6.0 and the application 的□接。

     □□□ Download Java Web Start 的□接，并□示消息 This site might requireed the following ActiveX control ： Java Plug-in 1.6"… " 此□将□示 Click here to install 。

  d. 在安装□口中，□行以下□□：

     i. □□□□□ Click here to install… 的消息

        此□将□示一个 * 安装 Active X Control* 菜□。

     ii. □□ * 安装 Active X Control…* 。

        包含以下文本的消息 Internet Explorer - Security Warning ： "Do you want to install this software ？名称：此□将□示 Java □件 1.6 。

     iii. □□ * 安装 * 。

        此□将□示一个 "Java Plug-in 1.6." □口，用于安装 J2SE Runtime Environment 1.6 。

     iv. □□ * 安装 * 。

     此□将□示一个□口，要求□安装 J2SE Runtime Environment 1.6 。

  e. 在安装□口中，□行以下□□：

     i. 在 License Agreement □面上，□□ * 我接受□可□□中的条款 * ，然后□□ * 下一□ * 。
     ii. 在□置□型□面上，□□ * 典型 * 并□□ * 下一□ * 。
     iii. 在安装完成□口中，□□ * 完成 * 。

        SnapManager □始下□。

出□文件下□□□框，并□示消息是否要保存此文件？此□将□示 application.jnlp 。

f. 在文件下□□口中，□行以下□□：

   i. 在 Windows 客□端上安装最新版本的 JRE 1.6 。

   ii. □行以下命令以□□是否已安装 Java ： java -version

      □出□指示 Java 版本 1.6.0_24 （即 Java 1.6 ）或更高版本。

   iii. 使用 Java Web Start Launcher 程序将 Windows 配置□置更改□始□打□□展名□ jnlp 的文件。

      更改 Windows 配置□置的□□因所使用的 Windows 版本而□。

   iv. □入□在□□ 1 中指定的 SnapManager URL 。

      此□将在 Windows 客□端上□始下□ SnapManager ，并□示警告 - 安全□□框。

g. □行以下□□：

   消息内容和按□□□因平台而□。

   i. 在警告 - 安全性□□框中，□□ * 是 * 。

      此□将□示一个□□框。

   ii. 在主机名不匹配□□框中，□□ * □行 * 。

      此□将□示警告 - 安全性□□框，其中包含有□ SnapManager □用程序□名的消息。

   iii. □□ * □行 * 。

      □□□ "Java 安装程序 - 安全警告 " 的□□框以及消息警告安全性 - □用程序的数字□名存在□□。是否要□行此□用程序，将□示。

   iv. □□ * □行 * 。

      □□器将下□并□□□用于 Oracle □形用□界面的 SnapManager 。

□□□境

□可以□□□境以□保 SnapDrive 和 SnapManager □置正□。

下□，安装和□置所需的前提条件。□保已安装 SnapManager 且主机服□器正在□行。

1. 要□□是否已安装 SnapDrive 并可从 root □□□行，□□行以下命令： smo system verify
   - 相□信息 *

smo system verify 命令

□□ SnapDrive for Windows

如果已安装 SnapDrive for Windows， □在使用 SnapManager 之前□□是否可以□建 Snapshot 副本。

1. 从□始菜□中，右□□□ * 我的□□ * ，然后□□ * 管理 * 。
2. 在□算机管理□口中，□□ * 存□ * > * SnapDrive * 。
3. □□一个磁□。

   有□使用 SnapDrive 的□□信息，□参□ _Windows SnapDrive 安装和管理指南 _ 。

   如果□已成功□到 SnapDrive □品的磁□信息，□ SnapDrive 工作正常。

   - 相□信息 *

"*SnapDrive for Windows Installation and Administration Guide*: mysupport.netapp.com/documentation/productsatoz/index.html"

正在□建存□□

SnapManager 要求主机上有一个存□□来存放有□□□行的操作的数据。

□保已完成以下任□：

1. 在存□□数据□中□建 Oracle 用□和密□。
2. 授□用□□□存□□。

□于存□□， SnapManager for Oracle 要求安装□存□□的表空□至少具有 4 k □大小。□可以使用以下 SQL 命令□□□大小：

```
select a.username, a.default_tablespace, b.block_size
from dba_users a, dba_tablespaces b
a.username = repo_user
```

其中：

- a.default_tablespace = b.tablespace_name
- a.username = 存□□上的用□名

如果要升□存□□，□必□重新□□ SnapManager 服□器以重新□□任何□□的□□。

1. 要□建存□□，□使用以下常□格式□入 repository create 命令： smo repository create -repository -dbname repo_service_name -host repo_host -login -username repo_username -port repo_port-force] （ -noprompt] ）（ -quiet | -verbose ）

   其中：

- -repository -dbname 是存□□数据□的名称。
- -host 是存□□的主机名称。
- -username 是有□□□存□□的数据□用□的名称。
- -port 是主机的端口。此命令的其他□□如下：

  【 -force】【 -noprompt】

+ 注意：如果□有存□□的名称相同，并且使用 -force □□，□□有存□□架□中的所有数据都将被覆□。

□建存□□

以下命令行将□建一个存□□。

```
smo repository create -repository -dbname HRDP
-host server1 -login -username admin -port 1521
```

如何□□存□□

□可以根据□□需求□ SnapManager 存□□□行□□。□可以通□多□方式□其□行□□，包括按□用程序□型和使用情况□行□□。

□可以通□多□方式□□存□□。□□方式有□□：

Type	特性
按□用程序	如果□有多个□行不同□用程序的 Oracle 数据□，□可以□□□□用程序□型□建一个 SnapManager 存□□。□个 SnapManager 存□□都具有特定□用程序□型的数据□的配置文件。□□用程序□型的所有生□，□□和□□数据□都将由同一个 SnapManager 存□□□行管理。此□□有助于□□似数据□□行分□并□化克隆。但是，如果□有多□□用程序□型，□可能需要管理多个 SnapManager 存□□，如果□□□□施□一□□用程序□型，□需要□建□一个 SnapManager 存□□。由于□些 SnapManager 存□□将管理生□数据□，因此其中□个存□□都必□位于高可用性服□器上，□可能会很□。此外，必□在同一个 SnapManager 存□□中管理生□数据□以及相同□型的□□和□□数据□，□可能是一个安全□□描述。

按使用情况	□可以根据使用情况（例如生□，□□，□□和培□）在 SnapManager 存□□之□分布数据□。此□□会将存□□数量限制□□□有的不同□型的数据□。由于所有生□数据□都由一个 SnapManager 存□□管理，因此只能□生□数据□管理□授予□此存□□的□□□限。此外，如果□□□□新□用程序□型部署□一个数据□，□只需在相□的 SnapManager 存□□中注册□数据□，而无需□建新存□□。只能□包含所有生□数据□配置文件的 SnapManager 存□□提供高可用性。

SnapManager for Oracle 和 SnapManager for SAP 不□共享同一个存□□。□于□用于 Oracle 的 SnapManager 和□用于 SAP 的 SnapManager ，如果□的□境中安装了不同的存□□（不同的 Oracle 数据□用□），□必□□□个□品使用不同的存□□。在相同或不同的数据□中使用不同的存□□，可以□□个□品提供独立的升□周期，从而提高□活性。

□行操作的□序

使用 SnapManager 可以□行各□操作，例如□建配置文件，□行□□和克隆□□。□些操作必□按特定□序□行。

1. 使用 smo profile create 命令在□有存□□上□建配置文件。

   □目□数据□指定的 Oracle 用□必□具有 sysdba □限。

   以下示例□示了用于□建配置文件的命令：

   ```
   smo profile create -profile prof1 -profile-password prof1cred
   -repository -dbname HR1 -login -username admin -host server1 -port 1521
   -database -dbname dedb -login -username db_oper2
   -password dbpw1 -host server1 -port 1521
   ```

2. 使用 smo backup create 命令在□有配置文件上□建□□。

   以下示例□示了用于□建□□的命令：

   ```
   smo backup create -profile prof1 -full -offline -label full_backup_prof1
   -force
   ```

3. 使用 smo backup restore 命令在主存□上□原和恢□数据□□□。

   以下示例□示了用于□原□□的命令：

   ```
   smo backup restore -profile prof1 -label full_backup_prof1
   -complete -recover -alllogs
   ```

4. 使用 smo clone template 命令□建克隆□□。

   □可以在□形用□界面（ GUI ）中使用克隆向□□建模板克隆□□。□也可以使用文本□□器□建克隆□□文件。

5. 使用 smo clone create 命令使用□有□□克隆数据□。

   □必□具有□有克隆□□或□建克隆□□，才能□克隆指定存□和数据□□□。

   以下示例□示了用于□建克隆的命令：

```
smo clone create -profile prof1 -backup-label full_backup_prof1
-newsid clone1 -label prof1_clone -clonespec
C:\\clone_spec\\prof1_clonespec.xml
```

Copyright Information

Copyright © 2021 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.