安全性和凭据管理

SnapManager Oracle

NetApp
October 26, 2021

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/snapmanager-oracle/windows/concept_what_user_authentication_is.html on October 26, 2021. Always check docs.netapp.com for the latest.

目□

安全性和凭据管理 1
什□是用□身□□□ 1
存□自定□脚本的加密密□ 2
授□□□存□□ 2
授□□配置文件的□□ 2
□看用□凭据 3
清除所有主机，存□□和配置文件的用□凭据 3
□除□个□源的凭据 4

安全性和凭据管理

□可以通□□用用□身□□□来管理 SnapManager 中的安全性。通□用□身□□□方法，□可以□□存□□，主机和配置文件等□源。

使用命令行界面（ CLI ）或□形用□界面（ GUI ）□行操作□， SnapManager 会□索□存□□和配置文件□置的凭据。SnapManager 会保存先前安装的凭据。

可以使用密□保□存□□和配置文件。凭据是□用□配置的□象密□，而不是在□象本身上配置密□。

□可以通□□行以下任□来管理身□□□和凭据：

- 通□操作□的密□提示或使用 smo credential set 命令来管理用□身□□□。

  □置存□□，主机或配置文件的凭据。

- □看用于管理□有□□□的□源的凭据。
- 清除所有□源（主机，存□□和配置文件）的用□凭据。
- □除□个□源（主机，存□□和配置文件）的用□凭据。

> 如果存□□数据□位于 Windows 主机上，□本地或管理□用□和域用□都必□具有相同的凭据。

什□是用□身□□□

SnapManager 通□在□行 SnapManager 服□器的主机上使用操作系□（ OS ）登□来□用□□行身□□□。□可以通□操作□的密□提示或使用 SMO 凭据来□用用□身□□□，□可以通□操作□的密□提示或使用 SMO 凭据集命令来□用用□身□□□。

用□身□□□要求取决于操作的□行位置。

- 如果 SnapManager 客□端与 SnapManager 主机位于同一服□器上，□将通□操作系□凭据□行身□□□。

  系□不会提示□□入密□，因□□已登□到□行 SnapManager 服□器的主机。

- 如果 SnapManager 客□端和 SnapManager 服□器位于不同的主机上，□ SnapManager 需要使用□□个操作系□凭据□□□行身□□□。

  如果□尚未将操作系□凭据保存在 SnapManager 用□凭据□存中，□ SnapManager 会提示□□入任何操作的密□。如果□入 smo credential set -host 命令，□会将操作系□凭据保存在 SnapManager 凭据□存文件中，因此 SnapManager 不会提示□入任何操作的密□。

如果□通□ SnapManager 服□器的身□□□，□□□有效用□。□行任何操作的有效用□都必□是□行操作的主机上的有效用□□□。例如，如果□□行克隆操作，□□能□登□到克隆的目□主机。

> SnapManager for Oracle 可能无法授□在中央 Active Directory 服□中□建的用□，例如 LDAP 和 ADS 。要□保身□□□不会失□，□必□将可配置的 auth.disableServerAuthorization □置□ true 。

作□有效用□，□可以通□以下方式管理凭据：

- □也可以将 SnapManager 配置□将用□凭据存□在 SnapManager 用□凭据文件中。

  默□情况下， SnapManager 不存□主机凭据。例如，如果□的自定□脚本需要□□□程主机，□可能需要更改此□置。□程克隆操作是一个需要□程主机用□登□凭据的 SnapManager 操作示例。要使 SnapManager 在 SnapManager 用□凭据□存中□住用□主机登□凭据，□在 SMO.config 文件中将 host.credentials.persist 属性□置□ true 。

- □可以授□用□□□存□□。
- □可以授□用□□□配置文件。
- □可以□看所有用□凭据。
- □可以清除所有□源（主机，存□□和配置文件）的用□凭据。
- □可以□除各个□源（主机，存□□和配置文件）的凭据。

存□自定□脚本的加密密□

默□情况下， SnapManager 不会将主机凭据存□在用□凭据□存中。但是，□可以更改此□置。□可以□□ SMO.config 文件以允□存□主机凭据。

SMO.config 文件位于 <default installation location>\properties\SMO.config

1. □□ SMO.config 文件。
2. 将 host.credentials.persist □置□ true 。

授□□□存□□

通□ SnapManager ，□可以□数据□用□□置□□存□□的凭据。□可以使用凭据限制或阻止□ SnapManager 主机，存□□，配置文件和数据□的□□。

如果使用 credential set 命令□置凭据，□ SnapManager 不会提示□□入密□。

□可以在安装 SnapManager 或更高版本□□置用□凭据。

1. □入以下命令：

   SMO 凭据集 -repository -dbname repo_service_name -host repo_host -login -username repo_username （ -password repo_password ） -port repo_port

授□□配置文件的□□

使用 SnapManager 可以□配置文件□置密□，以防止未□授□的□□。

1. □入以下命令： smo credential set -profile -name profile_name [-password password]
   - 相□信息 *

smo credential set 命令

□看用□凭据

□可以列出有□□□的主机，配置文件和存□□。

1. 要列出□有□□□的□源，□□入以下命令： smo credential list

□看用□凭据的示例

此示例□示□有□□□的□源。

```
smo credential list
```

```
Credential cache for OS user "user1":
Repositories:
Host1_test_user@SMOREPO/hotspur:1521
Host2_test_user@SMOREPO/hotspur:1521
user1_1@SMOREPO/hotspur:1521
Profiles:
HSDBR (Repository: user1_2_1@SMOREPO/hotspur:1521)
PBCASM (Repository: user1_2_1@SMOREPO/hotspur:1521)
HSDB (Repository: Host1_test_user@SMOREPO/hotspur:1521) [PASSWORD NOT SET]
Hosts:
Host2
Host5
```

- 相□信息 *

smo credential list 命令

清除所有主机，存□□和配置文件的用□凭据

□可以清除□源（主机，存□□和配置文件）的凭据□存。此操作将□除□行命令的用□的所有□源凭据。清除□存后，□必□重新□凭据□行身□□□，才能□□□些受保□的□源。

1. 要清除凭据，□在 SnapManager 命令行界面中□入 smo credential clear 命令，或者从 SnapManager □形用□界面中□□ * 管理 * > * 凭据 * > * 清除□存 * 。
2. 退出 SnapManager □形用□界面。

   注意

   - 如果已从 SnapManager □形用□界面中清除凭据□存，□无需退出 SnapManager □形用□界面。
   - 如果已从 SnapManager 命令行界面清除凭据□存，□必□重新□□ SnapManager □形用□界面。
   - 如果□手□□除了加密的凭据文件，□必□重新□□ SnapManager □形用□界面。

3. 要再次□置凭据，□重□此□程□存□□，配置文件主机和配置文件□置凭据。有□重新□置用□凭据的追加信息信息，□参□ " 清除凭据□存后□置凭据 " 。
    - 相□信息 *

smo credential clear 命令

清除凭据□存后□置凭据

清除□存以□除存□的用□凭据后，□可以□置主机，存□□和配置文件的凭据。

□必□□保□存□□，配置文件主机和配置文件□置与先前相同的用□凭据。在□置用□凭据□，系□会□建加密的凭据文件。

凭据文件位于 C ： \Documents and Settings\Administrator\Application Data\NetApp\SMO\3.3.0 。

在 SnapManager □形用□界面（ GUI ）中，如果存□□下没有存□□，□□行以下□□：

1. □□ * 任□ * > * 添加□有存□□ * 以添加□有存□□。
2. □行以下□□□存□□□置凭据：
    a. 右□□□存□□并□□ * 打□ * 。
    b. 在存□□凭据身□□□□口中，□入用□凭据。
3. □行以下□□□主机□置凭据：
    a. 右□□□存□□下的主机，然后□□ * 打□ * 。
    b. 在主机凭据身□□□□口中，□入用□凭据。
4. □行以下□□□配置文件□置凭据：
    a. 右□□□主机下的配置文件并□□ * 打□ * 。
    b. 在配置文件凭据身□□□□口中，□入用□凭据。

□除□个□源的凭据

□可以□除任何一个受保□□源的凭据，例如配置文件，存□□或主机。□□，□就可以□□除一个□源的凭据，而不是清除所有□源的用□凭据。

- 相□信息 *

smo credential delete 命令

□除存□□的用□凭据

□可以□除凭据，以便用□无法再□□特定存□□。使用此命令，□可以□□除一个□源的凭据，而不是清除所有□源的用□凭据。

1. 要□除用□的存□□凭据，□□入以下命令： smo credential delete -repositor-dbnamerepo_service_name -host-login -usernamerepo_username-portrepo_port

□除主机的用□凭据

□可以□除主机的凭据，使用□无法再□□它。使用此命令，□可以□□除一个□源的凭据，而不是清除所有□源的所有用□凭据。

1. 要□除用□的主机凭据，□□入以下命令： smo credential delete -host-namehost_name-username -username

□除配置文件的用□凭据

□可以□除配置文件的用□凭据，以便用□无法再□□它。

1. 要□除用□的配置文件凭据，□□入以下命令： smo credential delete -profile-nameprofile_name

Copyright Information

Copyright © 2021 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.