# 部署和□行脚本

## SnapManager Oracle

NetApp
October 26, 2021

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/snapmanager-oracle/unix-administration/concept_support_for_oracle_rac_asm_databases.html on October 26, 2021.
Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目□

部署和□行脚本 . . . . . 1
支持不使用 ASMLib 的 Oracle RAC ASM 数据□ . . . . . 2
支持不使用 ASMLib 的 Oracle 10g ASM 数据□ . . . . . 3

# 部署和□行脚本

□可以部署和□行 asmmain.sh 和 asmquerydisk.sh 脚本，以支持 ASM 数据□，而无需 ASMLib 。

□些脚本不遵循□脚本或后脚本□法，□用 intitasmdisks □会□用工作流。□可以在脚本中更改与配置□置相□的任何内容。建□通□□行快速□□行来□□脚本中的所有内容是否均按□期工作。

> □些脚本不会因故障而□系□造成□害，也不会影□系□。□行□些脚本可更新与 ASM 相□的磁□以□得□当的□限和所有□，从而使□些磁□始□□于 ASM □例控制之下。

1. 使用已分区的磁□□建 ASM 磁□□。
2. 在磁□□上□建 Oracle 数据□。
3. 停止□用于 Oracle 服□器的 SnapManager 。

   > 在 RAC □境中，□需要□所有 RAC □点□行此□□。

4. 修改 smo.conf 以包含以下参数：

   a. oracleasma.support.without .asmlib = true
   b. oracleasma.support.without .asmlib.ownership = true
   c. oracleasm.support.without.asmlib.username = ASM □例□境的用□名
   d. oracleasm.support.without.asmlib.groupname = ASM □例□境的□名称

   □些修改□□□□路径□置□限，□意味着，将□□ dm-* □□□置□限，而不是分区□□。

5. 修改 /opt/netapp/smO/plugins/examples/noasmlib 中提供的□件脚本，以便在□些脚本中包含□的配置□置。
6. 在主机上□□ SnapManager for Oracle 服□器之前，□将脚本□制到 /opt/netapp/smO/plugins/noasmlib 。
7. □航到 /opt/netapp/smo 目□，然后□行以下脚本□行□□行： sh plugins/noasmlib/asmmain.sh

   此□将□建 etc/initasmdisks 文件，□文件是所使用的主文件。

   □可以□□ etc/initasmdisks 文件包含与已配置的 ASM 数据□相□的所有□□，例如：

```
chown -R grid:oinstall /dev/mapper/360a98000316b61396c3f394645776863p1
         chmod 777 /dev/mapper/360a98000316b61396c3f394645776863p1
         chown -R grid:oinstall
/dev/mapper/360a980003754322f7a2b433469714239p1
         chmod 777 /dev/mapper/360a980003754322f7a2b433469714239p1
         chown -R grid:oinstall
/dev/mapper/360a980003754322f7a2b433469714241p1
         chmod 777 /dev/mapper/360a980003754322f7a2b433469714241p1
         chown -R grid:oinstall
/dev/mapper/360a980003754322f7a2b433469714243p1
         chmod 777 /dev/mapper/360a980003754322f7a2b433469714243p1
```

8. □□□用于 Oracle 服□器的 SnapManager 。
9. 通□将以下内容添加到 SnapDrive.conf file.disconnect -luns-before-vbsr=on 来配置 SnapDrive for UNIX
10. 重新□□□用于 UNIX 的 SnapDrive 服□器。

> 在 RAC □境中，□需要□所有 RAC □点□行□□ 3 到□□ 10 。

□建的 /etc/initasmdisks 文件必□从其中一个□□脚本或 rc3.d 中新定□的脚本□行在 oracleha 服□□□之前，□始□□行 /etc/initasmdisks 文件。

示例

```
# ls -ltr *ohasd*
          lrwxrwxrwx 1 root root 17 Aug  7 02:34 S96ohasd ->
/etc/init.d/ohasd
          lrwxrwxrwx 1 root root 17 Aug  7 02:34 K15ohasd ->
/etc/init.d/ohasd
```

在以下示例中，默□情况下， sh -x/etc/initasmdisks 不可用，□需要将其附加□ ohasd 脚本中函数 `stt_stack（）` 的第一行：

```
start_stack()
{
sh -x /etc/initasmdisks
# see init.ohasd.sbs for a full rationale case $PLATFORM in Linux
}
```

# 支持不使用 ASMLib 的 Oracle RAC ASM 数据□

如果使用的是 Oracle RAC 数据□，□□当在主 RAC □点中□行操作□，都必□使用 initasmdisks 文件更新 RAC □点。

如果从主□点登□到 RAC □点不需要身□□□，□ asmmain.sh 会□所有 RAC □点□行 initasmdisks 的安全□制（SCP ）。□当□行□原□，都会□用主□点的 initasmdisks 文件，并且可以更新 asmmain.sh 脚本，以便在所有 RAC □点中□用相同的脚本。

□建的 /etc/initasmdisks 文件必□从其中一个□□脚本或 rc3.d 中新定□的脚本□行在 oracleha 服□□□之前，□始□□行 /etc/initasmdisks 文件。

# 支持不使用 **ASMLib** 的 **Oracle 10g ASM** 数据□

## 如果使用的是 Oracle 10g， □ asmcmd 命令不可用于列出磁□。□可以使用 SQL □□□取磁□列表。

disk_list.sql 脚本包含在示例目□中提供的□有脚本中，用于支持 SQL □□。□行 theasmquerydisk.sh 脚本□，必□手□□行 disk_list.sql 脚本。在 asmquerydisk.sh 文件中添加了示例脚本行以及注□。此文件可以放置在 /home/grid 位置或□□□的其他位置。

**Copyright Information**

Copyright © 2021 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

**Trademark Information**

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.