配置和□用策略□□型数据保□

SnapManager Oracle

NetApp
October 26, 2021

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/snapmanager-oracle/unix-administration/task_configuring_snapdrive_when_rbac_is_enabled.html on October 26, 2021.
Always check docs.netapp.com for the latest.

目□

配置和□用策略□□型数据保□ 1
在□用 RBAC □配置 DataFabric Manager 服□器和 SnapDrive 1
未□用 RBAC □配置 SnapDrive 2
了解在配置文件中□用或禁用数据保□ 2

配置和□用策略□□型数据保□

□必□配置 SnapDrive 和 DataFabric Manager 服□器，以便在配置文件上□用数据保□，从而保□二□存□系□上的□□。□可以在 Protection Manager 的控制台中□□保□策略，以指定如何保□数据□□□。

> 要□用数据保□，□必□□保 OnCommand Unified Manager 安装在□独的服□器上。

在□用 RBAC □配置 DataFabric Manager 服□器和 SnapDrive

□用基于角色的□□控制（ Role-Based Access Control， RBAC ）后，□必□配置 DataFabric Manager 服□器以包含 RBAC 功能。此外，□必□注册在 DataFabric Manager 服□器中□建的 SnapDrive 用□以及 SnapDrive 中存□系□的 root 用□。

1. 配置 DataFabric Manager 服□器。
   a. 要刷新 DataFabric Manager 服□器以更新目□数据□直接在存□系□上所做的更改，□□入以下命令： dfm host discover storage_system
   b. 在 DataFabric Manager 服□器中□建新用□并□置密□。
   c. 要将操作系□用□添加到 DataFabric Manager 服□器管理列表中，□□入以下命令： dfm user add sd-admin
   d. 要在 DataFabric Manager 服□器中□建新角色，□□入以下命令： dfm role create sd-admin-role
   e. 要将 dfm.Core.AccessCheck 全局功能添加到角色，□□入以下命令： dfm role add sd-admin-role dfm.Core.AccessCheck Global
   f. 要向操作系□用□添加 SD-admin-role， □□入以下命令： dfm user role set sd-admin-role
   g. 要在 DataFabric Manager 服□器中□ SnapDrive root 用□□建□一个角色，□□入以下命令： dfm role create sd-protect
   h. 要将 RBAC 功能添加到□ SnapDrive root 用□或管理□□建的角色中，□□入以下命令： dfm role add sd-protect sd.Config.Read Globaldfm role add sd-protect sd.Config.Write Globaldfm role add sd-protect sd.Config.Delete Globaldfm role add sd-protect sd.Storage.Read Globaldfm role add.sd-protect.sd-fm
   i. 要将目□数据□ Oracle 用□添加到 DataFabric Manager 服□器的管理□列表中并分配 SD-Protect 角色，□□入以下命令： dfm user add -r sd-protectardb_host1\oracle
   j. 要在 DataFabric Manager 服□器中添加目□数据□使用的存□系□，□□入以下命令： dfm host set storage_system hostLogin=Oracle hostPassword=password
   k. 要在 DataFabric Manager 服□器中的目□数据□所使用的存□系□中□建新角色，□□入以下命令： dfm host role create -h storage_system-c "api-*， login-*" storage-rbac role
   l. 要在存□系□中□建新□并分配在 DataFabric Manager 服□器中□建的新角色，□□入以下命令： dfm host usergroup create -h storage_system-r storage-rbac — rolestorage-rbac □
   m. 要在存□系□中□建新用□并分配新角色以及在 DataFabric Manager 服□器中□建的□，□□入以下命令： dfm host user create -h storage_system-r storage-rbac 角色 -p password -g storage-rbac grouptardb_host1
2. 配置 SnapDrive 。

a. 要向 SnapDrive 注册 SD-admin 用□的凭据，□□入以下命令： snapdrive config set -dfm sd-admindfm_host

b. 要向 SnapDrive 注册存□系□的 root 用□或管理□，□□入以下命令： snapdrive config set tard1b_host sktorage_system

未□用 RBAC □配置 SnapDrive

要□用数据保□，□必□将 DataFabric Manager 服□器的 root 用□或管理□以及存□系□的 root 用□注册到 SnapDrive 。

1. 要刷新 DataFabric Manager 服□器以更新目□数据□直接在存□系□上所做的更改，□□入以下命令：

   dfm 主机□□ storage_system

2. 要向 SnapDrive 注册 DataFabric Manager 服□器的 root 用□或管理□，□□入以下命令：

   SnapDrive 配置集 -dfm 管理 fm_host

3. 要向 SnapDrive 注册存□系□的 root 用□或管理□，□□入以下命令：

   SnapDrive 配置集 root storage_system

了解在配置文件中□用或禁用数据保□

□可以在□建或更新数据□配置文件□□用或禁用数据保□。

要在二□存□□源上□数据□□建受保□的□□，数据□管理□和存□管理□将□行以下操作。

如果□要 ...	那□ ...
□建或□□配置文件	要□建或□□配置文件，□□行以下操作： • □二□存□□用□□保□。 • 如果□使用的是在 7- 模式下□行的 Data ONTAP 并已安装 Protection Manager ， □可以在 Protection Manager 中□□存□或□□管理□□建的策略。 如果□使用的是在 7- 模式下□行的 Data ONTAP 且已□用保□，□ SnapManager 会□数据□□建一个数据集。数据集由一□存□集以及与其数据□□的配置信息□成。与数据集□□的存□集包括用于将数据□出到客□端的主存□集以及其他存□集中存在的一□副本和□□。数据集表示可□出的用□数据。如果管理□禁用□数据□的保□， SnapManager 将□除数据集。 • 如果□使用的是 ONTAP ， □必□根据□建的 SnapMirror 或 SnapVault □系□□ *SnapManager_cDOT_Mirror* 或 _SnapManager_cDOT_Vault_policy 。 禁用□□保□□，系□会□示一条警告消息，指出数据集将被□除，并且无法□此配置文件□原或克隆□□。
□看配置文件	由于存□管理□尚未分配用于□施保□策略的存□□源，因此配置文件在 SnapManager □形用□界面和 profile show 命令□出中均□示□不符合。
在 Protection Manager 管理控制台中分配存□□源	在 Protection Manager 管理控制台中，存□管理□可以□看未受保□的数据集，并□与配置文件□□的数据集的□个□点分配一个□源池。然后，存□管理□会□保配置二□卷并初始化保□□系。
在 SnapManager 中□看符合性特征	在 SnapManager 中，数据□管理□会在□形用□界面和 profile show 命令□出中看到配置文件已更改□符合状□，表示已分配□源。

如果□要 ...	那□ ...
□建□□	• □□完整□□。 • 此外，□□是否□保□□□并□□主保留□（例如，□小□或□天）。 • 如果□使用的是在 7- 模式下□行的 Data ONTAP，并且希望立即保□到二□存□的□□覆□ Protection Manager 保□□□，□指定 -protectnow □□。 • 如果□使用的是 ONTAP，并且希望立即保□到二□存□的□□，□指定保□□□。 protectnow □□不□用于集群模式 Data ONTAP。
□看□□	新□□□示□已□□保□，但尚未受到保□（在 SnapManager 界面和 backup show 命令□出中）。保□状□□示□ "`不受保□` "。
□看□□列表	存□管理□□□□□是否已□制到二□存□后，SnapManager 会将□□保□状□从 "`not protected` " 更改□ "`protected` "。

Copyright Information

Copyright © 2021 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.