关于基于角色的访问控制

SnapManager Oracle

NetApp
January 17, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/snapmanager-oracle/unix-administration/task_enabling_role_based_access_control.html on January 17, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目录

关于基于角色的访问控制 1
启用基于角色的访问控制 1
设置基于角色的访问控制功能和角色 2

关于基于角色的访问控制

通过基于角色的访问控制（Role-Based Access Control， RBAC），您可以控制谁有权访问 SnapManager 操作。通过 RBAC，管理员可以通过定义角色并将用户分配给这些角色来管理用户组。您可能希望在已安装 SnapManager RBAC 的环境中使用 RBAC 。

RBAC 包括以下组件：

- 资源：用于存放构成数据库的数据文件的卷和 LUN 。
- 功能：可对资源执行的操作类型。
- Users ：授予权限的人员。
- 角色：一组允许使用的资源和功能。您可以为应执行这些功能的用户分配特定角色。

您可以在 SnapDrive 中启用 RBAC 。然后，您可以在 Operations Manager Web 图形用户界面或命令行界面中为每个角色配置特定功能。RBAC 检查在 DataFabric Manager 服务器中进行。

下表列出了一些角色及其在 Operations Manager 中设置的典型任务。

Role	典型任务
Oracle 数据库管理员	• 创建，维护和监控主机上的 Oracle 数据库 • 计划和创建数据库备份 • 确保备份有效且可以还原 • 克隆数据库
服务器管理员	• 设置存储系统和聚合 • 监控卷的可用空间 • 根据用户的请求配置存储 • 配置和监控灾难恢复镜像
存储架构师	• 制定有关存储的架构决策 • 规划存储容量增长 • 规划灾难恢复策略 • 将能力委派给团队成员

如果正在使用 RBAC （这意味着已在 SnapDrive 中安装 Operations Manager 并启用 RBAC），则存储管理员需要在数据库文件的所有卷和存储系统上分配 RBAC 权限。

启用基于角色的访问控制

SnapManager 基于角色的访问控制（Role-Based Access Control， RBAC）可使用 SnapDrive 启用。安装 SnapDrive 后， RBAC 默认处于禁用状态。在 SnapDrive 中启用

RBAC 后， SnapManager 会在启用 RBAC 的情况下执行操作。

SnapDrive 中的 SnapDrive.config 文件设置了许多选项，其中一个选项启用了 RBAC 。

SnapDrive 文档包含有关 SnapDrive 的详细信息。

1. 在编辑器中打开 SnapDrive.conf 文件。
2. 通过将 RBAC 方法参数的值从原生更改为 DFM 来启用 RBAC 。

   此参数的默认值为原生，它将禁用 RBAC 。

"NetApp 支持站点上的文档： mysupport.netapp.com"

设置基于角色的访问控制功能和角色

在使用 SnapDrive 为 SnapManager 启用基于角色的访问控制（ Role-Based Access Control ， RBAC ）后，您可以向角色添加 RBAC 功能和用户以执行 SnapManager 操作。

您必须在 Data Fabric Manager 服务器中创建一个组，并将该组添加到主存储系统和二级存储系统。运行以下命令：

- dfm group create smo_grp
- dfm group add smo_grpprimary_storage_system
- dfm group add smo_grpsecondary _storage_system

您可以使用 Operations Manager Web 界面或 Data Fabric Manager 服务器命令行界面（ CLI ）来修改 RBAC 功能和角色。

下表列出了执行 SnapManager 操作所需的 RBAC 功能：

SnapManager 操作	未启用数据保护时所需的 **RBAC** 功能	启用数据保护时所需的 **RBAC** 功能
配置文件创建或配置文件更新	sd.Storage.Read （ SMO_grp ）	sd.Storage.Read （ SMO_PROFILE 数据集）
配置文件保护	dfm.Database.Write （ SMO_grp ） sd.Storage.Read （ SMO_grp ） sd.Config.Read （ SMO_grp ） sd.Config.Write （ SMO_grp ） sd.Config.Delete （ SMO_grp ） GlobalDataProtection	无

SnapManager 操作	未启用数据保护时所需的 **RBAC** 功能	启用数据保护时所需的 **RBAC** 功能
创建备份	sd.Storage.Read （ SMO_grp ） sd.Snapshot.Write （ SMO_grp ） sd.Snapshot.Read （ SMO_grp ） sd.Snapshot.Delete （ SMO_grp ）	sd.Storage.Read （ SMO_PROFILE 数据集） sd.Snapshot.Write （ SMO_PROFILE 数据集） sd.Snapshot.Read （ SMO_profile 数据集） sd.Snapshot.Delete （ SMO_PROFILE 数据集）
备份创建（使用 DBverify ）	sd.Storage.Read （ SMO_grp ） sd.Snapshot.Write （ SMO_grp ） sd.Snapshot.Read （ SMO_grp ） sd.Snapshot.Delete （ SMO_grp ） sd.snapshot.Clone （ SMO_grp ）	sd.Storage.Read （ SMO_PROFILE 数据集） sd.Snapshot.Write （ SMO_PROFILE 数据集） sd.Snapshot.Read （ SMO_profile 数据集） sd.Snapshot.Delete （ SMO_PROFILE 数据集） sd.snapshot.Clone （ SMO_profile 数据集）
备份创建（使用 RMAN ）	sd.Storage.Read （ SMO_grp ） sd.Snapshot.Write （ SMO_grp ） sd.Snapshot.Read （ SMO_grp ） sd.Snapshot.Delete （ SMO_grp ） sd.snapshot.Clone （ SMO_grp ）	sd.Storage.Read （ SMO_PROFILE 数据集） sd.Snapshot.Write （ SMO_PROFILE 数据集） sd.Snapshot.Read （ SMO_profile 数据集） sd.Snapshot.Delete （ SMO_PROFILE 数据集） sd.snapshot.Clone （ SMO_profile 数据集）

SnapManager 操作	未启用数据保护时所需的 **RBAC** 功能	启用数据保护时所需的 **RBAC** 功能
备份还原	sd.Storage.Read （ SMO_grp ） sd.Snapshot.Write （ SMO_grp ） sd.Snapshot.Read （ SMO_grp ） sd.Snapshot.Delete （ SMO_grp ） sd.snapshot.Clone （ SMO_grp ） sd.Snapshot.Restore （ SMO_grp ）	sd.Storage.Read （ SMO_PROFILE 数据集） sd.Snapshot.Write （ SMO_PROFILE 数据集） sd.Snapshot.Read （ SMO_profile 数据集） sd.Snapshot.Delete （ SMO_PROFILE 数据集） sd.snapshot.Clone （ SMO_profile 数据集） sd.Snapshot.Restore （ SMO_PROFILE 数据集）
备份删除	sd.Snapshot.Delete （ SMO_grp ）	sd.Snapshot.Delete （ SMO_PROFILE 数据集）
备份验证	sd.Storage.Read （ SMO_grp ） sd.Snapshot.Read （ SMO_grp ） sd.Snapshot.Clone （ SMO_grp ）	sd.Storage.Read （ SMO_PROFILE 数据集） sd.Snapshot.Read （ SMO_profile 数据集） sd.Snapshot.Clone （ SMO_PROFILE 数据集）
备份挂载	sd.Storage.Read （ SMO_grp ） sd.Snapshot.Read （ SMO_grp ） sd.Snapshot.Clone （ SMO_grp ）	sd.Storage.Read （ SMO_PROFILE 数据集） sd.Snapshot.Read （ SMO_profile 数据集） sd.Snapshot.Clone （ SMO_PROFILE 数据集）
备份卸载	sd.Snapshot.Clone （ SMO_grp ）	sd.Snapshot.Clone （ SMO_PROFILE 数据集）

SnapManager 操作	未启用数据保护时所需的 RBAC 功能	启用数据保护时所需的 RBAC 功能
克隆创建	sd.Storage.Read （ SMO_grp ） sd.Snapshot.Read （ SMO_grp ） sd.snapshot.Clone （ SMO_grp ）	sd.Storage.Read （ SMO_PROFILE 数据集） sd.Snapshot.Read （ SMO_profile 数据集） sd.snapshot.Clone （ SMO_profile 数据集）
克隆删除	sd.Snapshot.Clone （ SMO_grp ）	sd.Snapshot.Clone （ SMO_PROFILE 数据集）
克隆拆分	sd.Storage.Read （ SMO_grp ） sd.Snapshot.Read （ SMO_grp ） sd.snapshot.Clone （ SMO_grp ） sd.Snapshot.Delete （ SMO_grp ） sd.Storage.Write （ SMO_GRP ）	sd.Storage.Read （ SMO_PROFILE 数据集） sd.Snapshot.Read （ SMO_profile 数据集） sd.snapshot.Clone （ SMO_profile 数据集） sd.Snapshot.Delete （ SMO_PROFILE 数据集） sd.Storage.Write （ SMO_PROFILE 数据集）

有关定义 RBAC 功能的详细信息，请参见 _Unified Manager OnCommand 操作管理器管理指南 _ 。

1. 访问 Operations Manager 控制台。
2. 从设置菜单中，选择 * 角色 * 。
3. 选择一个现有角色或创建一个新角色。
4. 要为数据库存储资源分配操作，请单击 * 添加功能 * 。
5. 在编辑角色设置页面上，要保存对角色所做的更改，请单击 * 更新 * 。
    - 相关信息 *

"*OnCommand Unified Manager Operations Manager Administration Guide*: mysupport.netapp.com/documentation/productsatoz/index.html"

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.